3331

53(075)
Б-28

1928

Հ. Ս. Խ. Հ. ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄԱՏ

ՍՈՑ. ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴՊՐՈՑԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

53(075)
Ե-27

53(075)
Հ-28

1001
13059

669

# ՖԻԶԻԿԱ

## ՄԱՍ Բ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԴԻՐՔ 7-ԱՄՅԱ, ԴՅՈՒՂ.-ՑԵՐԻՏ. ՑԵՎ II ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Ջերմություն:
2. Էլեկտրականություն:

Կազմեց Հ. ԵԼԻԱԶԵԱՆ

1175
3886

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ № 803.
ՅԵՐԵՎԱՆ—1928.

2010

3807 1-ակ.

Այս ձեռնարկը կազմելիս նկատի չեմ ունեցել աշխատանքի դպրոցներէ համար կազմած նեսեվյալ գրքերը.

1. **Проф. Косоногов**—Учебник физики.
2. **А. Бачинский**—Физика в трех книгах.
3. **А. Бачинский**—Учебник физики на производств. основе.
4. **Преображенский**—Рабочая книга по физике.
5. **А. Цингер**—Начальная физика.
6. **Н. Кашин**—Физика.
7. **С. Егоров и др.**—Рабочая книга по физике.
8. **Рымкевич**—Техническая физика *և ուրիշները։*

*Ընկերների արած դիտողությունները հաճույքով կընդունեմ։*

282

2002

ՀԱՍՈ Գիտական գրադարան Гос. Библиотека им. А. Мясникяна

22М09-60

*Հասցես՝ Ցերևան, Սոցդասավարչության, ինձ։*

*Հ. Ե.*

# ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ

## ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԵՆԵՐԳԻԱՅԻ ՉԱՓՈՒՄԸ

*1 ԳԱՂԱՓԱՐ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ։ ԿԱՅՈՐԻԱ։ Յերբ մարմինը տաքանում է, ասում ենք՝* մարմինը ջերմություն ստացավ, *իսկ յերբ սառչում է, ասում ենք՝* մարմինը ջերմություն կորցրեց կամ տվեց։

*Ուրեմն մարմնի մեջ ջերմության քանակը կարող է մեծանալ և փոքրանալ։*

*Ջերմության քանակը չափելու համար ընդունված է մի առանձին միավոր, որը կոչվում է* կալորիա։

Կալորիա կոչվում է ջերմության այն քանակը, որ մեկ գրամ ջուրը տաքացնում է 1°։ *Այս միավորը կոչվում է նաև* գրամ կալորիա *կամ փոքր կալորիա։ Կա և մեծ կալորիա կամ* կիլոգրամ-կալորիա։ *Դա ջերմության այն քանակն է, որ մեկ կիլոգրամ ջուրը տաքացնում է 1°։*

*Հասկանալի յե, իհարկե, որ մեկ գրամ ջուրը 1° տաքացնելիս կկորցնի մեկ կալորիա։*

*Ջերմության քանակի համար միավոր ընդունելուց հետո, մենք հեշտությամբ կարող ենք հաշվել ջերմության այն քանակը, որ ջուրը տաքանալիս ձեռք է բերում կամ տաքացնելիս արձակում է։*

*Լուծենք մի այսպիսի խնդիր։ Վնրքան ջերմություն է պետք, որպեսզի 300 գրամ 10°-ի ջուրը տաքանա մինչև 40°։*

*Մտածում ենք այսպես.*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | gr | *ջուրը* | *1°* | *տաքացնելու համար պետք է* | *1* | *կալորիա* |
| *300* | gr | » | *1°* | » » | *300* | » |
| *300* | gr | » | *30°* | » » | *30×300=* | |
| | | | | | *=9.000* | *կալորիա* |

*Q (ջերմության քանակը)=300 (40°—10°)=9.000 կալորիա։*

Այստեղից յերևում է, որ ջրին հաղորդած ջերմության քանակը վորոշելու համար պետք է այդ ջրի գրամների թիվը բազմապատկել ասիճանների տարբերությամբ:

Այդ հաշիվը կարելի յե ձևակերպել նաև հանրահաշվական յեղանակով: Որինակ. վոր քան ջերմություն է պետք, վորպեսզի M gr $t_1^0$-ի ջուրը տաքանա մինչև $t^0_2$:

1 gr ջուրը $1^0$ տաքացնելու համար պետք է 1 կալորիա
M gr » $1^0$ » » » M »
M gr » $(t_2^0 - t_1^0)$ » » » M $(t_2 - t_1)$ կալորիա

$$Q = M\ (t_2 - t_1)$$

Խնդիրներ.

*Մի վեդրո $20^0$-ի ջուրը պետք է հասցնել մինչև յեռման ասիճանը ($100^0$): Վոր քան ջերմություն է պետք: Պատասխանն արտահայտեցեք մեծ և փոքր կալորիաներով:*

*Վոր քան փոքր կալորիա ջերմություն է պետք, վորպեսզի m գրամ $t_1^0$-ի ջուրը տաքանա մինչև $t_2^0$:*

*Մի բաժակ (250 գրամ) տաք թեյը $12^0$ սառչելու դեպքում վոր քան կալորիա ջերմություն կարձակի:*

*Ունենք 5 gr $0^0$-ի ջուր: Այդ ջուրը քանի ասիճան կտաքանա, յեթե նրան հաղորդենք 100 կալորիա տաքություն:*


*Մեկ լիտր ջուրը քանի ասիճան կսառչի, յեթե արձակի 500 կալորիա ջերմություն:*

2 ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԱՍՏԻՃԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋՐԵՐԻ ԽԱՌՆՈՒՐԴ: ԿԱԼՈՐԱՉԱՓ: *Ջերմությունը տաք մարմնից անցնում է սառը մարմնին այնքան ժամանակ, մինչև վոր նրանց ջերմության աստիճանները հավասարվում են: Յեթե տաք ջուրը խառնենք սառը ջրի հետ, այն դեպքում տաք ջուրը կսառչի, իսկ սառը՝ կտաքանա: Հասկանալի յե, իհարկե, վոր տաք ջրի ջերմության մի մասն էլ անցնում է անոթի պատերին, ջերմաչափին և շրջապատին: Յեթե ցանկանում ենք ճշտությամբ վորոշել ջերմության այն քանակը, վոր սառը ջուրը ստացել է տաք ջրից, մենք պետք է հոգանք, վոր անոթի պատերը, ջերմաչափը և շրջապատը, վորքան կարելի յե, տաք ջրից քիչ ջերմություն կլանեն: Այդ պատճառով կալորիանների հաշիվներն*



*անում են հատուկ անոթների մեջ, վորոնք կոչվում են կալո*րաչափ *(կալորիմետր):*

*Կալորաչափը բաղկացած է մետաղե բարակ պատեր ու նեցող անոթից, վորի արտաքին մակերևույթը հղկած է և փայլուն, վորպեսզի ճառագայթումը թուլանա. այդ անոթը դրվում է մի այլ անոթի մեջ, վորի ներքին պատերը նույնպես հղկած են, վորպեսզի առաջին անոթից արձակած ճառագայթները անդրադառնան դեպի հետ: Այդ յերկու անոթներն իրարից բաժանվում են խցանով և իրար անմիջապես չեն դիպչում: Նրանց արանքում գոյացող ոդի շերտը նույնպես կպահպանի ներքին անոթի ջերմությունը. ոդի շերտի վատ հաղորդիչ լինելու պատճառով ջերմությունը ներքին անոթից դժվարությամբ կանցնի շրջապատին և հակառակը:*



Նկ. 1. Կալորաչափ:

*Յեթե այդպիսի կալորաչափ չունենք, այն դեպքում պատրաստեցեք հասարակը: Ջեռք բերեք կոնսերվների (պահածոների) համար պատրաստած յերկու փայլուն տուփ, մեկը մեծ, մյուսը փոքր: Մեծի հատակին դրեք խցանից մի քանի տափակ կտորներ և ապա նրա մեջ տեղավորեցեք փոքր տուփը. կստանաք կալորաչափ:*

*Տաք և սառը ջրերը խառնեցեք իրար հետ և ապա տաք ջրի կորցրած ջերմությունը համեմատեցեք այն ջերմության հետ, վոր սառը ջուրը ձեռք է բերում: Փորձի ժամանակ կարելի յե նկատի չունենալ այն ջերմությունը, վոր անցնում է պատերին, ջերմաչափին և շրջապատին:*

*Յենթադրենք, թե 1000gr $15^0$-ի ջուրը խառնում ենք 500 gr $27^0$-ի ջրի հետ: Ջուրը խառնելուց հետո կստանաք $19^0$-ի խառնուրդ:*

*Տաք ջուրը կորցրեց*

$$500\ (27 - 19) = 4000 \text{ կալորիա}$$

*Սառը ջուրը ձեռք բերեց*

$$1000(19 - 15) = 4000 \text{ կալորիա:}$$

Այստեղից հետևում է, որ ջերմության տարբեր աստիճանի չերկու մարմին իրար հետ խառնելիս, տաք մարմինը տալիս է այնքան ջերմություն, որքան տաք մարմինն առնում է:

*Հիմա լուծենք մի խնդիր: Կալորաչափի մեջ ածած է 500* gr *28°-ի ջուր, որի հետ խառնում ենք 700* gr *12°-ի ջուր: Գտնել խառնուրդի աստիճանը* (t):

*Տաք ջուրը 28°-ից իջավ մինչև* t°, *հետևապես նա կորցրեց*

$$500\ (28 - t)\ \text{կալորիա},$$

*իսկ սառը ջուրը ձեռք բերեց*

$$700\ (t - 12)\ \text{կալորիա:}$$

*Այս չերկու քանակությունները հավասար են իրար*

$$500\ (28 - t) = 700\ (t - 12),\ \text{որտեղից}\ t = 18{,}6$$

Խնդիրներ.

*2 լիտր 10°-ի ջրի հետ խառնեցեք 3 լիտր 50°-ի ջուր: Խառնուրդն ինչ աստիճան կունենա:*

*Տաշտի մեջ ածած է 2 վեդրո 10°-ի ջուր: Յեռման աստիճանի վճռքան ջուր պետք է ավելացնել, որպեսզի խառնուրդը լինի 30°-ի:*

*4 լիտր 12°-ի ջրի հետ պետք է խառնել 2 լիտր այնպիսի աստիճանի ջուր, որպեսզի խառնուրդն ունենա 36°: Այդ 2 լիտր ջուրն ինչ աստիճան պետք է ունենա:*

$m_1$ gr $t_1^0$-ի ջուրը խառնել ենք $m_2$ gr $t_2^0$-ի ջրի հետ: Խառնուրդն ինչ աստիճան կունենա:

3 ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ՋԵՐՄՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: *Մինչև հիմա մենք խոսում էլինք այն ջերմության մասին, որ ջուրը կորցնում կամ ձեռք է բերում: Այժմ չափենք այն ջերմությունը, որ ձեռք է բերում կամ կորցնում է որևէ ուրիշ նյութ: Այս խնդիրը կարևոր գործնական նշանակություն ունի. որինակ, կերակրի կաթսայի մեջ կրակից ջերմությունն ատանում է և հաղորդում ջրին պղինձը. սովորական վառարանների մեջ ջերմությունը շրջապատին անցնում է աղյուսների միջոցով և այլն:*

*Փորձերը ցույց են տալիս, որ*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 gr | սպիրտը | 1° | տաքացնելու | համար | պահանջվում է | մոտ թե 1, այլ 0,6 կալ. |
| 1 gr | յերկաթը | 1° | » | » | » | » » 0,1 » |
| 1 gr | ալյումինը | 1° | » | » | » | » » 0,2 » |



*Ուրեմն հավասար զանգվածներով տարբեր նյութեր 1° տաքացնելու համար տարբեր քանակությամբ ջերմություն են պահանջում: Ասում ենք, տարբեր նյութեր տարբեր տեսակարար ջերմունակություն ունեն:*

Տեսակարար ջերմունակությունը վորոշվում է ջերմության այն քանակով, վոր պետք է հաղորդել 1 gr վորևէ նյութին, վորպեսզի սա 1° տաքանա:

*Ջրի տես. ջերմունակությունն է 1 կալորիա, յերկաթինը 0,1 կալ., կապարինը՝ 0,03 և այլն:*

*Յեթե նյութի տես. ջերմունակությունը հայտնի չէ, այն դեպքում մենք հեշտությամբ կարող ենք հաշվել ջերմության այն քանակը, որ պետք է այդ նյութի վորևէ զանգվածը մինչև մի վորևէ աստիճան տաքացնելու համար:*

*Որինակ, վճռքան ջերմություն է պետք, վորպեսզի 400 gr 20°-ի պղինձը տաքանա մինչև 100°:*

*1* gr *պղինձը 1° տաքացնելու համար պետք է 0,1 կալորիա:*
*400* gr » *1°* » » » *0,1.400=40 կալորիա:*
*400* gr » *80°* » » » *0,1.400.80=3200 կալ.:*

*Խնդիրը կարելի է լուծել և հանրահաշվական յեղանակով: Որինակ, տված է* M gr $t_1^0$-ի *նյութ, վորի տես. ջերմունակությունն է* c: *Մինչև* $t_2^0$-ը *տաքացնելը վճռքան ջերմություն է պետք:*

*1 գրամը 1° տաքացնելու համար պետք է* c *կալորիա:*
M » *1°* » » » c. M *կալորիա:*
M » $(t_2 - t_1)$ » » » c. M. $(t_2 - t_1)$ *կալորիա:*

$$Q = c \cdot M \cdot (t_2 - t_1):$$

Աշխատանք.

Գտնել պղնձի կամ վորևէ այլ մետաղի տեսակարար ջերմունակությունը:

Անհրաժեշտ պարագաներ—*1. Բաժակով ջուր, 2. կալորաչափ, 3. յերկու ջերմաչափ, 4. շտատիվ պահիչով, ողակով և ցանցով, 5. սպիրտային լապտեր կամ, ավելի լավ է, պրիմուս, 6. մի մետաղի կտոր, 7. ստվարաթուղթ:*

*Գործիքները դասավորեցեք այնպես, ինչպես 2-րդ նկարն է ցույց տալիս: Սպիրտային լապտերի և կալորաչափի միջև տե-*


*պավորեցնեք մի թերթ սավառաթուղթ (ինչոր համար). ապա կատարեցնեք հետևյալը.*

*1. Կշռեցնեք* M gr *ջուր և ածեցնեք կալորաչափի մեջ: II ջերմաչափն ընկղմեցնեք ջրի մեջ և նրա աստիճանը* (t) *վորոշեցնեք:*

*2. Կշռեցնեք պղնձի կտորը. թող նրա կշիռը լինի* m gr: *Այդ պղնձի կտորին կապեցնեք մի թելի կտոր և յերբ* A *բաժակի ջուրը կսկսի յեռ գալ, պղնձի կտորը դցեցնեք նրա մեջ: Մի 10 րոպեյից հետո պղինձը կընդունի յեռացող ջրի աստիճանը* ($T^0$), *վորը վորոշվում է* 1 *ջերմաչափի ոգնությամբ:*

*3. Բռնելով թելից պղինձը արագորեն տեղափոխեցնեք և դցեցնեք կալորաչափի մեջ: Կալորաչափի ջուրը տաք պղնձից կտաքանա և կընդունի մի վորևե աստիճան, որինակ,* $\Theta^0$: *Պարզ է, վոր պղինձը յուր հերթին պետք է սառչի:*

*Պղնձի տեսակարար ջերմունակությունը, վոր պետք է վորոշվի, կնշանակենք* x*-ով:*




*Նկ. 2. Տեսակարար ջերմունակության գտնելը փորձով:*

*Մտածում ենք այնպես, ինչպես առաջ.*

*ա. 1* gr *պղինձը* $1^0$ *սառչելիս կորցնում է* x *կալորիա.*

m gr » $1^0$ » » mx *կալորիա.*
m gr » $(T-\Theta)^0$ » » m. x. $(T-\Theta)$ *կալ.*

*Պղինձը կորցրեց* $Q=mx(T-\Theta)$ *կալորիա:*



*բ. 1* gr *ջուրը* $1^0$ *տաքացնելու համար պետք է 1 կալորիա.*
M gr » $1^0$ » » » M *կալորիա.*
M gr » $(\Theta-t)^0$ » » » $M(\Theta-t)$ *կալ.*

*Ջուրը ձեռք բերեց* $q=M(\Theta-t)$ *կալորիա:*

*Յեթե պղնձի կորցրած ջերմությունն անցավ ջրին, այն դեպքում* $Q=q$, *այստեղից ստացվում է հետևյալ հավասարությունը.*

$$mx(T-\Theta) = M(\Theta-t)$$

պղնձի տված — ջրի ստացած
ջերմությունը — ջերմությունը

*Այս հավասարության մեջ, բացի* x*-ից, ճնացած բոլոր մեծությունները հայտնի յեն: Վորոշում ենք* x*-ի նշանակությունը,*

$$x = \frac{M(\Theta-t)}{m(T-\Theta)}$$

*Նույն յեղանակով կարելի յե վորոշել ամեն մի պինդ մարմնի տես. ջերմունակությունն:*

*Ի՞նչպես կարելի յե վորոշել հեղուկների տես. ջերմունակությունը:*

## Մի քանի նյութերի տեսակարար ջերմունակությունները:

*Թվերը ցույց են տալիս, թե 1* gr *նյութը* $1^0$ *տաքացնելու համար վորքան փոքր կալորիա յե պահանջվում:*

| | | |
|---|---|---|
| *Կապար* . . . . . | *0,03* | *(ավելի ճիշտ 0,0314)* |
| *Պլատին* . . . . . | *0,03* | *( » » 0,0325)* |
| *Կլայկ (անագ)* . . . . . | *0,05* | *( » » 0,0548)* |
| *Արծաթ* . . . . . | *0,06* | *( » » 0,057 )* |
| *Պղինձ* . . . . . | *0,1* | *( » » 0,0933)* |
| *Ցինկ* . . . . . | *0,1* | *( » » 0,0955)* |
| *Յերկաթ* . . . . . | *0,1* | *( » » 0,114 )* |
| *Ապակի* . . . . . | *0,19* | *( » » )* |
| *Ալյումին* . . . . . | *0,2* | *( » » 0,214 )* |
| *Սառույց* . . . . . | *0,5* | *( » » 0,504 )* |
| *Ջուր* . . . . . | *1* | |
| *Սնդիկ* . . . . . | *0,03* | *( » » 0,033 )* |
| *Սպիրտ* . . . . . | *0,6* | *( » » 0,602 )* |

*Ծանոթություն.*

*Ապակու տես. ջերմունակությունն է 0,19: Վորքան փոքր կալորիա յե պետք, վորպեսզի քիմիական բաժակը* $10^0$ *տաքանա, յեթե նրա կշիռն է 70 գրամ:*

Վերցնենք հավասար զանգվածներով և նույն աստիճանի սնդիկ, սպիրտ և պղինձ ու հավասար չափով տաքացնենք։ Վոր նյութն ավելի շատ ջերմություն կկլանի։

Վերցնենք հավասար զանգվածներ ունեցող 100°-ի յերկաթ գնդակ, մեկը՝ յերկաթից, մյուսը՝ պղնձից և յերրորդը՝ ալյումինից։ Դնենք այդ գնդակները մոմի շերտի վրա։ Այդ գնդակներից վոր մեկի տակ շատ մոմ կհալվի։

60 gr 100°-ի յերկաթը ձգում ենք կալորիմետրի մեջ, վորտեղ գտնվում է 120 gr 13,2°-ի ջուր։ Ջրի ջերմության աստիճանը բարձրացավ մինչև 17,8°։ Գտեք յերկաթի տես. ջերմունակությունը։

Մի բաժակ (250 $cm^3$) 40°-ի ջուրը խառնում ենք մի բաժակ 20°-ի սպիրտի հետ։ Վորոշել խառնուրդի աստիճանը։


Սնդիկի փոքր տես. ջերմունակությունն քանի հարմարություն է ջերմաչափի համար։

4 ՎԱՌԵԼԻՔՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՌԱՐ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Առօրյա կյանքում և արդյունաբերության մեջ, վորպես ջերմության աղբյուր, գործ են ածում զանազան վառելիքներ—նավթ, բենզին, քարածուխ և այլն։

Փորձերը ցույց են տալիս, վոր հավասար քանակությամբ վերցրած զանազան վառելիքներ այրվելիս տարբեր քանակությամբ կալորիաներ են տալիս, որինակ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | Դոնեցի անտրացիտը տալիս է | 7.200 | մեծ | կալորիա |
| 1 kg | բենզինը | » 11.200 | » | » |
| 1 kg | նավթը | » 11.000 | » | » |
| 1 kg | մազութը | » 11.200 | » | » |
| 1 kg | սպիրտը | » 7.100 | » | » |
| 1 kg | Դոնեցի քարածուխը | » 7.000 | » | » |
| 1 kg | անգլիական (կարդիֆի) քարածուխը | » 7.650 | » | » |
| 1 kg | լավ տորֆը | » 3.500 | » | » |
| 1 kg | չոր փայտը (27% խոնավություն պարունակող) | » 3.100 | » | » |
| 1 kg | թաց փայտը | » 1,900 | » | » |
| 1 kg | փայտի ածուխը | » 8.000 | » | » |

Վառելիքի ջերմարար ընդունակությունը վորոշվում է կալորաչափի ոգնությամբ։ Կալորաչափի մեջ ածում են վորոշ քանակությամբ ջուր, որինակ, 1.000 gr և նրա աստիճանը վորոշում. յենթադրենք, թե ջերմության աստիճանը յեղավ 12։ Այնուհետև վերցնում են մի մետաղե գլան և նրա մեջ տեղավորում 2 gr քարածխի փոշի։ Այդ գլանի մեջ ոդամուղ




Նկ. 3. Վառելանյութի ջերմարար ընդունակության վորոշումը կալորաչափի ոգնությամբ։

մեքենայի ոգնությամբ բավականաչափ թրվածին և մտցնվում և ապա բերանը պինդ փակում։ Գլանի պատերի միջով անցնում են յերկու ելեկտր. հաղորդիչներ։ Գլանը տեղավորում են կալորաչափի ջրի մեջ և ապա ելեկտրական հոսանք անցկացնում։ Հոսանքից թելը շիկանում է և քարածուխը սկսվում է այրվել։ Վորովհետև գլանի մեջ բավական թրվածին կա, ուստի քարածուխն ամբողջապես այրվում է։ Առաջացած ջերմությունն անցնում է գլանի պատերին, այստեղից էլ ջրին և ջրի ջերմության աստիճանը բարձրանում է, յենթադրենք,

մինչև 26°: Բարածխի ջերմարար ընդունակությունը նշանակենք x-ով:

Ջուրը վառելիքից ստացավ 1000 (26 – 12) կալորիա.

Բարածուխն այրվելիս արտադրեց 2x կալորիա, այստեղից

$$2x = 1000\ (26 - 12)$$

$$x = \frac{1000\ (26 - 12)}{2} = 7000 \text{ կալորիա:}$$

50 gr ապիրտը ամբողջովին այրվելու դեպքում վիրքան կալորիա կտա: Վառարանի մեջ այրվեց 10 kg թաց փայտ. վիրքան ջերմությունն առաջացավ: Շոգեկնացքի կաթսան տաքացնելու համար մի ժամում ծախսվում է մեկ տոն Դոնեցի քարածուխ: Շոգեկնացքը մի ժամում վիրքան ջերմություն է ծախսում:

Սենյակները տաքացնելու համար յերբեմն գործ են ածում նավթի վառարաններ: Այդ վառարանը 3 ժամում վիրքան ջերմություն կարտադրի, յերբ մեկ ժամում ծախսվում է 0,4 kg նավթ:

Ի՞նչ վառելանյութեր գիտեք. դրանցից վիրն է թանգ գնահատվում և ինչու՞:

5 ՍՊԻՐՏԱՅԻՆ ԼԱՊՏԵՐԻ ՈԳՏԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ: Վառելիքի այրման ժամանակ ստացված ջերմությունը հաղորդում ենք վորևե անոթի կամ գործիքի այս կամ այն նպատակով որինակ, ինքնայեռի մեջ այրվող ածուխի ջերմությունը հաղորդվում է ջրին յեռացնելու նպատակով. շոգեկնացքի մեջ այրվող քարածուխի ջերմությունը հաղորդվում է կաթսային գոլորշի ստանալու նպատակով և այլն:

Սակայն պետք է նկատել, վոր վառելիքից ստացած ջերմությունն ամբողջովին ոգտակար աշխատանքի վրա չի ծախսվում: Նրա մի մասը կլանվում է անոթի պատերի մեջ, մի մասը ցրվում է շրջապատի մեջ և այլն: Յեթե ինքնայեռի մեջ արտադրված ջերմության 60%-ը կորչում է, իսկ 40%-ը ծախսվում է ջուրը տաքացնելու համար, այն դեպքում ասում ենք՝ ինքնայեռի ոգտակար գործողության գործակիցն է 40%

Լուծենք մի խնդիր:

Թեյամանի մեջ ածած է մեկ լիտր 15°-ի ջուր: Հարկավոր է սպիրտային լապտերով այդ ջուրը տաքացնել մինչև



յեռման աստիճան (100°): Լապտերի ոգտակար գործողության գործակիցը վիրքան է, յեթե այդ ջուրը յեռացնելու համար այրվել է 20 գրամ սպիրտ:

Ջուրը ձեռք է բերում

$$Q = 1000\ (100 - 15) = 85000 \text{ կալորիա.}$$

20 գրամ սպիրտը արձակել է

$$Q = 20 \cdot 7100 = 142000$$

Ուրեմն ծախսվեց 142000 կալորիա ջերմություն, բայց դրանից միայն 85000 կալորիան վերածվեց ոգտակար աշխատանքի: Այստեղից սպիրտային լապտերի ոգտակար գործողության գործակիցը կլինի

$$\frac{85000 \cdot 100}{142000} = 59{,}9\%$$

Աշխատանք.

Վորոշեցեք ձեր լաբորատորիայի սպիրտային լապտերի ոգտակար գործողության գործակիցը:

Անհրաժեշտ պարագաներ—քիմիական բաժակ, կշեռք, կշռաքարեր, ջերմաչափ, յեռոտանի, ցանց, սպիրտային լապտեր:

1. Կշռեցեք սպիրտային լապտերը:
2. Դատարկ բաժակի կշիռը վորոշելուց հետո, նրա մեջ ջուր ածեցեք. կրկին կշռելուց հետո գտեք ջրի կշիռը:
3. Ջրի ջերմության աստիճանը վորոշեցեք և ապա բաժակը դրեք յեռոտանու վրա:
4. Վառեցեք սպիրտային լապտերը և դրեք բաժակի տակ:
5. Յերբ ջրի ջերմության աստիճանը բավականաչափ կբարձրանա, սպիրտային լապտերը հանգցրեք և հետո ջուրը ջերմաչափով խառնեցեք ու վորոշեցեք նրա աստիճանը:
6. Սպիրտային լապտերը կրկին կշռեցեք և գտեք, թե քանի գրամ սպիրտ է այրվել:

Ստացած թվերը գրեցեք աղյուսակի մեջ (համապատասխան նշանների տակ).

| Վերցրած ջրի կշիռը | Ջրի ջերմության սկզբնական աստիճանը | Ջրի ջերմության վերջնական աստիճանը | Ջրի ստացած ջերմության քանակը | Սպիրտ. լապտ. կշիռը վերջից առաջ | Սպիրտ. լապտ. կշիռը վերջից հետո | Այրված սպիրտի քանակը | Սպիրտի ջերմատվության գործակիցը | Սպ. լապտերի ոգտակար գործողության գործակիցը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M gr | $t_1^0$ | $t_2^0$ | $M(t_2-t_1)$ կալ. | $P_1$ | $P_2$ | $P_1-P_2$ | $(P_1-P_2)7100$ | $K=\frac{M(t_2-t_1)}{(P_1-P_2)7100}$ |

7. Ուրեմն սպիրտային լապտերի ոգտակար գործողության գործակիցը գտնելու համար պետք է ջրի կլանած ջերմության քանակը բաժանել այրված սպիրտի արձակած ջերմությամբ։


$$\text{Ոգտակար գործ. գործակից} = \frac{\text{Սպացված ոգտակար ջերմություն}}{\text{Ծախսված ամբողջ ջերմություն}}$$

Վառարանի մեջ այրվեց 40 kg քարածուխ։ Այդ վառարանից վ՛րքան կալորիա ջերմություն սպացվեց, յեթե նրա ոգտակար գործողության գործակիցն է 55%։

Վառարանների ոգտակար գործ. գործակիցը բարձրացնելու համար ի՞նչ պետք է անել։

## ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻ ՎԻՃԱԿԻՑ ՄՅՈՒՍԻՆ ԱՆՑՆԵԼԸ

6 ԴԱՂԱՓԱՐ ՀԱԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ։ Շատ պինդ նյութեր բավականաչափ սառեցնելիս հալվում են, այսինքն՝ փոխում են իրենց վիճակը և դառնում հեղուկ։




Նկ. 4. Սառցի հալման և ջրի յեռման ժամանակ ջերմության աստիճանը չի փոխվում։

Վերցրեք մի մետալե անոթ, մեջը քիչ ձյուն կամ սառցի կտորներ ածեցեք և ապա ղրեք կրակին։ Յեթե այդ սառույցը ղրսից ե բերված և նրա ջերմության աստիճանը 0-ից ցածր ե, այն դեպքում նա դեռ կտաքանա մինչև 0° և ապա միայն կսկսի հալվել։

Հալվելուց սպացած ջուրը և սառցի մնացորդներն իրար հետ խառնեցեք և ջերմաչափի ոգնությամբ վորոշեցեք խառնուրդի աստիճանը։ Դուք տեսնում եք, վոր հալվելիս խառնուրդի աստիճանը մնում է անփոփոխ։




Յեթե կրակը թեժացնեք, հալումը կարագանա, բայց ջերմության աստիճանը դարձյալ կմնա անփոփոխ։

Ջերմության այն աստիճանը, վորի ժամանակ նյութը հալվում է, կոչվում է հալման կետ։

Սառցի հալման կետն է 0°։ Յուրաքանչյուր նյութ յուր հալման կետն ունի։

Այժմ հակառակ փորձը կատարենք, այսինքն ջուրը պընդացնենք, սառույց դարձնենք։

Ֆիմիական բաժակի մեջ քիչ ջուր ածեցեք և ապա այդ բաժակը տեղավորեցեք «ցրտացնող խառնուրդի» մեջ (3 կշռամաս ձյունի և մեկ կշռամաս կերակրի աղի խառնուրդն ունենում է մոտ—20°)։ Ջերմաչափն ընկղմեցեք ջրի մեջ և հետևեցեք ջերմության աստիճանին։ Յերբ ջրի ջերմության աստիճանը կիջնի մինչև 0°, կտեսնեք, վոր ջուրն սկսում է պընդանալ, սառույց դառնալ։ Պնդանալիս ջրի և առաջացած սառույի խառնուրդի աստիճանը շարունակ մնում է 0։




Նկ. 5. Կապարի հալման և պնդացման գրաֆիկը։

Ուրեմն նյութը պնդանում է այն աստիճանում, ինչ աստիճանում հալվում է։ Սառցի հալման կետը 0° է, ջրի պընդացման կետը նույնպես 0° է։

Աշխատանք.

Վորոշել մոմի հալման աստիճանը։

Բաժակի մեջ ջուր ածեցեք և սպիրտայրն լապտերի վրա տաքացրեք, ինչպես այդ ցույց է տալիս նկարը։

Ջերմաչափի գնդին սիսեռի չափ մի կտոր մոմ կպցրեք։ Ջերմաչափն իջեցրեք ջրի մեջ և ձեռքով պահեցեք, բայց այնպես, որ ջերմաչափը պատերին կամ հատակին չդիպչի։


Դիտեցեք ջերմության աստիճանի բարձրանալը։ Մոմը՝ հենց որ կսկսի հալվել, անմիջապես կպոկվի ջերմաչափից և կբարձրանա ջրի մեջ։

Մոմը ո՞ր աստիճանի մեջ հալվեց։

**Մի քանի նյութերի հալման (կամ պնդացման) աստիճանները։**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ջրածին | — 256° | Պղինձ | 1080° |
| Սպիրտ (ալքոհոլ) | — 130° | Չուգուն մոտ | 1100° |
| Սնդիկ | — 39° | Պողպատ | 1400° |
| Սառույց | — 0° | Յերկաթ | 1600° |
| Անագ | 230° | Պլատին | 1770° |
| Կապար | 330° | Ապակի (զանազան տես.) | 800—1400° |
| Արծաթ | 970° | Վոլֆրամ | 3000° |
| Ոսկի | 1070° | | |

Պետք է նկատել, որ բոլոր պինդ մարմինները սառցի նման իրենց վիճակը «հանկարծ» չեն փոխում։ Մոմը և ապակին հալվելուց առաջ փափկում են։ Կան և այնպիսի նյութեր, որոնք բոլորովին չեն հալվում, որինակ, վառոդը, փայտը։ Սրանք տաքացնելիս յենթարկվում են քիմիական փոփոխությունների։



Նկ. 6. Մոմի հալման աստիճանի վորոշումը։

7 ՀԱԼՄԱՆ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ։ Դիտելով սառցի հալումը, մենք յեկանք այն յեզրակացության, որ հալվելիս ջերմության աստիճանը չի փոխվում, չնայելով, որ դրսից անընդհատ ջերմություն ենք հաղորդում։ Այդ ջերմությունը նյութի ջերմության աստիճանը չի բարձրացնում, բայց կատարում է մի այլ աշխատանք։ Նա պինդ նյութի մոլեկուլները հեռացնում է իրարից, թուլացնելով նրանց հարակցական ուժերը։



Ջերմության այն քանակը, որ ծախսվում է պինդ նյութի մեկ գրամը հալելու համար, կոչվում է հալման թագնված ջերմություն։

Սառցի հալման թագնված ջերմությունն է 80 կալորիա։ Այդ նշանակում է, որ 1 gr 0°-ի սառուցը նույն աստիճանի ջուր դարձնելու համար պետք է ծախսել 80 կալորիա։

Պնդանալիս հեղուկն արտադրում է այնքան կալորիա, որքան նույն նյութը կպահել է հալվելիս։

Աշխատանք.

Դիտել սառցի հալման թագնված ջերմությունը փորձով։

1. Կալորիմետրի մեջ ածեցեք վորոշ քանակությամբ ջուր և ջերմության աստիճանը վորոշեցեք։ Յենթադրենք, թե այդ ջրի կշիռն է 600 gr, իսկ աստիճանը՝ 25։

2. Կշռեցեք մի կտոր 0°-ի չոր սառուց և անմիջապես գցեցեք կալորիմետրի մեջ։ Յենթադրենք, թե սառցի կշիռն էլ 30 gr է։

3. Յերբ ամբողջ սառուցը կհալվի, ջուրը խառնեցեք և ապա վորոշեցեք նրա ջերմության աստիճանը, որը հավասար կլինի 20-ի։

Հիմա հաշվեցեք։

Կալորիմետրի ջուրը կորցրեց $600 \cdot (25 - 20) = 3000$ կալորիա։ Այդչափ ջերմությունից սառուցը հալվեց և ամբողջովին ջուր դարձավ, բացի դրանից առաջացած ջուրը 0°-ից բարձրացավ մինչև 20°։

Սառցից առաջացած ջուրը կլանեց $30 \cdot 20 = 600$ կալորիա։ Մնացած՝ $3000 - 600 = 2400$ կալորիան ծախսվեց 30 gr սառուցը ջուր դարձնելու համար։ Այստեղից գտնում ենք, որ 1 gr սառուցը հալելու համար ծախսվում է

$$2400 : 30 = 80 \text{ կալորիա։}$$

Յեթե նյութի հալման թագնված ջերմությունը հայտնի չէ, այն դեպքում կարելի է լուծել զանազան խնդիրներ։ Որինակ. մեկ տոն 0°-ի չուգունը հալելու համար վիրքան ջերմություն է պետք, յեթե նրա տեսակարար ջերմությունն է 0,17, հալման աստիճանն է 1100, իսկ հալման թագնված ջերմությունն է 25։

Լուծում.

Նախքան հալելը պետք է ծախսել վորոշ ջերմություն, վորպեսզի չուգունը ընդունի հալման աստիճանը։ Դրա համար պետք է ծախսել $Q_1 = 0,17 \cdot 1000 \cdot 1100 = 187000$ մեծ կալորիա։

22409.6ա (1004 / 1505Р)

Ջուգունը հալելու համար պետք կլինի
$Q_2 = 25 \cdot 1000 = 25000$ մեծ կալորիա, իսկ ընդամենը $Q_1 + Q_2 = 212000$ մեծ կալորիա։

**Մի քանի նյութերի հալման թագնված ջերմությունը։**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ալյումին | 102 | Արծաթ | 22 |
| Սառույց | 80 | Կալիկ | 13,8 |
| Պղինձ | 44 | Ցինկ | 6 |
| Ցինկ | 28 | Կապար | 5,5 |
| Պլատին | 27 | Մնդիկ | 2,8 |
| Ջուգուն | 25 | | |

Խնդիրներ.

*Մարմինները ցուրտ պահելու համար սովորաբար սառույց են գործածում. ինչու՞։*

*Ինչու՞ սառցի մեջ դրված իրը սառն է լինում։ Այդ իրի ջերմությունն ինչի՞ վրա է ծախսվում։*

*50 gr 0°-ի սառույցը հալելու համար վո՞րքան կալորիա է պետք։*

*100 gr—20°-ի սառույցը 100°-ի ջուր դարձնելու համար վո՞րքան կալորիա է պահանջվում։*

*Ձմռան ընթացքում հունվար և փետրվար ամիսների ընթացքում եղած ձյունի հաստությունը կազմում է մոտ 50 cm։ 1 cm հաստություն ունեցող ձյունի շերտը հալվելիս առաջացնում է 1 mm հաստություն ունեցող ջրային շերտ։ 1 m² մակերեսի վրա հավաքված ձյունը հալելու համար վո՞րքան կալորիա է պետք։*

*Մեկ ֆունտ 15°-ի կապարը հալելու համար վո՞րքան կալորիա է պետք։*

8. ՆՅՈՒԹԻ ԾԱՎԱԼԻ ՓՈԽՎԵԼԸ ՀԱԼՄԱՆ ՑԵՎ ՊՆԴԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ։ *Նյութերի խոշորագույն մասը պինդ վիճակում ավելի խիտ է լինում, քան թե հեղուկ վիճակում. որինակ՝ պարաֆինը, մոմը, կապարը, կլայեկը և այլն։ Այդ նյութերի պինդ կտորները խորասուզվում են սեփական հեղուկի մեջ. որինակ, եթե մոմը հալեք և ապա այդ հալված մոմի մեջ գցեք նույն մոմից մի պինդ կտոր, կտեսնեք, որ վերջինս խորասուզվում*



*է։ Վերը հիշած բոլոր նյութերը հալվելիս ընդարձակվում են և ավելի մեծ ծավալ բռնում, իսկ պնդանալիս սեղմվում են և ընդունում ավելի փոքր ծավալ։*

*Կան մի քանի նյութեր էլ, որոնք բոլորովին հակառակ հատկություն ունեն. դրանք հեղուկ ժամանակ ավելի փոքր ծավալ են ընդունում, քան պինդ վիճակում։ Այդպիսի բացառիկ նյութերի շարքին է պատկանում ջուրը։ Նա պնդանալու ժամանակ ընդարձակվում է։ Կատարեցեք այսպիսի փորձ։*

*Վերցրեք մի փոքրիկ սրվակ, լցրեք ջրով և ապա բերանը խցանով պինդ փակեցեք, այնպես որ սրվակի մեջ բոլորովին ոդ չլինի։ Կանեփի թելով խցանը սրվակի վզին պինդ կապեցեք, որպեսզի դուրս չընկնի։*

*Սրվակը դրեք ցրտացնող խառնուրդի մեջ։ Մի 5 րոպեյից հետո ջուրը կսառչի, սառույց կդառնա և ընդարձակվելով կը փշրի սրվակը։*

*Ձմեռային սառնամանիքներին ջրմուղների խողովակները ջրի սառչելու միջոցին ճաքում են։*

*Այս յերևույթը մեծ դեր է կատարում նաև բնության մեջ։ Լեռնային տեսակների ճեղքերի մեջ հավաքված ջուրը սառչելիս փշրում է ժայռը։*

*Հալված թուջը (չուգունը) պնդանալիս նույնպես ընդարձակվում է։ Թուջե իրեր ձուլելու համար պատրաստում են հատուկ կաղապարներ և ապա այդ կաղապարները լցնում հալված թուջով, որը պնդանալիս ընդարձակվում է և լցնում բոլոր խորդուբորդությունները։*

Հարց։

*Մեկ կիլոգրամ սառույցը և մեկ կիլոգրամ ջուրը նո՞ւյն ծավալն ունեն։*

*Ինչու՞ սառույցը լողում է ջրի յերեսին։*

*Բացի ջրից, թուջից և բիսմուտից մնացած բոլոր նյութերը հալվելիս ընդարձակվում են, իսկ պնդանալիս՝ սեղմվում։ Կապարի կտորը հալված կապարի մեջ խորասուզվում է. ինչու՞։*

9. ՀԱԼՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱԽՈՒՄԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ՃՆՇՈՒՄԻՑ: *Մենք ասացինք, որ յուրաքանչյուր նյութ մի որոշ հալման աստիճան ունի. սակայն փորձերը ցույց են տալիս, որ յերբ արտաքին ճնշումը մեծացնում կամ փոքրացնում ենք, այն դեպքում նյութը ուրիշ աստիճանում է հալվում:*

*Յեթե նյութը հալվելու ժամանակ ընդարձակվում է, այն դեպքում նրան մեծ ճնշման յենթարկելիս մենք հալումը դժվարացնում ենք, այսինքն թույլ չենք տալիս, որ մոլեկուլները հեռանան իրարից: Վորպեսզի մեծ ճնշման տակ գտնվող նյութը հալվի, անհրաժեշտ է նրան ավելի ուժեղ տաքացնել: Այդ պատճառով, յերբ հալվելու ժամանակ նյութի ծավալը փոխվում է, այն դեպքում ճնշումը մեծացնելիս հալման աստիճանը բարձրանում է: Որինակ, փորձերը ցույց են տվել, որ մոմը մթնոլորտային ճնշման տակ հալվում է 64°-ում, բայց յեթե յենթարկենք 800 մթնոլորտ ճնշման, այն դեպքում նա կհալվի 80°-ում:*

*Յեթե նյութը հալվելիս սեղմվում է, այն դեպքում մեծ ճնշումը հալման գործողությունը հեշտացնում է: Այդ պատճառով նման նյութերը մեծ ճնշման տակ կարող են հալվել ավելի ցածր աստիճանում, քան նրանց հալման կետն է: Ուրեմն հալվելիս սեղմվող նյութերի հալման աստիճանն իջնում է, յերբ արտաքին ճնշումը մեծացնում ենք: Այդպիսի նյութերի թվին է պատկանում սառուցը: Յեթե —1°-ի կամ —2°-ի սառուցը մեծ ճնշման յենթարկենք, կտեսնենք, որ նա հալվում է, չնայելով որ նրա բարեխառնությունը 0°-ից ցածր է:*

*Դիտեցեք 7-րդ նկարը. սառցի կտորի վրայով գցած է մի մետաղե բարակ թել, որից կախված է մի ծանրոց: Այդ ծանրոցի ազդեցությունից թելը կտրում է սառուցը և ամաց-կամաց խորանում սառցի մեջ. բայց պարզվում է, որ թելի անցնելուց հետո սառցի կտրած տեղերը դարձյալ միանում, ձուլվում են իրար հետ: Բացատրեցեք:*

Աշխատանք.

*Պատրաստել համաձուլվածք և ապա ձուլել.*


*1. Կշռեցեք 10 գրամ կլայնկ (անագ) և 5 գրամ կապար:*

*2. Կլայնկն ու կապարը դրեք միևնույն տիգելի մեջ և ապա այդ տիգելը յեռատանու վրա սպիրտային լապտերով տաքացրեք: Ապակե ձողիկով խառնեցեք:*

*Ի՞նչ եք նկատում: Պատ.*

*Ի՞նչն է ավելի շուտ հալվում, կապա՞րը, թե կլայնկը: Պատ.*

*Այդ մետաղներն իրար հետ խառնվո՞ւմ են: Պատ.*



Նկ. 7.




Նկ. 8.

*Հենց որ ամբողջ մետաղը կհալվի, լապտերը հանեցրեք: Դուք պատրաստեցեք յերկու մետաղների համաձուլվածք: Այժմ այդ համաձուլվածքն ածեցեք վորևե կազապարի մեջ և սառցեք մի իր: Կազապարը պետք է առաջուց պատրաստ լինի:*

*Համաձուլվածքը սառչելուց հետո, կազապարը կոտրեցեք և ձուլածո իրը հանեցեք:*

10. ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ՅԵՎ ՀԱՄԱՁՈՒՅԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱԼՈՒՄԸ: ՅՐՏԱՅՆՈՂ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐ: *Մի քանի նյութերի խառնուրդը սովորաբար հալվում է ավելի ցածր աստիճանում, քան այն նյութերը, որոնցից այդ խառնուրդը կազմված է: Իբրև որինակ կարելի յե վերցնել փափուկ զոդերը. հավասար կշիռներով վերցրած կլայնկի, կապարի և վիսմուտի զոդը հալվում է 124°-ում: Կարելի յե նույն մետաղներից և կազմիումից պատրաստել մի համաձուլվածք, որը կհալվի տաք ջրի մեջ:*

*Ջուգունը, որ պարունակում է 4,3% ածխածին, հալվում է 1140°-ում, մինչդեռ նրա մեջ մտնող յերկաթը հալվում է 1600°-ում:*

Աղերի լուծույթները ջրի մեջ սկսում են պնդանալ 0°-ից ցած բարեխառնության մեջ. և որքան լուծույթն ուժեղ է, այնքան ավելի ցածր է այդ բարեխառնությունը: $3^1/_2\%$ աղ պարունակող ծովային ջուրը սառչում է մոտ—2°-ում, այդ ժամանակ արտազրվում է մաքուր սառուց, իսկ աղերը մնում են լուծույթի մեջ: Այժմ հասկանալի չէ, թե ինչու սառցի և աղի խառնուրդը հալվում է. այդպիսի խառնուրդի հալման աստիճանը 0°-ից ցածր է գտնվում. այնպես որ, թեև ոչ սառուցը առանձին-առանձին կարող են պինդ վիճակ ունենալ 0°-ում, բայց իրար հետ խառնելու դեպքում նրանք չեն կարող պինդ վիճակում մնալ նույնիսկ—20°-ում: Բայց որովհետև հալման ժամանակ մոլեկուլների կապը պետք է թուլացնել կամ որևէ տեղից ջերմություն ծախսել, ուստի աղի և սառցի խառնուրդը հալելու համար գործ է ածվում հենց այդ աղի և սառցի սեփական ջերմությունը. դրանից խառնուրդի աստիճանն իջնում է մինչև—20:

Աղի և սառցի ցրտացնող խառնուրդը մեծ գործադրություն ունի շուտ փչացող մթերքները, որինակ՝ ձուկը, միսը պահելու համար:

11. ԳՈԼՈՐՇԱՑՈՒՄԸ: Յերբ հեղուկն ընդունում է գազային վիճակ, ասում ենք նա «գոլորշանում» է:

«Գոլորշացումն» այսպես է կատարվում: Մենք գիտենք, որ հեղուկի մոլեկուլները շարունակ շարժման մեջ են: Այն մոլեկուլները, որոնք հեղուկի մակերևույթին մոտ են և պատահմամբ շարժվում են դեպի վեր, պոկվում են հեղուկից և անցնում շրջապատող տարածության մեջ: Հենց այդ պոկված մոլեկուլները կազմում են գոլորշի:

Նկատենք, որ կարող են գոլորշանալ նաև պինդ մարմինները, որինակ, նավթալինը, կամֆարան և այլն, բայց նրանց գոլորշացումը կատարվում է շատ դանդաղ:

Այժմ տեսնենք, թե ինչից և կախված հեղուկի գոլորշացումը:

Վերցրեք եթերի, սպիրտի, ջրի և սնդիկի հավասար մե-



ծության կաթիլներ և տեղավորեցեք ապակե թիթեղի վրա: Ինչ հետո եթերի կաթիլն ամբողջովին կգոլորշանա, փոքր ինչ հետո կանհետանա սպիրտի կաթիլը, իսկ ավելի ուշ՝ ջուրը: Սնդիկն այնքան դանդաղ կգոլորշանա, որ նրա կաթիլի անհետանալը նկատելու համար պետք կլինի բավական յերկար ժամանակ:

Այստեղից յեզրակացնում ենք, որ ջերմության նույն աստիճանում տարբեր հեղուկներ տարբեր արագությամբ են գոլորշանում: Սպիրտը, բենզինը, եթերը արագ գոլորշացող հեղուկներ են, նրանց անվանում են ցնդող հեղուկներ: Այսպիսի հեղուկները կարելի չէ պահել միայն փակ անոթների մեջ:

Հեղուկի գոլորշացման արագությունը կախված է մոչ միայն այդ հեղուկի տեսակից, այլև՝

I. Ջերմության աստիճանից: Տաք հեղուկն ավելի արագ է գոլորշանում:

II. Հեղուկի բաց մակերևույթի մեծությունից: Որքան մեծ է հեղուկի բաց մակերևույթը, այնքան շատ գոլորշի կազատվող և բարձրանալ: Լայն մակերևույթի դեպքում գոլորշիները ավելի շատ տեղից են բարձրանում:

III. Շրջապատող ոդի նորոգվելուց: Փչելու դեպքում գոլորշացումն ուժեղանում է, որովհետև մենք դրանով թուլացնում ենք հեղուկի վրայի ճնշումը և թույլ տալիս, որ մոլեկուլները բարձրանան:

Քամի որը լվացքն ավելի շուտ է չորացնում:

Գոլորշացման հակառակ գործողությունը, այսինքն՝ գոլորշու հեղուկ դառնալը, կոչվում է խտացում:

Հարցեր:

Լվացարարն ինչո՞ւ է լվացքը փռում:

Թաց շորն արագ չորացնելու համար կախում են վառարանի մոտ. ինչո՞ւ:

Գոլորշացման ժամանակ նյութի մոլեկուլների հետ ի՞նչ է տեղի ունենում:

Գոլորշացումն ի՞նչ նշանակություն ունի բույսի համար:

12. ՑՐՈՒՄ: Սրվակը կիսով չափ լցրեք ջրով և դրեք կրակին: Ջերմաչափն ընկղմեցեք ջրի մեջ (ավելի լավ է կախել) և հե-

տևեցեք նրա ցուցմունքին։ Յերբ ջերմուԹյան աստիճանը կլինի մոտավորապես 50, այն դեպքում անոթի պատերին և հատակին կգոյանան գազային պղպջակներ։ Դա այն ոդն է, որ լուծված եր ջրի մեջ և այժմ արտազրվում է, որովհետև տաք ջուրը չի կարողանում այնքան ոդ լուծել, որքան սառը ջուրը։ Պղպջակները հետզհետե մեծանում են և շատանում։ Նրանք բացի ոդից պարունակում են նաև ջրային գոլորշի։ Մոտավորապես 90°-ում անոթի հատակից բարձրանում են ավելի խոշոր պղպջակներ, բայց հեղուկի մակերևույԹին չհասած անհետանում են։ Վերջապես յերբ ջերմուԹյան աստիճանը հասնում է 100-ի, այն դեպքում պղպջակները ջրի յերեսն են դուրս գալիս և պատռվելով ազատում իրենց մեջի գոլորշին։ Դա նշան է, որ ջուրը յեռում է։

Դիտեցեք մի քանի րոպե ջերմաչափը և միաժամանակ կրակը ուժեղացրեք. դուք տեսնում եք, որ յեռման ընԹացքում ջրի աստիճանը մնում է անփոփոխ։

*Այսպիսով յեռումը սովորական գոլորշացումից տարբերվում է նրանով, որ*

*ա) գոլորշացումը կատարվում է ջերմուԹյան ամեն աստիճանում, իսկ յեռումը միայն մի վորոշ աստիճանում։*

*բ) գոլորշացման ժամանակ մոլեկուլները բաժանվում են հեղուկի յերեսից, իսկ յեռման ժամանակ նաև հեղուկի ներսից։*

Ջրի յեռման կետը միայն այն դեպքում է 100°, յերբ մԹնոլորտի ճնշումը նորմալ է, այսինքն՝ 760 mm է։ Յերբ մԹնոլորտի ճնշումը փոխվում է, փոխվում է նաև յեռման կետը։

Յուրաքանչյուր հեղուկ յուր յեռման աստիճանն ունի։

| Մի քանի հեղուկների յեռման աստիճանը (մԹնոլորտի նորմալ ճնշման տակ) | | | |
|---|---|---|---|
| Հեղուկ ջրածին . . . . . | —253° | Ջուր . . . . . | 100° |
| Հեղուկ թթվածին . . . | —183° | Մնդիկ . . . . . | 357° |
| Եթեր . . . . . | 35° | Հեղուկ ցինկ . . . . . | 925° |
| Ալքոհոլ (սպիրտ) . . . . . | 78° | | |



Աշխատանք.


*Վորոշել սպիրտի յեռման աստիճանը։*

*Քիմիական, այսինքն՝ բարակ պատեր ունեցող բաժակը կիսով չափ ջրով լցրեք և դրեք յեռոտանու վրա, դնելով բաժակի տակ ժեռատե ցանց։*

*Փորձանոթի մեջ քիչ (նրա ծավալի քառորդի չափ) սպիրտ ածեցեք և մեջը դրեք մի ջերմաչափ։ Փորձանոթը տեղավորեցեք բաժակի մեջ։*

*Սպիրտային լապտերով ջուրը տաքացրեք, մինչև վոր սպիրտը կսկսի յեռալ։*

Սպիրտը վո՞ր աստիճանի մեջ է յեռում։




Նկ. 9. Սպիրտի յեռման աստիճանի վորոշումը։

13. ՅԵՌՈՒՄ ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ։ Յերբ ջուրը բերանը բաց անոթի մեջ է յեռում, այն դեպքում գոլորշիները անդադար հեռանում են և ջուրը ծնում է մԹնոլորտային ճնշման տակ, յեռման աստիճանն էլ ծնում է անփոփոխ։ Բայց յեԹե անոթի բերանը փակենք և Թույլ չտանք, որ գոլորշիները հեռանան, այն դեպքում նրանք կհավաքվեն ջրի յերեսին և մեծ ճնշում գործ կդնեն։ Հիմա պետք է ջերմուԹյան աստիճանը ավելի բարձրացնենք, վորպեսզի յեռումը տեղի ունենա։ Բայց սրվակի միջոցով մեծ ճնշում չի կարելի ստանալ, վորովհետև խցանը կարող է դուրս ընկնել, կամ սրվակը կպայԹի։ Ավելի հարմար է Պապինի կաթսան, վորի կափարիչը պտուտակների ողնուԹյամբ ամրացրած է կաԹսային։ Կափարիչն ունի մանոմետր, ջերմաչափ և ապահովիչ (նկ. 10)։

Մանոմետրը ցույց է տալիս գոլորշու ճնշումը։ Ջերմաչափը ցույց է տալիս գոլորշու ջերմուԹյան աստիճանը։ Կափարիչի մեջ պատրաստված է մի փոս, վորի մեջ անդիկ է ածած։ Ջերմաչափը դրվում է հենց այդ անդիկի մեջ։ Գոլորշիների ջերմուԹյունն անցնում է անդիկին, իսկ այդտեղից էլ ջերմաչափին։ Ապահովիչը մի անցք է, վորը ծածկված է մետաղե փականով։ Գոլորշիների ուժից փականը բարձրանում է, բայց խանգարում է լծակը. վերջինս առանձին ծանրոցի շնորհիվ ճնշում է գործ դնում փականի վրա։ Յերբ կաԹսայի

միջի ճնշումը բավականին մեծանում է և լծակն իր ծանրոցով այլևս չի կարողանում դիմադրել, փականը բարձրանում է և գոլորշու մի մասը դուրս է գալիս։ Ապահովիչը պաշտպանում է կաթսան պայթումից։




Նկ. 10 Պապինի կաթսան։

Պապինի կաթսայի միջոցով կարելի է ստանալ մեծ ճնշում (մի քանի հարյուր մթնոլորտ), բայց միևնույն ժամանակ ջերմությունը բարձրանում է 150°, 200° և ավելի։

Այն շոգեկաթսաները, որոնք գանագան մեքենաների գոլորշի յեն հաղորդում, ներկայացնում են Պապինի կաթսաներ։

14. ՅԵՌՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ։ Սրվակի կամ բաժակի մեջ կիսով չափ ջուր ածեցեք և տաքացրեք մինչ 70—80°։ Դրեք սրվակը ոդանան մեքենայի զանգի տակ և ոդն սկսեցեք հանել։ Քիչ հետո կտեսնեք, որ ջուրն սկսում է յեռալ։ Նշանակում է՝ 70—80°-ի ջուրը կարող է յեռալ, յեթե արտաքին ճնշումը թուլացնենք։ Մոնբլանի գագաթին, որտեղ մթնոլորտի ճնշումը 417 mm է, ջուրը յեռում է 84°-ում։



Նկ.11. Մթնոլորտի ճնշումը թուլացնելու դեպքում ջուրը յեռում է 100°-ից ցածր բարեխառնության մեջ։

Այս յերևույթը կարելի է ցույց տալ և առանց ոդանան մեքենայի։

Սրվակը կիսով չափ ջրով լցրեք և ապա յեռացրեք։ Յեռման միջոցին ջրային գոլորշիներն իրենց հետ կհեռացնեն սրվակի մեջի ոդը, որ ճնշում է գործ դնում հեղուկի վրա։ Մի քանի րոպեյից հետո, յերբ կհամոզվեք, որ



սրվակի մեջ այլևս ոդ չկա, սրվակը վերցրեք կրակից, բերանը խցանով պինդ փակեցեք և ապա՝ բերանը դեպի ցած դարձրած, ամրացրեք շտատիվի մեջ։ Սրվակի մեջ ջրի վրա այժմ ոդի փոխարեն գոլորշին է ճնշում գործ դնում։ Յեթե սրվակի վրա թաց շոր դնեք, կտեսնեք, որ ջուրն սկսում է յեռալ, թեև նրա աստիճանն այժմ 100°-ից պակաս է։ Թաց շորից գոլորշիները խտանում, ջուր են դառնում. դրանից ճնշումը թուլանում է և ջուրը սկսում է յեռալ ցածր ճնշման տակ։

15. ԳՈԼՈՐՇԱՅՄԱՆ ԹԱՔՆՎԱԾ ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ։ Յեռման միջոցին, ինչպես տեսանք, հեղուկի ջերմության աստիճանը մնում է անփոփոխ, թեև հեղուկին ջերմություն ենք հաղորդում։ Նշանակում է, կլանված ջերմությունը ծախսվում է ինչ-որ ներքին աշխատանքի համար։ Նա թուլացնում է հեղուկի մոլեկուլների հարակցական ուժերը։

Ջերմության այն քանակը, որ անհրաժեշտ է 1 gr հեղուկը գոլորշի դարձնելու համար, կոչվում է գոլորշացման թաքնված ջերմություն։

*Փորձով գտնենք ջրի գոլորշացման թաքնված ջերմությունը։*

Կալորիմետրի մեջ ածենք 20°-ի 600 gr ջուր։ Առանձին սրվակով ջուր յեռացնենք և ապա ռետինե խողովակով նրա գոլորշիները անցկացնենք կալորիմետրի մեջ։ Մի քանի րոպեյից հետո խողովակը հեռացնենք կալորիմետրից և ջրի ջերմության աստիճանը նորից չափենք։ Յենթադրենք, թե այժմ կալորիմետրի ջուրն ունի 30°։ կալորիմետրը նորից կշռենք և որոշենք ջրին հաղորդած գոլորշու կշիռը. յենթադրենք, թե կալորիմետրի ջուրը ծանրացել է 10 գրամով։

Այժմ հաշվենք։ կալորիմետրի ջուրն ստացավ $600 \times 10 = 6000$ կալորիա։


Գոլորշուց առաջացած 10 gr ջուրը 100°-ից մինչև 30° իջնելը կորցրեց $10 \times 70 = 700$ կալորիա։

Այստեղից գտնում ենք, որ գոլորշացման թաքնված ջերմությունն է 530 կալորիա։

Ճիշտ հետազոտութիւնները ցոյց են տալիս, որ 1 gr 100°-ի ջուրը նուն ատիճանի գոլորշի դարձնելու համար պահանջվում է 536 կալորիա։

| Մի քանի հեղուկների գոլորշացման թաղնված ջերմութիւնը | |
|---|---|
| Բերած թվերը ցոյց են տալիս, թե 1 gr քանան ատիճանի հեղուկը գոլորշի դարձնելու համար վոքան կալորիա չի պահանջվում։ | |
| Ջուր | 536 |
| Սպիրտ (ալքոհոլ) | 200 |
| Եթեր | 90 |
| Սնդիկ | 62 |
| Հեղուկ թթվածին | 51 |

Աշխատանք.



Նկ. 12. Ջուրը գոլորշով տաքանում է։

Ջուրը գոլորշով տաքացրեք։

Սրվակը կիսով չափ ջրով լցրեք և դրեք յեռոտանու վրա։ Սպիրտային լապտերով տաքացրեք այդ ջուրը, մինչև վոր կսկսի յեռալ (նկ. 12)։

Վերցրեք մի բաժակ սառը ջուր և ջերմաչափով վորոշեցեք նրա ջերմութեան ատիճանը։

Սրվակի գոլորշատար խողովակի ծայրն ընկղմեցրեք բաժակով ջրի մեջ։

1. Բաժակի ջրի ջերմութեան ատիճանը փոփոխվո՞ւմ է։

2. Ինչո՞վ բացատրել այդ։

3. Բաժակի ջուրը շատանո՞ւմ է, թե չէ նւազում. ինչո՞ւ։

16. ԳՈԼՈՐՇԱՑՄԱՆ ԹԱՂՆՎԱԾ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ։ Ջուրը գոլորշի դառնալիս կլանում է բավական մեծ քանակութեամբ ջերմութեան. հետևապես գոլորշու մեջ ջերմային ավելի մեծ պաշար կա, քան հեղուկի մեջ։ Յերբ գոլորշին հեղուկ է դառնում, այդ պաշարն ազատվում է և անցնում շրջապատող մարմիններին։



Կատարեցեք մի այսպիսի փորձ։ Սրվակի մեջ քիչ ջուր ածեցեք և ապա բերանը փակեցեք խցանով, վորի միջով անցնում է ապակե խողովակ։ Յեռացրեք ջուրը։ Յերբ խողովակի ծայրից գոլորշին կսկսի առատորեն արձակվել, ապակե վորևե անոթ, օրինակ, թեյի բաժակը պահեցեք գոլորշու մեջ. կտեսնեք, վոր ապակին քրտնում է։ Դա ցույց է տալիս, վոր գոլորշին՝ դիպչելով սառը բաժակի պատերին, կրկին հեղուկ է դառնում, բայց բաժակը տաքանում է։ Գոլորշին ջուր դարձավ, նրա միջի ջերմութիւնն արտադրվեց և տաքացրեց բաժակը։

Այս հիման վրա շատ շենքեր տաքացնում են գոլորշով։ Շենքերի ներսն անց են կացնում թուղե խողովակներ, վորոնց միջով առանձին կաթսայից գոլորշի յեն թողնում։ Գոլորշին խողովակների մեջ խտանում է և յուր միջի տաքութիւնը հաղորդում է նրանց։ Խողովակներից էլ տաքանում է բնակարանը։

Գոլորշին գործ են ածում նաև վորոշ նյութեր յեփելու համար։

17. ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԸՆԿՆԵԼԸ ԳՈԼՈՐՇԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ։ Ջերմաչափի գունդը բամբակով փաթաթեցեք և ապա այդ բամբակը եթերով թրջեցեք։ Եթերը արագորեն կգոլորշանա և սնդիկը ջերմաչափի մեջ կսկսի իջնել։ Եթերը գոլորշանալու համար պետք յեղած ջերմութիւնը վերցնում է շրջապատից, ի միջի այլոց, նաև ջերմաչափից։

Փորձանոթի մեջ մի քանի կաթիլ ջուր ածեցեք և նրա սառչին մասը, վորտեղ ջուրն է, բամբակով փաթաթեցեք։ Բամբակը եթերով թաց արեք և ապա սկսեցեք փչել. քիչ հետո ջուրը կսառչի։ Եթերը գոլորշացավ և գոլորշացման համար պետք յեղած ջերմութիւնը խլեց ջրից և ջուրը սառուց դառավ։

Սպունգը եթերով թաց արեք և փչեցեք. շուտով նա կծածկվի յեղյամով. բացատրեցեք։

Թեյը շուտ սառցնելու համար ածում են ափսեի մեջ և ապա փչում. ինչո՞ւ։


Ինչո՞ւ թաց ձեռքը ցրտում է զգում։

Ամառը ջուրը կավե ամանի մեջ սառն է մնում. ինչո՞ւ։

Տաքութիւն ունեցող հիվանդի ճակատին թաց շոր դնելն ինչ նշանակութիւն ունի։

## ԳՈԼՈՐՇԻՆԵՐԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

*18.* ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱԳԵՑՆՈՂ ԳՈԼՈՐՇԻՆ: *Գոլորշիները, բարձրանալով հեղուկի մակերևույթից, սովորական պայմաններում խառնվում են ոդի հետ և ցրվում: Այդ պատճառով՝ գոլորշիների հատկությունները ուսումնասիրելու համար այնպես պետք է անել, որ ոդը չխառնվի գոլորշիների հետ:*




*Նկ. 13. a—Մնդիկից բարձր սորիչելլյան դատարկություն և: b—Մնդիկից բարձր չհագեցնող գոլորշի կա: c—Մնդիկից բարձր հագեցնող գոլորշի կա:*

*Վերցնենք մի ծայրը փակ ապակե խողովակ, մնդիկով լցնենք և ապա շրջենք մնդիկով լիքը թասի մեջ, ինչպես այդ արինք ծանրաչափ պատրաստելիս. կստանանք* տորիչելլյան դատարկություն: *Ծայրը ծռած պիպետի ոգնությամբ սորիչելլյան դատարկության մեջ մըտցնենք մեկ կամ յերկու կաթիլ եթեր, որը, հասնելով սորիչելլյան դատարկության, անմիջապես կգոլորշիանա: Այդ գոլորշիները ճնշում գործ կդնեն թե՛ խողովակի պատերի և թե՛ մնդիկի մակերևույթի վրա և դրանից խողովակի միջի մնդիկը փոքր ինչ կցածրանա: Այստեղից մենք յեզրակացնում ենք, որ գոլորշին ել գազի նման առանձնակա* ություն ունի, *որի մեծության մասին դադափար ենք կազմում մնդիկի իջած այդ բարձրությամբ: Յեթե խողովակի ծանրաչափային այունը 76* cm *բարձրություն ուներ և գոլորշիների ճնշումից նա ընդունեց 50* cm *բարձրություն, ապա գոլորշու գործ դրած ճնշումը հավասար կլինի 26* cm-ի:


*Եթերի նոր-նոր կաթիլներ մացնելիս, մենք տեսնում ենք, որ ծանրաչափային այունն ավելի ու ավելի յե իջնում, բայց միայն միևչեվ մի վորոշ սահման: Յերբ մնդիկը մոտ 44* cm



*կիջնի, այսինքն խողովակի մեջ մնդիկը կունենա 32* cm *բարձրություն, այն ժամանակ նոր մացրած եթերային կաթիլն այլևս չի գոլորշանա, այլ կմնա հեղուկ վիճակում: Գոլորշու ճնշումն այլևս չի մեծանա, սնդիկն ել չի իջնի (մնդիկային այդ վրա հավաքված հեղուկ եթերի ճնշումը կամ ծանրություն այնքան չնչին է, որ մենք նրան նկատի չունենք:)*

*Այսպիսով, յերբ եթերային գոլորշին վորոշ խտություն*) *է ունենում, այն դեպքում այլևս գոլորշիացում տեղի չի ունենում. ասում ենք՝ վերցրած տարածությունը հագեցել է գոլորշիներով: Ինքը գոլորշին կոչվում է հագեցնող գոլորշի:*

Հագեցնող գոլորշին այնպիսի խտություն ունի, որ հեղուկից նոր գոլորշիներ այլևս չեն բարձրանում. հեղուկի քանակը մնում է անփոփոխ: *Յերևույթները, իսկապես, այսպես են կատարվում: Մոլեկուլները անդադար պոկվում են հեղուկից և բարձրանում, բայց նույնքան մոլեկուլ ել գոլորշուց կպչում է հեղուկին, խտանում:Ստացվում է վորոշ հավասարակշռություն:*




*Նկ. 14.* B *բարոմետրական խողովակ է: A խողովակի մեջ ջուր է: S—խողովակի մեջ սպիրտ, իսկ* E *—խողովակի մեջ եթեր:*

*Յեթե գոլորշին այնպիսի խտություն ունի, որ նրա մեջ հեղուկը կարող է գոլորշիանալ, այսինքն՝ յեթե նրա մեջ նոր գոլորշիներ կարող են տեղավորվել, այն դեպքում այդ գոլորշին կոչվում է վոչ հագեցնող:*

*Մենք կարող ենք տարածությունը հագեցնել ջրի, սպիրտի կամ այլ հեղուկի գոլորշիներով:*

*Պարզվում է, որ սիեվնույն բարեխառնության տակ տարբեր հեղուկների հագեցնող գոլորշիները տարբեր ճնշում ունեն:*

*Վերցնենք 4 ծանրաչափային խողովակներ և կրկնելով Տորիչելլու փորձը սառնանք սորիչելլյան դատարկություններ: Խո-*

*) *Մեր փորձի ժամանակ այդպիսի խտություն ստացվում է 20°-ի բարեխառնության մեջ, յերբ գոլորշիների ճնշումը լինում է 44* cm:

*դովակներից մեկը թողնենք այնպես, ինչպես կա. նա ծանրաչափի դերը կկատարի։ A խողովակի մեջ մացնենք ջուր, S-ի մեջ՝ սպիրտ, E-ի մեջ՝ եթեր։ Ամեն մի հեղուկից խողովակի մեջ այնքան մացնենք, որ մանիկի այան վրա ստացվի հեղուկի մի բարակ շերտ։ Այս պայմաններում մենք կարող ենք համոզված լինել, որ մորիչելլյան տարածությունը հագեցել է գոլորշիներով։ Համեմատելով այդ խողովակների մանիկի այունը ծանրաչափի այան հետ, մենք տեսնում ենք, որ 20° բարեխառնության մեջ ջրի գոլորշիների ճնշումից մանիկն իջել է 1,7* cm, *սպիրտից՝ 4,5* cm, *իսկ եթերից՝ 44* cm։

*Նկատենք, որ «մորիչելլյան դատարկությունն» իսկապես դատարկություն չէ. նա հագեցած է մանիկային գոլորշիներով, բայց այդ գոլորշիների ճնշումը (20°-ում 0,0013* mm) *այնքան չնչին է, որ գործնական հաշիվների ժամանակ նրան նկատի չենք ունենում։*

*19. ԳՈԼՈՐՇՈՒ ՃՆՇՄԱՆ ԿԱԽՈՒՄԸ ԾԱՎԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ։ Վերցնենք յերկու խողովակ և դարձյալ կրկնենք Տորիչելլու փորձը։ Բայց այժմ խողովակները պետք է բավական յերկար լինեն, իսկ անոթը, որի մեջ ընկղմում ենք խողովակի բաց ծայրը, խոր (նկ. 15)։*

*Խողովակներից մեկի մեջ սառնանք հագեցնող, իսկ մյուսի մեջ՝ վոչ հագեցնող գոլորշի։*

*Վորոշենք թե առաջին և թե յերկրորդ խողովակի մեջ գտնվող գոլորշու ծավալը։*

*Խողովակներից մեկը, որի մեջ գտնվում է վոչ հագեցնող գոլորշին, քիչ խորասուզենք անոթի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ գոլորշու ծավալը փոքրանում է, բայց ճնշումը մեծանում է։ Ճնշման մեծանալը յերևում է նրանից, որ խողովակի մեջ անոթի այունը ցածրանում է։ Փորձերը ցույց են տալիս, որ յերբ տարածությունը չհագեցնող գոլորշու ծավալը մի քանի անգամ փոխրանում է, ճնշումը նույնքան անգամ մեծանում է։*


*Ուրեմն չհագեցնող գոլորշու ճնշումը հակադարձ համեմատական է ծավալին (նույն բարեխառնության մեջ) կամ,*



*կարելի յե ասել, չհագեցնող գոլորշու ծավալը յեվ ճնշումը փոփոխվում են Բոյլ-Մարիոտի որենքի համաձայն։*

*Այժմ իջեցնենք այն խողովակը, որի մեջ գտնվում են հագեցնող գոլորշիներ։ Խողովակը խորասուզելիս տեսնում ենք, որ գոլորշու ծավալը փոքրանում է, բայց անոթի վրայի հեղուկի շերտը հաստանում է. անոթի այան բարձրությունը հետևապես և գոլորշու ճնշումը անփոփոխ է մնում (տես նկ. 15, խողովակ 3 և 4)։ Բարձրացնելու դեպքում ծավալը մեծանում է, բայց, քանի դեռ անոթի վրա հեղուկի շերտ կա, ճնշումը մնում է նույնը։*

*Այսպիսով տեսնում ենք, որ հագեցնող և վոչ հագեցնող գոլորշիների մեջ մեծ տարբերություն կա։ Ծավալի փոփոխության դեպքում հագեցնող գոլորշու ճնշումը մնում է նույնը, իսկ վոչ հագեցնողինը՝ փոխվում է։*




*Նկ. 15. 1—խողովակի մեջ վոչ հագեցնող գոլորշի յե։ 3—խողովակի մեջ հագեցնող գոլորշի յե։ 5—խողովակը ծանրաչափ է։*

*20. ՀԱԳԵՑՆՈՂ ԳՈԼՈՐՇՈՒ ՃՆՇՄԱՆ ԿԱԽՈՒՄԸ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԻՑ։ Խողովակի այն մասը, որտեղ գտնվում է եթեր, և նրա հագեցնող գոլորշին փոքր ինչ տաքացնենք։ Ջերմությունից նոր եթեր կգոլորշիանա և դրանից գոլորշու ճնշումը կմեծանա. անոթը խողովակի մեջ քիչ կիջնի։ Յեթե խողովակը սառեցնենք, օրինակ, սառույց գնենք, կտեսնենք, որ*

գոլորշու մի մասը խտանում, հեղուկ է դառնում և դրանից գոլորշու ճնշումը նվազում է, որի հետևանքով անդիկը խողովակի մեջ քիչ բարձրանում է։

Կարելի չե եթերի փոխարեն վերցնել որևե ուրիշ հեղուկ և կրկնել նույն փորձը։ Բոլոր դեպքերում կնկատենք, որ հագեցնող գոլորշու ճնշումը տաքացնելիս մեծանում է, իսկ սառեցնելիս՝ թուլանում է։

Հետևյալ աղյուսակը ցույց է տալիս մի քանի հեղուկների հագեցնող գոլորշու ճնշումը տարբեր ջերմության աստիճաններում.

Հագեցնող գոլորշիների ճնշումը

| Ջերմության աստիճան | Ե թ ե ր (եռելային) | Ալքոհոլ (գինու սպիրտ) | Ջ ու ր |
|---|---|---|---|
| 0° | 18,6 cm | 1,3 cm | 0,46 cm |
| 10° | 29 » | 2,4 » | 0,9 » |
| 20° | 44 » | 4,5 » | 1,7 » |
| 30° | 64 » | 7,9 » | 3,1 » |
| 35° | 76 » | — | — |
| 40° | 92 » | 13,4 » | 5,5 » |
| 50° | 127 » | 22 » | 9,2 » |
| 60° | 174 » | 35 » | 14,7 » |
| 70° | — | 56 » | 29,2 » |
| 78° | — | 76 » | — |
| 80° | — | 83 » | 35,3 » |
| 90° | — | 120 » | 52,4 » |
| 100° | — | 167 » | 76 » |
| 120° | — | — | 2 մթնոլ. |
| 150° | — | — | 4,7 » |
| 200° | — | — | 15,2 » |

Նորմալ ճնշման (76 cm) տակ եթերը յեռում է 35°-ում, սպիրտը՝ 78°-ում, ջուրը՝ 100°-ում։ Պարզվում է, որ հենց այդ աստիճաններում էլ հագեցնող գոլորշու ճնշումը հավասարվում է մթնոլորտի նորմալ ճնշման (76 cm)։ Այժմ հասկանալի կլինի հետևյալ որենքը.—

Հեղուկը յեռում է ջերմության այն աստիճանում, որի ժամանակ հագեցնող գոլորշու ճնշումը հավասարվում է արտաքին ճնշման։




Հարցեր.


Սպիրտի ջերմության աստիճանն է 50։ Արտաքին ճնշումը վերքան պետք է լինի, որ սպիրտն այդ աստիճանում յեռ գա։

Ջուրն ինչ ճնշման տակ պետք է լինի, որ յեռա 25°-ում։

21. ԳԱԶԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿ ԴԱՐՁՆԵԼԸ։ Մենք տեսանք, որ հեղուկները ջերմության ազդեցությունից գոլորշանում են և ընդունում գազային վիճակ։ Հիմա տեսնենք, թե ինչպես կարելի չե գոլորշին դարձնել հեղուկ։




Նկ. 17. Հագեցնող գոլորշու ճնշումը սառեցնելիս մեծանում է։





Նկ. 16. Հագեցնող գոլորշու ճնշումը տաքացնելիս մեծանում է։

Վերցնենք մի ծայրը փակ, յերկար խողովակ, անդիկով լցնենք և բաց ծայրով շրջենք անդիկով լի բավականաչափ խոր անոթի մեջ։ Պիպետի ոգնությամբ տորիչելլյան դատարկության մեջ մտցնենք մի քանի կաթիլ եթեր և սառանանք տարածությունը չհագեցնող գոլորշիներ։

Յեթե խողովակը կամաց-կամաց խորասուզենք անդիկի մեջ, այնինքն այնպես անենք, որ գոլորշու ծավալը փոքրանա, այն ժամանակ կտեսնենք, որ գոլորշին խտանում է և

անդիկի մակերևույթի վրա գոյանում է եթերի բարակ շերտ։ Ավելի խորասուզելով կարելի չէ ամբողջ գոլորշին հեղուկ դարձնել։ Եթե միաժամանակ խողովակը սառույցով ցրտացնենք, գոլորշին ավելի շուտ կը-խտանա։




Նկ. 18. 1, 2—չհանգեցնող գոլորշի չէ։ 3, 4 և 5—հագեցնող գոլորշին հետզհետե չուր է դառնում։ 6, 7 8—ամբողջ գոլորշին չուր է դառել 9—բարոմետրային սյուն է։

Յերբ հեղուկը գոլորշանում է, մենք ջերմություն ենք ծախսում։ Այդ ջերմությունից հեղուկի մոլեկուլների կապը թուլանում է և նրանք ցրվում են տարածության մեջ, ընդունելով մեծ ծավալ։ Յեթե ցանկանում ենք, որ գոլորշին հեղուկ դառնա, մենք պետք է այնպես անենք, որ մոլեկուլները կրկին մոտենան իրար և կպչեն։ Ահա այդ է պատճառը, որ գոլորշին ճնշման ենք յենթարկում կամ սառեցնում։


22. ԳԱԶԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿ ԴԱՐՁՆԵԼԸ։ Ճնշման ազդեցության տակ, ինչպես և սառեցնելիս, գազերը նույնպես խոտանում են (հասկանալի Բոյլ-Մարիոտտի և Գե-Լյուսակի որենքների)։ Այդ պատճառով գազերը կարող ենք նկատի ունենալ իբրև այնպիսի հեղուկների չհագեցնող գոլորշիներ, որոնց յեռման ստիճանը շատ ցածր է։

Անդրեյսի ֆարադեյը առաջին անգամ կարողացավ հեղուկ դարձնել մի քանի գազեր։ Այդ նպատակով ֆարադեյը գազերը և ճնշման եր յենթարկում. որինակ՝ քլորը հե-




ղուկ դարձնելու համար նա հետևյալ միջոցին դիմեց։ Վերցրեց հաստ պատեր ունեցող ապակե ծնկաձև խողովակ։ Նրա փակ ծայրում տեղավորեց մի այնպիսի նյութ, որ տաքացնելու ժամանակ արտադրում է քլոր. ապա խողովակի բաց ծայրը ուժեղ կրակի ողնուքյամբ հալեց և փակեց։

Նյութ պարունակող ծայրն սկսեց տաքացնել, իսկ մյուսը շրջապատեց ցրտացնող խառնուրդով։ Տաքացնելիս անդադար արտադրվում եր գազային քլոր և խողովակի ներսը ճնշումը հետզհետե մեծանում եր։ Քլորը, յենթարկվելով բավական մեծ ճնշման և միաժամանակ սառչելով, խտանում եր և հեղուկ




Նկ. 19. Գազերի հեղուկ դարձնելը Ֆարադեյի յեղանակով։



Նկ. 20. Պինդ ածխաթթու սառնալը։

դառնում։ Այս փորձը կատարելը վտանգավոր է, որովհետև ներսը գտնվող մեծ ճնշումից անոթը կարող է պայթել։

Հեշտությամբ կարելի չէ հեղուկ դարձնել նաև ածխաթթու գազը։ Հեղուկ ածխաթթուն ներկայումս մեծ գործածություն ունի կյանքում. որինակ, նա գործ է ածվում լիմոնադ և այլ խմիչքներ պատրաստելու համար։

Հեղուկ ածխաթթու սառնալու համար մեծ գլանների մեջ շիկացնում են մի քանի հանքեր (կրաքար, մագնեզիա)։ Արտադրվող ածխաթթու գազն ոդամուղ մեքենայով մղում են մեծագին հաստուկ գլանների մեջ, որտեղ նա սովորական բնությանն մեջ 50—60 մթնոլորտ ճնշման տակ ճնում է հեղուկ վիճակում։

Յեթե հեղուկ ածխաթթու պարունակող գլանը պահենք թեք դրությամբ և ապա նրա ծորակը բանանք ու հեղուկն

ածենք մահուդի պարկի մեջ, կտեսնենք, որ նա արագորեն գոլորշանում է։ Այդ գոլորշացման ժամանակ այնքան ջերմութիւն է կլանվում, որ սկսած հեղուկ ածխաթթուն սառչում է և դառնում ձյունանման մի զանգված, որի ջերմութեան աստիճանը լինում է —80։

Կարելի չէ պինդ ածխաթթուն լուծել եթերի մեջ և ստանալ —90°-ի լուծուլթ։ Եթե այդ լուծուլթի մեջ փորձանոթով անդիկ դնենք և ապա նրա մեջ ընկղմենք մետաղե լարի կտոր ծայրը, կստանանք հետևյալ հետաքրքիր յերևուլթը։ Սառիկ ցրտուլթյունից անդիկը կպնդանա և լարի ապատ ծայրից բռնելով կարելի չէ պինդ անդիկը անոթից հանել, նրանով փշրել ապակի և այլն։

23. ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ։ Ֆարադեյը չկարողացավ հեղուկ դարձնել թթվածինը, ջրածինը և մի քանի այլ գազեր, չնայելով որ այդ գազերը նա յենթարկում եր մեծ ճնշման և միաժամանակ ցրտացնում եր։ Այդ պատճառով հիշյալ գազերը յերկար ժամանակ համարվում էին հաստատուն գազեր։

Հետագա հետազոտուլթյունները ցույց տվին, որ անխտիր բոլոր գազերը հնարավոր է հեղուկ դարձնել, միայն այս գործում անհրաժեշտ է, որ գազը մի վորոշ աստիճանից ցածր լինի։ Անդրյուս ֆիզիկոսը ցույց տվեց, որ ածխաթթու գազը մինչև 30,9°-ը դեռ ևս կարելի չէ լինում հեղուկ դարձնել. ենթարկելով 77 մթնոլորտ ճնշման։ Բայց յերբ այդ գազի ջերմության աստիճանը 31°-ից բարձրանում է, այն դեպքում վոչ մի ճնշմամբ անկարելի չէ լինում նրան հեղուկ դարձնել։

Այն աստիճանը, վորից բարձր գազը վոչ մի ճնշմամբ հեղուկ դարձնել չի լինում, կոչվում է ջերմության կրիտիկական աստիճան։

Յուրաքանչյուր գազ յուր կրիտիկական աստիճանն ունի։ Վորովհետև մի քանի գազերի կրիտիկական աստիճանները չափազանց ցածր են և այդպիսի աստիճաններ Ֆարադեյի ժամանակ դեռևս չեյին ստացված, ուստի գիտնականներին թվում եր, թե «հաստատուն» գազերը հնարավոր չէ հեղուկ դարձնել։ Գործ դնելով ջերմության չափազանց ցածր աստիճաններ, մինչև —272,° հնարավոր յեղավ հեղուկ դարձնել նաև «հաստատուն» գազերը։



Մի քանի նյութերի ջերմության կրիտիկական աստիճանը։


| | Կրիտիկական աստիճան | Յեռման աստիճան |
|---|---|---|
| Հելիում | —268° | —269° |
| Ջրածին | —234° | —252° |
| Ազոտ | —146° | —195° |
| Թթվածին | —118° | —183° |
| Ածխաթթու գազ | 31° | —78° |
| Ամոնյակ | 131° | —33° |
| Ջուր | 145° | 36,6° |
| Եթեր | 195° | 35° |
| Սպիրտ (ալքոհոլ) | 242° | 78° |
| Ջուր | 365° | 100° |

Ի՞նչ է նշանակում կրիտիկական աստիճան։
Ինչու՞ Ֆարադեյը կարողացավ քլորը հեղուկ դարձնել, իսկ ջրածինը՝ վոչ։
Գազը հեղուկ դարձնելու համար ինչ պայմաններ են պետք։

24. ՀԵՂՈՒԿ ՈՂ։ Ներկայումս հաճախ մեքենայի ոգնությամբ ստացվում է մեծ քանակությամբ հեղուկ ոդ, որը գործ է ածվում զանազան գիտական փորձերի համար։ Այդ մեքենան հնարել է գերմանացի պրոֆեսսոր Լինդեն և նրա անունով էլ կոչվում է Լինդեյի մեքենա։ 21-րդ նկարը ցույց է տալիս Լինդեյի մեքենայի կազմությունը։

Ծծող մեքենան ոդը L խողովակով քաշում է ներս։ Այդ ոդը e գլանի մեջ յենթարկվում է 22 մթնոլորտ, իսկ d գլանի մեջ՝ 65 մթնոլորտ ճնշման։ d գլանից ոդը $P_2$ խողովակով մղվում է g ոճաձև խողովակը, որը շրջապատված է սառուցով։ Այստեղ այդ ոդը սառչում է և ապա մտնում է մի ուրիշ ոճաձև խողովակի մեջ, որը դրված է ավելի լայն խողովակի մեջ։ Նեղ խողովակի ոդը a մասում մտնում է լայնի մեջ։ Այդ ժամանակ 0°-ի ոդն ընդարձակվում է և միևնույն ժամանակ սառչում, հասնելով մինչև —11°։ Այժմ սառը ոդը լայն խողովակով բարձրանում է վեր և ճանապարհին ցրտացնում նեղ խողովակով իջնող ոդը։ Լայն խողովակից ոդը մտնում է $P_1$, այստեղից էլ d գլանի մեջ, որտեղ նա կրկին ճնշման է յենթարկվում, ապա g մասում սառչում մինչև 0° և այլն։ Այս գործողությունը կրկնելով մի քանի անգամ, կարելի չէ ոդն այն աստիճան սառեցնել, որ նա 22 մթնոլորտ

ճնշման տակ հեղուկ կդառնա։ Հեղուկ ոդը հավաքվում է c անոթի մեջ, վորտեղից h ծորակով կարելի յե ածել պահպանիչ անոթների մեջ։




Նկ. 21. Լինդեյի մեքենայի սխեման։

Մեքենայից անմիջապես սառցված հեղուկ ոդը պղտորված է լինում, վորովհետև նրա մեջ լողում են պինդ ածխաթթվի բյուրեղները։ Նրան կարելի յե քամոցով քամել, վորից հետո նա լինում է թափանցիկ և կապտագույն։ Կապույտ գույնը պատկանում է հեղուկ թթվածնին։ Մթնոլորտի ճնշման տակ հեղուկ ոդը շարունակ յեռում է, ցույց տալով —190°։ Վորովհետև հեղուկ ազոտն ավելի արագ է գոլորշանում, քան թե թթվածինը, ուստի հեղուկը հետզհետե հարստանում է թթվածնով. միաժամանակ կապույտ գույնն էլ ուժեղանում է։

Հեղուկ ոդը պահում են «Դյուարի անոթում»։ Նա կըրկնակի պատեր ունեցող մի անոթ է, վորի ներքին յերեսը ծածկված է արծաթի շատ բարակ շերտով, իսկ պատերի արանքից ոդը բոլորովին հանված։ Այս բոլորը նրա համար է, վոր արտաքին մարմինների ջերմությունը հեղուկ ոդին չանցնի։ Այդպիսի անոթների մեջ մեկ լիտր ոդը կարելի յե պահել մի ամբողջ շաբաթ։



Նկ. 22. Դյուարի անոթ։

1. Հեղուկ ոդի մեջ դցած մարմինները պնդանում են և դառնում փխրուն։ Կապարե գնդակը հեղուկ ոդով ցրտացնելու դեպքում հնչում է բավական ուժեղ։

2. Հեղուկ ոդի ջերմության ազդեցությամբ համարյա բոլոր քիմիական րեակցիաները դադարում են։ Հեղուկ ոդով ցրտացրած ազոթթուն նատրիումի վրա այլևս չի ազդում։

3. Սպիրտը հեղուկ ոդի մեջ ածելիս ընդունում է խոշոր կաթիլների ձև, վորոնք այն ազդեցությամբ պնդանում են, վոր անոթը ցնցելիս չըխկչըխկոց են արձակում։

4. Յեթե մեզապղ թեյամանը դնենք սառույցի վրա և ապա նրա մեջ հեղուկ ոդ ածենք, կտեսնենք, վոր այդ ոդն ըսկսում է յեռալ, արձակելով գոլորշիներ, ճիշտ այնպես, ինչպես թեյամանով թեյը յեռում է թեժ վառարանի վրա։

25. ՄՅՈՒՍ ԳԱԶԵՐԻ ՀԵՂՈՒԿ ԴԱՐՁՆԵԼԸ։ Յեթե հեղուկ ոդը տեղավորենք ոդահան մեքենայի զանգի տակ և ապա ոդը հանենք, կտեսնենք, վոր այդ հեղուկ ոդը, ավելի ցածր ճնշման տակ յեռալով, կառնի մինչև —220°։ Դյուարը այդ ցուրտ հեղուկով սառցրեց սառուկ ճնշած ջրածինը. յերբ ջրածինն ընդարձակվեց, այն դեպքում նա ավելի սառավ և սկսեց հեղուկ դառնալ։ Դյուարը կարողացավ ստանալ նաև պինդ ջրածին։

Անհամեմատ դժվար եր հելիումի հեղուկ դարձնելը։ 1908 թ. Կամերլինգ Ոննեսը՝ ոգտվելով հեղուկ ջրածնի ցրտությամբ՝ կարողացավ հելիումը վոչ միայն հեղուկ դարձնել, այլ և պնդացնել (—272°-ում)։

## ՈԴԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

*26. ԴԱԼՏՈՆԻ ՈՐՆԵՐԸ: Յենթադրենք, թե ունենք մի փակ անոթ և այդ անոթի մեջ մտցնում ենք ջրածին, որի գործ դրած ճնշումը պատերի վրա հավասար է $P_1=15$ cm. մի ուրիշ անգամ նույն անոթի մեջ մտցնում ենք ածխաթթու գազ, որի ճնշումը պատերի վրա հավասար է $P_2=20$ cm: Յեթե այդ նույն անոթի մեջ յերկու գազը միասին մտցնեյինք, այն դեպքում գազերի խառնուրդի ճնշումը կլիներ $P_1+P_2=35$ cm:*

*Այստեղից յերևում է, որ մի գազ մի ուրիշ գազի մեջ տարածվում է այնպես, ինչպես դատարկության մեջ (Դալտոնի որենքը):*

*Այս որենքը ճիշտ է նաև գազի և գոլորշու խառնուրդի վերաբերմամբ: Յեթե տորիչելլյան դատարկության մեջ քիչ ջրածին բաց թողնենք և ապա այդ տարածությունը հագեցնենք եթերի գոլորշիներով, մենք կտեսնենք, որ եթերային հագեցնող գոլորշիներն այնքան ճնշում ունեն, որքան պետք է ցույց տային մենակ ժամանակ:*

*Այստեղից յեզրակացնում ենք, որ ծանրաչափը ցույց է տալիս ոչ միայն ոդի, այլև ոդի մեջ գտնվող գոլորշու, ածխաթթու գազի ճնշումը. այսինքն ծանրաչափի ցույց տված ճնշումը հավասար է ոդում գտնվող բոլոր գազերի (թթվածին, բորակածին, ջրային գոլորշի յեվ այլն) ճնշումների գումարին:*

*27. ԲԱՅՐՁԱԿ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ: Մեզ շրջապատող ոդի մեջ գտնվում են այս կամ այն չափով ջրային գոլորշիներ: Բայց այդ գոլորշիները սովորաբար ոդը չեն հագեցնում. այդ յերևում է նրանից, որ լվացքը չորանում է, բայ անոթի ջուրը հետզհետե գոլորշանում է և այլն:*

*Մենք գիտենք, որ տարածությունը հագեցնելու համար այնքան շատ գոլորշի յե պետք, որքան ջերմության աստիճանը բարձր է: Գոլորշու այն քանակը, որը տաք ոդը չի հագեցնում, կարող է ցուրտ ոդը հագեցնել: Յերբ ոդում գտնվող գոլորշու քանակը մնում է անփոփոխ, իսկ բարեխառնությունն իջնում է, այն դեպքում գոլորշին մոտենում է հագեցման դրության:*



*Յերբ, վերջապես, գոլորշին դառնում է հագեցնող, այն ժամանակ գոլորշու մի մասը հեղուկ է դառնում. ոդում յերևում է մառախուղ, որը նստում է պինդ մարմինների վրա «ցողի» ձևով:*

Ջերմության այն աստիճանը, որի ժամանակ ոդում գտնվող գոլորշին տարածությունը հագեցնում է, *կոչվում է ցողի կետ:*

*Բացատրեցեք ցողի և յեղյամի առաջանալը:*

*Թե գիտական և թե գործնական նպատակների համար հաճախ պետք է լինում գտնել տված աստիճանում ոդի մեջ գտնվող գոլորշու ճնշումը կամ, ինչպես ընդունված է ասել, բացարձակ խոնավությունը: Որինակ, ասում ենք՝ 15° բարեխառնության ոդի բացարձակ խոնավությունն է 7,5mm: Այդ նշանակում է, որ 15°-ի ոդում գտնվող գոլորշիները այնքան են ճնշում, ինչքան 7,5mm բարձրություն ունեցող սնդիկի սյունը: Յեթե մենք հեռացնենք այն ոդը, որ գտնվում է վորևե անոթի մեջ, այն դեպքում մնացած գոլորշիների գործ դրած ճնշումը պատի վրա կլինի 7,5mm:*

*Բայց միայն բացարձակ խոնավությամբ դժվար է գաղափար կազմել ոդի «խոնավության» կամ «չորության» մասին: Յեվ իսկապես. գոլորշու նույն քանակի դեպքում, յեթե ջերմության աստիճանը ցածր է, ոդը կարող է խոնավ թվալ, իսկ ջերմության բարձր աստիճանում նույն քանակով գոլորշու դեպքում ոդը հեռու կլինի հագեցման դրությունից և կթվա չոր: Ահա այդ պատճառով վորոշում են ոդի հարաբերական խոնավությունը:*


*28. ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆ: Հարաբերական խոնավությունը ցույց է տալիս ոդում գտնվող գոլորշու յեվ նույն բարեխառնության մեջ ոդը հագեցնող գոլորշու ճնշումների հարաբերությունը:*

*Պարզենք որինակով: Յենթադրենք, թե մեր սենյակի ոդի բարեխառնությունն է 17°, իսկ ոդում գտնվող գոլորշու ճնշումը 8,7mm է (թե ինչպես են այդ ճնշումը գտնում, կտեսնենք*

հետո)։ 17°-ում ոդը հագեցնող գոլորշու ճնշումը 14,5mm է։ Այստեղից հարաբերական խոնավությունը կլինի

$$\frac{8,7}{14,5}=0,6 \text{ կամ } 60\ /_0$$

Այսպիսով ոդի հարաբերական խոնավությունը գտնելու համար հարկավոր է իմանալ երկու թիվ—մեկը այն ճնշումն է, որ գոլորշին ունի տված բարեխառնության մեջ, իսկ մյուսը այն ճնշումն է, որ ունի տարածությունը հագեցնող գոլորշին նույն բարեխառնության դեպքում։ Վերկրորդը վերցնում ենք պատրաստի աղյուսակից (յերես 45)։ Այդ աղյուսակից իմանում ենք, որինակ, որ 14°-ի ոդը հագեցնող գոլորշու ճնշումն է 12mm, 10°-ինը՝ 9,2 mm, 20°-ինը՝ 17,5 mm և այլն։ Մնում է մեզ գտնել ոդում այժմ գտնվող գոլորշու ճնշումը։ Կան մի շարք գործիքներ, որոնց ոգնությամբ հեշտությամբ որոշվում է ոդի գոլորշիների ճնշումը։ Այդ գործիքները կոչվում են հիգրոմետր (խոնավաչափ)։ Նկարագրենք դրանցից մեկը—Դանիելի խոնավաչափը։



Նկ. 23. Դանիելի խոնավաչափ։

Վերևնկատած ABCD խողովակը վերջանում է A և D գնդերով։ A գնդի մեջ գտնվում է եթեր, որի բարեխառնությունը որոշվում է նրա մեջ ընկղմած ջերմաչափով. խողովակի մնացած մասը լիքն է եթերի հագեցնող գոլորշով։ D գունդը դրսից շրջապատված է որևե քողով։ Այդ քողը դրսից թաց է արվում եթերով, որը արագ գոլորշանալով ցրտացնում է D գունդը. դրանից այդ գնդի ներսը գտնվող գոլորշին խտանում է և հեղուկ դառնում, ուստի նրա ճնշումը զգալի կերպով թուլանում է։

Հենց որ ճնշումը թուլանում է, A գնդի եթերը գոլորշանում է. այդ ժամանակ ցրտում են մնացած եթերը և անոթի պատերը (ինչպես)։ Յերբ A գունդը բավականաչափ ցրտում



է, նրա արտաքին մակերեսի վրա յերևում են ջրի մանր կաթիլներ, ցող։ Հենց որ ցողը յերևում է, խնդրին դիտում ենք ներսը գտնվող ջերմաչափը և որոշում այն աստիճանը, որի ժամանակ ցող յերևաց, որոշում ենք այսպես կոչված ցողի կետը։ Յենթադրենք, թե ցողի կետն է 12°, իսկ ոդի ջերմության աստիճանն է 17։ Յեթե ցողի կետը 12° է, նշանակում է ոդում գտնվող գոլորշին 12°-ում կարող եր հագեցնել տարածությունը։ Աղյուսակի մեջ գտնում ենք, 12°-ի դիմաց, հագեցնող գոլորշու առաձգականությունը. դա հավասար է 10,5 mm։ Բայց ոդի ջերմության աստիճանը 17 է. 17°-ի ոդը հագեցնելու համար գոլորշին պետք է ունենա 14,5 mm ճնշում (դարձյալ աղյուսակից ենք իմանում)։

Ոդի խոնավությունը կլինի $\frac{10,5}{14,5}=72,4^0/_0$


Հագեցնող գոլորշիների ճնշումը ջերմության տարբեր աստիճաններում

| Ջերմության աստիճան | Ճնշումը mm-րով | Ջերմության աստիճան | Ճնշումը mm-րով | Ջերմության աստիճան | Ճնշումը mm-րով |
|---|---|---|---|---|---|
| —10 | 1,9 | 0 | 4,6 | 10 | 9,2 |
| — 9 | 2,1 | 1 | 4,9 | 11 | 9,8 |
| — 8 | 2,3 | 2 | 5,3 | 12 | 10,5 |
| — 7 | 2,5 | 3 | 5,7 | 13 | 11,2 |
| — 6 | 2,8 | 4 | 6,1 | 14 | 12,0 |
| — 5 | 3,0 | 5 | 6,5 | 15 | 12,8 |
| — 4 | 3,3 | 6 | 7,0 | 16 | 13,6 |
| — 3 | 3,6 | 7 | 7,5 | 17 | 14,5 |
| — 2 | 3,9 | 8 | 8,0 | 18 | 15,5 |
| — 1 | 4,2 | 9 | 8,6 | 19 | 16,5 |
| 0 | 4,6 | 10 | 9,2 | 20 | 17,5 |

Հարաբերական խոնավությունը որոշելու համար ավելի հարմար է Աուգուստի մազե խոնավաչափը։ Նա հիմնված է մարդկային մազի հետևյալ հատկության վրա։ Յերբ ոդի հարաբերական խոնավությունը մեծանում է, մազը յերկարում է, իսկ յերբ խոնավությունը պակասում է, կարճանում է։

Խոնավաչափը պատրաստելու համար մարդու մազը եթերի միջոցով ճարպից մաքրում են և ապա նրա մի ծայրն ամ-

բացնում են գործիքին, իսկ մյուսը ձգում են մի փոքրիկ ճախարակի վրայով: Մազի ստորին, ազատ ծայրից կախում են մի փոքրիկ ծանրոց, որը մազը ձգած է պահում: Յերբ հարաբերական խոնավությունը փոփոխվում է, մազը կամ կարճանում է կամ յերկարում. այդ ժամանակ ճախարակը պտտվում է և կամ դեպի ա՛յ կամ դեպի ձախ և իր վրա ամրացրած սլաքի ոգնությամբ ցույց է տալիս հարաբերական խոնավությունը (տոկոսներով):



Նկ. 24. Սոսյուրի խոնավաչափ:

Մարդու համար 50%-ից մինչև 80% հարաբ. խոնավությունը նպաստավոր է համարվում: Յեթե խոնավությունը 50%-ից պակաս է, այն դեպքում ոդը չոր է, իսկ յեթե 80%-ից բարձր է՝ խոնավ: Յեթե հար. խոնավությունը 100% է, նշանակում է՝ ոդը հագեցած է:

Յերբ ոդը շատ չոր է լինում, բույսերը շատ չուր են գոլորշացնում և վորովհետև բույսերն այդ չուրը հողից են վերցնում, ուստի հողի մեջ չուրը պակասում է և դրանից էլ յերաշտ է առաջանում:

*Ինչքա՛ն ամառն ավելի շատ չուր է գոլորշանում:*

*100% հարաբերական խոնավություն յերբ է լինում:*

*Այդպիսի խոնավության մեջ բույսերը կարո՞ղ են աճել:*

*Ոդի բարեխառնությունն է 10°. փորձը ցույց տվեց, վոր այդ աստիճանում ոդի մեջ գտնվող գոլորշու ճնշումն է 9,2 mm: Գտեք հարաբերական խոնավությունը (ոգտվեցեք աղյուսակով):*

*Ոդի բարեխառնությունն է 15°: Ոդում գտնվող գոլորշու ճնշումն է 7 mm: Գտեք հարաբերական խոնավությունը:*

## ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՈՐՊԵՍ ԵՆԵՐԳԻԱ

29. ԳԱԶԱՓԱՐ ՆՆԵՐԳԻԱՑԻ ՄԱՍԻՆ: Մենք տեսանք, վոր հոսող չուրն ընդունակ է աշխատանք կատարելու, որինակ, նա պտտում է ջրաղացի անիվը, գլորում է քարի կաորներ և այլն: Ասում ենք՝ հոսող չուրն աշխատանքի ընդունակ է, կամ հոսող չուրն ունի եներգիա, յերանգ: Բայց այդ չուրը,



անիվը կամ տուրբինը թողնելուց հետո, այլևս առաջվա արագությունը չունի. դրա փոխարեն տուրբինն այժմ պտտվում է և կարող է գնդացան աշխատանքներ կատարել, հետևապես ունի եներգիա:

Ուրեմն չրի եներգիան նվազեց, վորովհետև այդ չուրը յուր եներգիայի մի մասը տվեց տուրբինին. տուրբինը կլանեց չրի եներգիայի մի մասը:

Յեթե տուրբինը ատամնավոր անիվների ոգնությամբ միացնենք չրաղացաքարի հետ, այն դեպքում վերջինս կսկսի արագությամբ պտտվել և կատարել աշխատանք (ցորենի հատիկների դիմադրության դեմ), իսկ տուրբինի արագությունը կը թուլանա: Տուրբինն իր եներգիայի մի մասը տվեց չրաղացաքարին: Չրաղացաքարը կլանեց տուրբինի եներգիայի մի մասը:

Այսպիսով գնդացան մարմիններ կարող են ունենալ եներգիա և այդ եներգիան կարող են տալ այլ մարմինների: Բերենք մի քանի որինակ:


I. Վերցնենք յերկու ռումբ, մեկը թնդանոթի կողքին ընկած, իսկ մյուսը մեծ արագությամբ շարժվելիս: Դրանցից վո՛րը կարող է աշխատանք կատարել, վո՛րն ունի եներգիա. պարզ է, վոր շարժվողը: Նա կարող է հողը քանդել, ամրոցի մասերը հեռացնել իրարից և այլն:

II. Համեմատենք Սևանա լճի չուրը կասպից ծովի չրի հետ: Յերկուսն էլ անշարժ են, բայց Սևանա լճի չուրը բարձր է գտնվում: Նա կարող է հասել մինչև կասպից ծովը և ճանապարհին աշխատանք կատարել, իսկ կասպից ծովը այդ աշխատանքը չի կարող կատարել:

III. Պատվարի միջոցով բարձրացրած չուրը և նույն չուրը տուրբինի միջով անցնելուց հետո: Առաջինը մեզ համար ավելի գնահատելի յե, վորովհետև նա կարող է տուրբինը պտտել և աշխատանք կատարել, իսկ յերկրորդն այդ աշխատանքն այլևս չի կարող կատարել:

IV. Ժամացույցի լարված զսպանակը և նույն զսպանակը չլարված ժամանակ: Լարված զսպանակն ունի եներգիա, նա աշխատանք է կատարում, իսկ թուլացած զսպանակն այդ եներգիայից զուրկ է:

V. *Մարդը կուշտ և հանգիստ վիճակում և նույն մարդը ֆիզիկական ծանր աշխատանքից հետո, հոգնած, թուլացած:*





Նկ. 25. Պատվարի միջոցով բարձրացրած ջուրն ունի պոտենցիալ էներգիա:

*Առաջին դեպքում նա էներգիայի մեծ պաշար ունի, իսկ յերկրորդ դեպքում այդ էներգիայի մեծ մասից զուրկ է:*

*Այսպիսով տեսնում ենք, որ մարմիններից վոմանք էներգիա ունեն շարժման ընորհիվ (հոսող ջուրը, գլորվող քարը, քամին և այլն), իսկ վոմանք էլ իրենց դրության կամ վիճակի հետևանքով (որինակ, բարձր դիրք ունեցող մարմինը, ճնշած ոդը, ձգած ռետինը և այլն):*

*Շարժվող մարմնի էներգիան կոչվում է կինետիկական էներգիա (հունարեն «կինեմա»—շարժում բառից), իսկ այն*




Նկ. 26.

*էներգիան, որը հետևանք է մարմնի դրության կամ վիճակի, կոչվում է պոտենցիալ էներգիա:*

30. ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽՎԵԼԸ ԿԻՆԵՏԻԿԱԿԱՆԻ ՅԵՎ ԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԸ: *Յենթադրենք, թե գոգավոր անոթի A կետում գտնվում է M գնդակը (նկ. 26): Նա ունի պոտենցիալ էներգիա, որը հավասար կլինի*

MH kg-m-ի,

*որտեղ M-ը գնդակի ծանրությունն է, իսկ H-ը նրա բարձրությունը անոթի B կետից:*



*Բայց թողնենք գնդակը: Նա գլորվելով դեպի ցած, աստիճանաբար կպակասեցնի իր պոտենցիալ էներգիան, բայց դրա փոխարեն ձեռք կբերի կինետիկական էներգիա: Յերբ նա կը հասնի B կետին, այն դեպքում նրա ամբողջ պոտենցիալ էներգիան կվոխվի կինետիկականի և գնդակը կսկսի բարձրանալ դեպի C կետը: Այժմ կպակասի նրա կինետիկական էներգիան, որը կամաց-կամաց կվոխվի պոտենցիալ էներգիայի: Յերբ գնդակը կհասնի C կետին, ամբողջ կինետիկ էներգիան կվոխվի պոտենցիալի: Գնդակը կսկսի նորից ցած ընկնել և այլն:*

*Այս որինակը ցույց է տալիս, որ պոտենցիալ էներգիան կարող է փոխվել կինետիկականի և ընդհակառակը:*

*Յեթե շփումը և ոդի դիմադրությունը չլիներ, գնդակը A կետից կանցներ C կետը, C կետից A կետը և այսպես շարունակ: Բայց դիմադրությունների պատճառով գնդակը ամեն անգամ չի կարողանում հասնել նախկին բարձրության և վերջ ի վերջո կանգ է առնում:*

31. ԻՆՉՊԵՍ ՉԱՓԵԼ ՄԱՐՄՆԻ ԷՆԵՐԳԻԱՆ: *Մարմինը կարող է ունենալ և մեծ էներգիա և փոքր: Էներգիան չափվում է այն աշխատանքով, որը այդ մարմինը կարող է կատարել:*

*Պատկերացնենք միևնույն ծանրություն ունեցող յերկու քար, մեկը սարի լանջին, իսկ մյուսը՝ գագաթին: Յենթադրենք, թե դրանք գլորվում են ցած: Նա, որը բարձրից է ընկնում, ավելի շատ աշխատանք կկատարի, քան նա, որը լանջից է գլորվում: Ուրեմն բարձր դրված մարմնի մեջ պոտենցիալ էներգիայի ավելի մեծ պաշար կա. դեռևին դրված մարմնի էներգիան ընդունում ենք զերո, որովհետև նա այլևս ընկնելու հնարավորություն չունի:*

Պոտենցիալ էներգիան չափում են մարմնի ծանրության յեվ բարձրության արտադրյալով: *5* kg *ծանրություն ունեցող մուրճը, որը դեռևից 3* m *բարձր է գտնվում, ունի 5* kg×*3* m=*15* kg-m *պոտենցիալ էներգիա:*

*Նկատենք, որ 5* kg *ծանրություն ունեցող մուրճը, 3* m *բարձրացնելու համար, պետք է ծախսենք 6* kg×*3* m=*15* kg-m

աշխատանք։ Նույն մուրճը 3 m բարձրությունից ընկնելու դեպքում կարող է կատարել 15 kg-m աշխատանք։

Այժմ տեսնենք, թե ինչպես կարելի է չափել կինետիկական էներգիան։ Լեռնային վարար գետը և լեռնային բարակ առուն նույն էներգիան չունեն։ Գետը մեծ քարեր է գլորում, քանդում է ափերը, իսկ առուն խճաքարն անգամ չի կարողանում տեղահան անել։

Վոռնան մեծ է շարժվող մարմնի զանգվածը, այնքան մեծ է նրա կինետիկական էներգիան։ Մյուս կողմից վորքան արագ է շարժվում մարմինը, այնքան մեծ է նրա կինետիկական էներգիան։

Կինետիկական էներգիան գտնելու համար մարմնի զանգվածը բազմապատկում են արագության քառակուսով յեվ ապա արտադրյալը բաժանում 2-ով։ Նշանակենք մարմնի զանգվածը m, արագությունը՝ V, իսկ կինետիկական էներգիան E տառով, այն դեպքում կինետիկական էներգիան հավասար կլինի $E=\frac{m \cdot v^2}{2}$

Լուծենք մի խնդիր։ Թնդանոթի ռումբի զանգվածն է 160 kg։ Գտնել այդ ռումբի կինետ. էներգիան, յեթե նրա արագությունն է 700 m 1 վայրկյանում։

$$E=\frac{m \cdot v^2}{2}=\frac{160.700.700}{2}=39200000 \text{ kg-m}$$

32. ՋԵՐՄԱՑԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ։ Յերբ ասում ենք՝ ջերմությունը «տարածվում է», ջերմությունը մի մարմնից «անցնում է» մյուսին, մարմինը «կորցրեց» այսքան ջերմություն և այլն, մենք ջերմության մասին այնպես ենք խոսում, վոր կարծես թե նա մի վորևե հեղուկ կամ գազ է, վորը յերբեմն միանում է մարմիններին, յերբեմն բաժանվում է նրանցից։ Մինչև XIX-րդ դարի կեսերը գիտնականներն այդպես էլ կարծում էլին։ Նրանք ջերմությունը համարում էլին մի առանձին տեսակի հեղուկ, վոր անվանում էլին ջերմածին։ Նրանց կարծիքով, յերբ ջերմածինը մտնում է մարմնի մեջ, վերջինս



տաքանում է, իսկ յերբ հեռանում է, այն դեպքում մարմինը սառչում է։ Մարմնի ընդարձակվելը ջերմությունից բացատրում էլին նրանով, վոր ջերմածինը մտնում եր նյութի ծակոտինների մեջ և մոլեկուլները հեռացնում իրարից,



Նկ. 27. Եակիմոները կրակ են տառնում։ Աշխատանքը փոխվում է ջերմության։

XIX-րդ դարի կեսերում մի շարք հետազոտություններ ցույց տվին, վոր ջերմությունը վոչ թե նյութ է, այլ էներգիայի մի տեսակն է, վորը կարող է առաջանալ ուրիշ տեսակի էներգիայից կամ փոխվել մի ուրիշ էներգիայի։

Յերբ յերկու մարմին շփում ենք իրար, առաջանում է ջերմություն։ Սղոցելիս տաքանում է և սղոցը և փայտը։ Շփման ուժերը հաղթահարելու համար աշխատանք ենք կատարում. այդ աշխատանքի հետեվանքով ստացվում է ջերմություն։ Ծախսվեց մկանների էներգիան, իսկ դրա փոխարեն ստացվեց ջերմություն։

Մուրճի ուժեղ հարվածներից կապարի գնդակը տափակում է և տաքանում։ Բացատրենք այս յերևույթը։ Մուրճը բարձրացնելիս աշխատանք ենք կատարում յերկրի ձգողական ուժի դեմ։ Այդ աշխատանքի հետևանքով բարձրացրած մուրճի մեջ ստացվում է պոտենցիալ էներգիա։ Բայց թողնենք մուրճը, նա կընկնի։ Մուրճի պոտենցիալ էներգիան փոխվեց կինետիկ էներգիայի։ Յերբ մուրճը զարկվում է կապարին, կինետիկ էներգիան կորչում է, բայց դրա փոխարեն առաջ է գալիս ջերմություն։

Մեր մկանային էներգիան փոխվեց պոտենցիալ էներգիայի, պոտենցիալ էներգիան փոխվեց կինետիկ էներգիայի, իսկ կինետիկ էներգիան էլ ջերմության։

Կարելի է կատարել և այնպիսի փորձեր, վորոնց ժամանակ ծախսված ջերմության փոխարեն ստացվի աշխատանք։

Շոգեմեքենայի մեջ ծախսում ենք ջերմություն և ստանում աշխատանք։

Յեթե աշխատանքից ստացվում է ջերմություն, իսկ ջերմությունից աշխատանք, նշանակում է ջերմությունն էլ էներգիա չե։

Հիմա տեսնենք, թե ջերմությունն էներգիայի ո՞ր տեսակն է։ Յուրաքանչյուր ֆիզիկական մարմին, ինչպես գիտենք, բաղկացած է մոլեկուլներից, որոնք շարունակ շարժվում են։ Յեթե մոլեկուլը շարունակ շարժվում է, ապա նա պետք է ունենա կինետիկական էներգիա, ինչպես հոսող ջուրը, շարժվող ռումբը և այլն։

Մոլեկուլների կինետիկական էներգիան կոչվում է ջերմություն։

Մարմնի մոլեկուլները որքան արագ են շարժվում, այդ մարմնի ջերմության աստիճանն այնքան ավելի բարձր է, այնքան էներգիայի մեծ պաշար կա նրա մեջ։ Մարմնի ջերմության աստիճանի բարձրանալը բացատրվում է նրանով, որ նրա մոլեկուլների արագությունը մեծանում է։ Յերբ մուրճով հարվածում ենք կապարին, այն դեպքում հարվածների ազդեցությունից մոլեկուլներն սկսում են ավելի արագ շարժվել. մոլեկուլների շարժման արագանալն ըմբռնում ենք որպես ջերմություն։

Ջերմահաղորդությունը բացատրվում է նրանով, որ շարժումը մի մոլեկուլայից անցնում է մյուսին։ Յերբ ձեռք ենք տալիս որևէ տաք մարմնի, այն դեպքում վերջինիս մոլեկուլներն ունենալով ավելի մեծ արագություն, հաղորդում են մեր ձեռքի մոլեկուլներին իրենց շարժման մի մասը։ Տաք մարմնի մոլեկուլների կինետիկ էներգիան նվազում է, իսկ ձեռքի մոլեկուլներինը մեծանում է։

33. ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԺՈՂ։ Մենք տեսանք, որ մեքենական աշխատանքից ստացվում է ջերմային էներգիա և, ընդհակառակը, ջերմային էներգիայից ստացվում է մեքենական աշխատանք, կամ ուրիշ խոսքով ասած՝ ջերմային էներգիան չափվում է մեքենական աշխատանքով։



գիան փոխվում է մեքենականի և հակառակը։ Այստեղից յեզրակացնում ենք, որ մի որոշ քանակությամբ մեխենական էներգիայից պետք է ստացվի մի որոշ քանակությամբ ջերմային էներգիա և որովհետև մեքենական էներգիան չափվում է կիլոգրամ-մետրերով, իսկ ջերմայինը՝ կալորիաներով, ուստի կարելի չե գտնել, թե մեկ մեծ կալորիան քանի կիլոգրամ-մետր աշխատանքից է ստացվում։


Մեխենական աշխատանքի այն քանակը, որից ստացվում է մեկ մեծ կալորիա ջերմություն, կոչվում է ջերմության մեխենական համարժեք։

Ջերմության մեքենական համարժեքն առաջին անգամ գտավ Ջաուլը իր մի նշանավոր փորձով։ Այդ փորձը հետևյալն է,

Վերցնենք մի մետաղե կալորաչափ (к), որի մեջ տեղավորված է ուղղահայաց առանցք՝ a թիակներով։ Կալորաչափի ներքին պատերին կպած են մի շարք միջնորմներ (b)։ Այդ միջնորմների մեջ գտնվում են բացվածքներ, որպեսզի թիակները նրանց միջով շարժվեն։ Առանցքը վերևում վերջանում է A գլանով և կոթով։ Յանկացած ժամանակ կարելի չե գլանը առանցքից բաժանել։ Գլանի վրա փաթաթած է մի բարակ թոկ, որի ծայրերը գցած են CC ճախարակների վրայով, իսկ ծայրերից էլ կախված են PP ծանրոցները։ Պտտելով A գլանը՝ կարող ենք այդ ծանրոցները բարձրացնել, բայց հենց որ կոթը թողնենք, նրանք իրենց ծանրությունից կսկսեն ցած ընկնել և գլանից A գլանը, ինչպես և առանցքը, թիակներով կպտտվի։

Յեկնաթաղենք թե Ջաուլի կալորիմետրի մեջ գտնվում է 14,2°-ի ջուր։ Ծանրոցներից ամեն մեկը թող լինի 5 kg։ A գլանը բաժանենք առանցքից և ապա, պտտելով կոթը, PP ծանրոցները բարձրացնենք 1m։ Գլանը միացնենք առանցքին և կոթը բաց թողնենք։ Ծանրոցները կսկսեն ցած ընկնել, առանցքը հետևապես և թիակները կսկսեն պտտվել։ Միջնորմների և նրանց մեջ գտնվող բացվածքների շնորհիվ ամբողջ ջուրը միաժամանակ չի պտտվի, թիակի առաջը գտնվող ջուրը կշարժվի, իսկ միջնորմի հետևինը կմնա տեղը և կդժվարացնի թիակների շար-

ժուռմը։ Վոչ միայն թիակն ու ջուրը կշփվեն իրար, այլև ջուրը ջրին։ Կատացվի ջերմություն և կալորիմետրի ջուրը քիչ կատ-




Նկ. 28. Ջաուլի գործիքի սխեման։

քանա։ Ծախսեցինք բարձրացրած ծանրոցների պոտենցիալ էներգիան և դրա փոխարեն ստացանք ջերմություն։ Մեկ անգամ ընկնելու դեպքում կատարվում է 2.5 kg. 1m=10 kg-m աշխատանք։ Սա այնքան քիչ աշխատանք է, որ ջուրը պտալի չափով չի տաքանում, այդ պատճառով մենք նույն փորձը կրկնում ենք 50 անգամ և ապա կալորիմետրի ջրի ստիճանը նորից չափում։ Յենթադրենք թե այժմ կալորիմետրի ջրի բարեխառնությունը յեղավ 14,79°։

Ծախսեցինք $50\times 10$kg-m$=500$kg-m մեքենական աշխատանք։



Ջուրն ստացավ 2kg. $(14{,}79^0 - 14{,}2^0)=1{,}18$ մեծ կալորիա։

Յեթե 1,18 մեծ կալորիան ստացվում է 500 kgm աշխատանքից, այն դեպքում մեկ մեծ կալորիան կստացվի 424kgm-ից $\left(\frac{500\text{kgm}}{1{,}18\text{մ.կ}}=424\text{kgm}\right)$. ճիշտ փորձերը ցույց տվին, որ

1 մեծ կալորիան=427 կիլոգրամմետրի։ 427kgm-ը մեծ կալորիայի մեխենական համազորն է։

Յեթե ծախսենք 427 kgm աշխատանք, կստանանք մեկ մեծ կալորիա ջերմություն և, ընդհակառակը, յեթե ծախսենք մեկ մեծ կալորիա, այն դեպքում կստացվի 427 kgm աշխատանք։

Խնդիրներ։

Մեկ կիլոգրամ Դոնեցի քարածուխից քանի կիլոգրամմետր աշխատանք կարելի յե ստանալ, յեթե նրա տված ջերմությունն ամբողջովին աշխատանքի վերածվի։

427 kg ծանրություն ունեցող մուրճը 1 m. բարձրությունից ընկավ սալին. վո՞րքան ջերմություն կարտադրվի։

Գոլորշով աշխատող մուրճը կշռում է 8000 kg և բարձրացրած է 3 m։ վո՞րքան ջերմություն կարտադրվի, յեթե այդ մուրճը զարկվի սալին և նրա ամբողջ կինետիկ էներգիան փոխվի ջերմության։


## ՋԵՐՄԱՇԱՐԺ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

Ջերմաշարժ կոչվում են այն մեքենաները, որոնց մեջ ջերմային էներգիան վեր է ածվում մեխանիկական էներգիայի, այսինքն ծախսելով ջերմություն, մենք ստանում ենք մեքենական աշխատանք։


34. ՇՈՓԵՄԵՔԵՆԱ։ Նախ քան բուն շոգեմեքենային անցնելը, ծանոթանանք մի հասարակ գործիքի հետ, որը կպարզի շոգեմեքենայի կազմությունը։ Գնդաձև անոթի մեջ ջուր է ածած։ Նրա գլանաձև մասում գտնվում է մի մխոց, որը կարող է վեր ու վար շարժվել։ Սպիրտայինն լապտերով ջուրը պղուշությամբ յեռացնենք. այն ժամանակ առաջացած գոլոր-

շիների ուժից մխոցը կբարձրանա։ Անոթը դնենք սառը ջրի մեջ. գոլորշիները հեղուկ կդառնան և մթնոլորտի ճնշումից մխոցը կիջնի ցած։ Եթե այս գործողությունը կրկնենք մի քանի անգամ, այն դեպքում մխոցը կսկսի վեր ու վար անել և շարժել զանազան մարմիններ։

*Առաջանք մի փոքրիկ շոգեշարժ մեքենա։*




Նկ. 29. Ջերմաշարժ մեքենայի պարզ սխեմա




Նկ. 30. Շոգեմեքենա

Տեխնիկայում գործադրվող շոգեմեքենաները շատ ավելի բարդ են։ 30-րդ նկարը ցույց է տալիս դրանցից մեկի կազմությունը։

F կրակարանի վրա գտնվում է B «կաթսան», որի մեջ գոլորշի է առացվում։ Այդ գոլորշիները S խողովակով մտնում են «բաշխող» V արկղի մեջ, այստեղից էլ N անցքով C «գլանի» մեջ։ Այստեղ գոլորշին ճնշում է գործ դնում P մխոցի վրա և բարձրացնում նրան։

Բաշխող արկղի մեջ գտնվում է K սողնակը, որը շրջած թասի ձև ունի և, վեր ու վար շարժվելով, հերթով փակում է դեպի գլանը տանող N և M անցքերը։ Յերբ մի անցքը փակվում է, մյուսն այդ միջոցին բացվում է և գոլորշին անցնում է մխոցի մի կողմը և ճնշում գործ դնում նրա վրա։ Մխոցի մյուս կողմը գտնվող «աշխատած» և ուրեմն անպետքացած



գոլորշին մտնում է թասաձև սողնակի տակ և առանձին E խողովակով դուրս գալիս։

Այսպիսով գոլորշին անցնելով մխոցի մեկ կամ մյուս կողմը, նրան հաղորդում է յերկաթեկ շարժում։

Մխոցի R կոթը, որ կոչվում է «մխոցաբուն», շարժական հոդով միանում է մի այլ ձողի հետ, որը կոչվում է «շարժաբուն» (L)։ Շարժաբունը յուր հերթին միանում է Q «մեղեխի» հետ, որի մի ծայրը հաստատուն կերպով միացած է AA գլանի հետ։ Այս գլանը մեղեխի շնորհիվ կարող է պտտվել յուր առանցքի շուրջը և կոչվում է աշխատող գլան։

Աշխատող AA գլանի վրա գտնվում է $W_1$ անիվը, որը կոչվում է փոկանիվ կամ շկիվ։ Փոկանիվի վրայով անցնում է մի անծայր (հատ կաշվից պատրաստած) փոկ, որով կարելի յե պտտել զանազան մեքենաներ, որինակ, կարելի յե աշխատեցնել ազոցարանի սղոցները, ձիթհանի գործարանի ապրիչքները և այլն։

Այսպես ուրեմն կրակարանում այրվում է վառելանյութը. արտադրված ջերմությունից կաթսայի ջուրը դոդոշանում է. գոլորշին անցնում է գլանի մեջ յեվ շարժում մխոցը. մխոցի շարժումից պտտվում է աշխատող գլանը, իսկ աշխատող գլանը փոկանվի (շկիվի) յեվ անծայր կաշվե յերիզի միջոցով շարժում է զանազան մեքենաներ (սղոցներ, ջրհան մեքենաներ և այլն)։

Սղոցը կամ ջրհան մեքենան այն գործիքներն են, որով մենք աշխատանք ենք կատարում. շոգեմեքենայի դերը կայանում է նրանում, որ այդ գործիքները շարժման մեջ դնի։ Դրա համար էլ շոգեմեքենան կոչվում է շարժիչ-մեքենա, իսկ սղոցը, ջրհանը՝ գործիչ-մեքենա


Տրաքտորը շարժիչ է, իսկ գութանը, որը շարժվում է այդ տրաքտորի միջոցով, գործիք մեքենա յե։

Շոգեմեքենայի մասին ընդհանուր գաղափար կազմելուց հետո կանգ առնենք նրա առանձին մասերի վրա։

Շոգեկաթսա։ Շոգեկաթսաները զանազան կազմություն են ունենում։ Դրանցից ամենապարզը ներկայացնում է հատ

պատեր ունեցող մի գլան։ Կաթսան ամբողջովին ջրով չի լցվում. նրա վերին մասում, ջրից բարձր թողնվում է տպատ տարածություն, որտեղ գոլորշին հավաքվում է։

Կրակարան։ Նայած թե կրակարանը որտեղ է գտնվում, ըստ այնմ տարբերում ենք. ա) արտաքին կրակարանով կաթ-





Նկ. 31. Շոգեկաթսա։ a—գլանաձև կաթսա, m—մանոմետր, v—ջրաչափ, p—ապահովիչ, r—խողովակ կաթսայի մեջ ջուր ածելու համար

սաներ, բ) ներքին կրակարանով կաթսաներ և գ) խողովակներով կաթսաներ։

Առաջին դեպքում կրակարանը գտնվում է կաթսայի տակ, նրա առաջին մասում, ինքը կաթսան ունի ամբողջական գլանի ձև։ N դռնով վառելանյութին ածվում է չուգունե e ցանցի վրա։ Մոխիրը և քարածուխի մանր փշրանքները ցանցի ծակոտիներով թափվում են ցած (մոխրատեղը), որտեղից կարող են հեռացվել։ Մոխրատեղով մտնում է ոդը և e ցանցի ծակոտիներով բարձրանում վեր և մասնակցում այրմանը։ Այրումից առացված տաք գազային նյութերը անցնում են ծխատար t խողովակով և, տաքացնելով կաթսան, M մասով դուրս գալիս։



Կաթսայի այն մասը, որ շփվում է տաք գազերի հետ կոչվում է տաքացման մակերես. որքան մեծ է այդ մակերեսը այնքան շատ գոլորշի կարելի է ստանալ։ Արտաքին կրակարան ունեցող կաթսաների տաքացման մակերեսը շատ մեծ չէ, այդ պատճառով նրանք այնքան էլ տնտեսական չեն։ Ավելի ձեռնտու են այն կաթսաները, որոնց կրակարանը գտնվում է ներսը։ Նկարը ցույց է տալիս այդպիսի կաթսաներից մեկի կազմությունը։ Նա բաղկացած է յերկու գլանից—ար-





Նկ. 32. Ջրատար խողովակներով կաթսա (կրակը տաքացնում է այդ խողովակների ջուրը)։

տաքինի մեջ գտնվում է ջուր, իսկ ներքինի մեջ՝ կրակարանը։ Տաք գազերը անցնում են ներքին I գլանի միջով, ապա կաթսայի կողքերին գտնվող II և III ծխատար խողովակներով հետ են գալիս և նոր անցնում IV խողովակը, այստեղից էլ հեռանում։ Այս կազմությունն ունեցող կաթսաները ավելի տնտեսական են, քան առաջինը, որովհետև տաք գազերը մի քանի անգամ պտտվելով կաթսայի շուրջը, տալիս են նրան իրենց ջերմության մեծ մասը։

Ավելի ձեռնտու են խողովակավոր կաթսաները։ Տարբերում ենք ջրատար յեվ հրատար խողովակներ։ Առաջին դեպքում

Ջուրը գանվում է խողովակների մեջ, վորոնց արանքով շարժ-վում են կրակարանում առաջված տաք գազերը։ Այսպիսի կաթսաները գործ են ածվում գործարաններում։ Ներկրող դեպքում գազերը շարժվում են խողովակների միջով, իսկ խո-



Նկ. 33. Ջեմս Ուատտ (1736 — 1848)— անգլիացի մեխանիկ, շոգեմեքենայի գտնողը։



Նկ. 34։ Ջ. Ստեֆենսոն (1781—1848)— անգլիացի մեխանիկ, առաջին յերկաթուղու կառուցողը։

ղովակները շրջապատված են ջրով։ Հրատար խողովակներով կաթսաները գործ են ածվում շոգենավերում, շոգեղնացքներում և այլն։

Խողովակավոր կաթսաների առաջման մակերեսը բավական մեծ է, այդ պատճառով ջուրն այստեղ ավելի շուտ է տաքանում, քան մյուսներում։

Վորովհետև կաթսան ամեն կողմից փակված է լինում, այդ պատճառով նրա մեջ հավաքված գոլորշիները ունենում են բավական մեծ ճնշում։ Կաթսաները շինելիս միշտ հաշվի յեն առնում այն ճնշումը, մինչև վորը կարող են նրանք գործածվել։ Յեթե գոլորշիների ճնշումը այդ սահմանից անցնի, այդ դեպքում կաթսան կարող է պայթել։ Վորպեսզի այդ տեղի չունենա, կաթսայի վրա ամրացնում են մետաղե վանուսեր և շարունակ դիտում գոլորշու ճնշումը։ Մանոմետրը հնարավորություն է տալիս նաև ցանկացած ճնշման գոլորշիներ ուղևորել։



Շոգեմեքենայի աշխատանքի ժամանակ ծախսվում է մեծ քանակությամբ գոլորշի և դրանից կաթսայի ջրի քանակը պակասում է։ Յեթե ջուրն այնքան է պակասել, վոր կաթսայի տաքացող պատը ջրով ծածկված չէ, այն դեպքում այդ տեղերը ուժեղ կրակից կարմրում են, կորցնում իրենց պնդությունը և այլևս չեն կարողանում դիմադրել գոլորշիներին։ Ջրի մակարդակին հետևելու համար կաթսայի պատի մեջ շինում են ապակե ջրաչափ խողովակ։ Դիտելով այդ խողովակի ջրի մակերեսը, կարելի յե դադափար կազմել, թե կաթսայի մեջ ջուրն ինչ բարձրություն ունի։

Ապահովիչ։ Յեթե բանվորը ժամանակին նկատեց, վոր գոլորշու ճնշումը սահմանած մեծությունից անցնում է, այն դեպքում նա կամ կրակն է թուլացնում կամ կաթսայից գոլորշու մի մասը հեռացնում է։ Բայց կարող է պատահել, վոր բանվորը չնկատի ճնշման մեծանալը կամ այն հարմարությունները, վորոնցով պակասեցնում են գոլորշու ուժը, փչացել են։ Կաթսան այս դեպքում կարող է պայթել։ Այսպիսի պատահականությունից կաթսան պաշտպանելու համար նրա վրա շինում են ապահովիչ փականներ, վորի կազմությանը մասին խոսել ենք (տես Պապինի կաթսան)։

Թռչարան։ Կա յերկու դրություն, յերբ մխոցի ուղղագիծ շարժումը չի փոխվում կորագիծ շարժման։ Դա լինում է այն դեպքում, յերբ մխոցաբունը, շարժաբունը և մեղեխը նույն ուղիղ գծի վրա յեն գտնվում։ Այս դրությունները կոչվում են մեռած կետեր։ Մեռած կետերում պլանը կամ ձգվում է կամ հրվում, բայց չի պտտվում։ Վորպեսզի մխոցն այդ ժամանակ կանգ չառնի, պտտվող AA պլանին ամրացնում են մեծ զանգվածով մի անիվ (W), վորը կոչվում է թռչարան կամ թափանիվ։ Մխոցի շարժումից թռչարանը ձեռք է բերում կինետիկական եներգիա, վորի շնորհիվ նա շարունակում է պտտվել և մեղեխն ու շարժաբունը հանում է մեռած կետերի դրությունից։

Բացի այդ՝ թափանվի շնորհիվ շոգեմեքենան համաչափ և աշխատում։

Սողնակ։ Սողնակի շարժումները կատարվում են նույն AA գլանի շարժման շնորհիվ։ Գլանի պատվելու միջոցին սողնակը վեր ու վար է անում և հերթով ծածկում դեպի գլանը տանող N և M անցքերը։

Յrsացուցիչ։ «Աշխատած» գոլորշին, ինչպես ասացինք, նախ մտնում է սողնակի տակ, ապա այնտեղից առանձին E խողովակով անցնում է դեպի ողը կամ դեպի ցրտացուցիչը։ Յրտացուցչի շնորհիվ աշխատած գոլորշու ճնշումն իջնում է մինչև 30—50 mm, դրանով հեշտանում է աշխատող գոլորշու գործը։

Սակայն ցրտացուցչի միացումից շոգեմեքենան ծանրանում է և բարդանում։ Այդ պատճառով, յերբ ցանկանում են, վոր շոգեմեքենան լինի թեթև և փոքր (ինչպես, որինակ, գնացքի շոգեկառքը), ցրտացուցիչ չեն շինում. աշխատած գոլորշին ուղղակի միացնում են ողի հետ։ Բայց այս դեպքում կաթսայի մեջ գոլորշին պետք է մեծ ճնշում ունենա, վորպեսզի վոչ միայն աշխատանք կատարի, այլև հաղթահարի մթնոլորտի ճնշումը։

35. ՇՈԳԵՄԵՔԵՆԱՅԻ ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Արդյունագործության և տրանսպորտի զարգացման գործում շոգեմեքենան մեծ դեր կատարեց։ Այդ մեքենայի գյուտով սկսվեց մարդու կուլտուրայի մի նոր դարաշրջան։

Ներկայումս շոգեմեքենաները գործ են ածվում վորպես խողոր շարժիչներ այս կամ այն նպատակով։ Նրանով շարժման մեջ են դրվում գործիք—մեքենաները և կատարում զանազան աշխատանքներ. որինակ, շոգեմեքենան շարժում է ադոցը, բարձրացնում է հանքը հորից, շարժելով ջրմուղը՝ նա կարողանում է ջուրը մղել հեռավոր տեղեր, բարձրացնում է գործարանային ծանր մուրճերը, պատում է դինամո-մեքենան ելեկտրականության համար և այլն։ Գործարանի այն ամբողջ ուժը, վորը պետք է աշխատանքները կատարելու համար, տալիս է շոգեմեքենան։ Այսպիսով շոգեմեքենան հանդիսանում է գործարանի սիրտը։



Յերբեմն էլ շոգեմեքենան և կաթսան միացնում են իրար և տեղավորում անիվների վրա ու տեղափոխում գործի տեղը։ Այդպիսի շոգեմեքենաները կոչվում են լոկոմոբիլ։ Լոկոմոբիլը գործ է ածվում գյուղատնտեսության մեջ զանազան նպատակներով. որինակ, շարժելու հնձող և կալսող մեքենաները և այլն։

Շոգեմեքենան մեծ գործադրություն ունի նաև տրանսպորտի մեջ։ Յերկաթուղային և ծովային տրանսպորտը յուր զարգացման բարձր մակարդակին հասավ միայն շոգեմեքենայի շնորհիվ։ Յերկաթուղային տրանսպորտի մեջ գործածվող շոգեմեքենան կոչվում է շոգեկառք (լոկոմոտիվ)։

Պարզ սիստեմի շոգեկառքերից մեկը հետևյալ կազմությունն ունի։ Գոլորշին ստացվում է կաթսայում, վորի միջով անցնում են մի շարք հրատար խողովակներ և ապա առանձին խողովակով անցնում է «բաշխող արկղը», այնտեղից էլ գլանը։ Աշխատած գոլորշին մի ուրիշ խողովակով մտնում է ծխատար խողովակի մեջ և ապա ողը դուրս գալիս։ Ծխատար խողովակի միջով հեռացող գոլորշին իր հետ քաշում, տանում է այն գազերը, վորոնք ստացվում են այրման ժամանակ. դրանից այրումն ավելի արագ է կատարվում։ Հատուկ գործիքի ողնությամբ կարելի է շոգեառը խողովակը յերբեմն շատ փակել, յերբեմն քիչ և կանոնավորել գոլորշու հոսանքը։ Մխոցի շարժումները հաղորդելով անիվներին, կարելի է գնացքը շարժել։

36. ՇՈԳԵՄԵՔԵՆԱՅԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ։ Գոլորշին մտնելով գլանի մեջ, ընդարձակվում է և ճնշում գործ դնում մխոցի վրա։ Դրանից մխոցը շարժվում է։ Գոլորշին աշխատում է։ Ի՞նչպես հաշվենք այդ աշխատանքը։

Յենթադրենք, թե գլանի մեջ գտնվող գոլորշին 5 մթնոլորտ ճնշում ունի, այսինքն այդ գոլորշին մխոցի 1 $cm^2$-ի վրա ազդում է 5 kg ուժով։ Յեթե մխոցի մակարդակը հավասար լինի 1000 $cm^2$-ի, այն դեպքում գոլորշին կհրե մխոցը 5 kg$\times$ $\times 1000 = 5000$ kg ուժով։ Յեթե մխոցի ընթացքը 0,8 մետր է, այսինքն գոլորշու ուժից մխոցը դեպի մի կողմն անցնում է 0,8 մետր, այն դեպքում գոլորշին մեկ ընթացքի ժամանակ կկատարի 5000 kg$\times$0,8 m$=$4000 kgm աշխատանք։ 20 ըն-

*թացքի ժամանակ կկատարի* $20 \times 4000$ kgm $= 80000$ kgm *և այլն։*

*37. ԳԱԶԱՓՈՒՐ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ։ Ինչպես ասացինք, աշխատանք կատարելիս գործ են ածվում շոգու, քամու, ջրային և այլ շարժիչներ։ Մարդը նույնպես շարժիչ է։ Բոլոր շարժիչները հավասար ժամանակամիջոցներում հավասար աշխատանք չեն կատարում, այսինքն՝ հավասար աշխատունակություն կամ կարողություն չունեն։*

Շարժիչի կարողությունը չափվում է այն աշխատանքով, որ այդ շարժիչը կարող է կատարել մեկ վայրկյանում։

*Յեթե վորևե շարժիչ մեկ վայրկյանում կատարում է 75* kgm *աշխատանք, ասում ենք այդ շարժիչն ունի մեկ ձիու ույժ։*

*Ուրեմն շարժիչի կարողությունը չափվում է ձիու ույժերով։ Ձիու ույժը կարողության միավոր է։*

*Յեթե շարժիչը մեկ վայրկյանում կատարում է 150* kgm *աշխատանք, ուրեմն նրա կարողությունն է 2 ձիու ույժ, յեթե մեկ վայրկյանում 750* kgm *աշխատանք է կատարում՝ 10 ձիու ույժ և այլն։*

*Իմանալու համար, թե շարժիչը քանի ձիու ույժ ունի, մենք պետք է մեկ վայրկյանում կատարած աշխատանքը բաժանենք 75-ով։*

*Լուծենք մի խնդիր։ Ամերիկական մի մեծ շոգեկառքի գլանի մեջ գոլորշին 1* $cm^2$*-ի վրա ճնշում է գործ դնում 3,78* kg *ույժով։ Մխոցի ընթացքը հավասար է 0,61 մետրի, իսկ մակարդակը՝ 1830* $cm^2$*-ի։ Մեկ րոպեում մխոցը 520 շարժում է կատարում։ Գտնել այդ շոգեկառքի կարողությունը։*

*Մխոցի մեկ շարժման ժամանակ կատարվում է* $1830 . 3,78 . 0,6$ kgm, *իսկ 520 շարժման ժամանակ կկատարվի* $1830 . 3,78 . 0,61 . 520$ kgm։ *Այդ չափ աշխատանքն ատացվում է մեկ րոպեում, մեկ վայրկյանում կատացվի*

$$\frac{1830 \cdot 3,78 \cdot 0,61 \cdot 520}{60} \text{ kgm}$$



*Յեթե այս աշխատանքը բաժանենք 75-ով, կատանանք շոգեկառքի կարողությունը ձիու ուժերով՝*

$$\frac{1830 \cdot 3,78 \cdot 0,61 \cdot 520}{60 \cdot 75} = \text{մոտ } 488 \text{ ձիու ույժ։}$$

*Վորովհետև հիշած շոգեկառքն ունի յերկու միանման աշխատող գլաններ, ուստի գնացքի շոգեկառքի լրիվ կարողությունը կլինի մոտ 976 ձիու ույժ։*

*Վորոշել շոգեմեքենայի կարողությունը, յեթե գոլորշու ճընշումն է* $8 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ *մխոցի մակարդակն է 685* $\text{cm}^2$*, գլանի յերկարությունն է 0,5* m *և մխոցը մեկ րոպեում շարժվում է 160 անգամ։ Պատ. մոտ 97 ձիու ույժ։*

*38. ՇՈԳԵՄԵՔԵՆԱՅԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑԸ։ Շոգեմեքենան կլանում է ջերմային ենեργիա և փոխարենն արտադրում է մեքենական աշխատանք։ Բայց այդ ջերմային ենեργիայի մի մասը գոլորշու միջոցով անցնում է ոդին կամ ցրտարանին և կորչում է անոգուտ կերպով. մի գլալի մասը հեռանում է այրումից առաջացած գազերի հետ, մի մասը հաղորդվում է կաթսայի պատերին և այլն։ Այդ պատճառով շոգեմեքենան ընդունած ամբողջ ջերմային ենեργիան ոգտակար աշխատանքի չի վերածում։ Յեթե կրակարանում այրվող քարածուխն արտադրում է 100 մեծ կալորիա, այն դեպքում շոգեմեքենայի մեջ ոգտակար աշխատանքի վեր է ածվում միայն 12 կալորիան։ Ասում ենք շոգեմեքենայի ոգտակար գործողության գործակիցն է* $12\%$։

Ստացված ոգտակար աշխատանքի յեվ ծախսված աշխատանքի *(ենեργիայի)* հարաբերությունը կոչվում է ոգտակար գործողության գործակից։ *Վորոշենք վորևե շոգեմեքենայի ոգտակար գործողության գործակիցը։*

*Շոգեմեքենան ամեն մի ձիու ույժի համար մեկ ժամում ծախսում է 0,9* kg *քարածուխ։ Գտնել այդ շոգեմեքենայի ոգտակար գործողության գործակիցը, յեթե մեկ կիլոգրամ քարածուխն այրվելիս արտադրում է 7500 մեծ կալորիա։*

Մեկ ձիու ուժը մեկ ժամում տալիս է 75 kgm×3600 = = 270000 kgm ոգտակար աշխատանք։

Այդքան աշխատանք ստանալու համար մեկ ժամում ծախսվում է 0,9 kg քարածուխ, որը կտա 0,9×7500 = 5750 մեծ կալորիա կամ 6750×427 kgm = 2882250 kgm։

Ուրեմն ծախսվեց 2882250 kgm աշխատանք, բայց ստացվեց 270000 kgm. այստեղից ոգտակար գործողության գործակիցը կլինի

$$K = \frac{270000}{2882250} . 100 = \text{մոտ } 9\%$$

Շոգեկառքի մեջ տեղի ունեցող կորուստների մասին գաղափար է տալիս հետևյալ աղյուսակը.

Վառելիքի ամբողջ էներգիայից

| | |
|---|---|
| Ոգտակար աշխատանքի վեր է ածվում . . . . . | 5% |
| Աշխատած գոլորշու հետ հեռանում է . . . . . | 50% |
| Ծխի հետ հեռանում է . . . . . | 20% |
| Մոխրի մեջ մնում է . . . . . | 15% |
| Պատերի միջոցով կորչում է . . . . . | 10% |
| Ընդամենը . . . . | 100% |

39. ՇՈԳԵՇԱՐԺ ՏՈՒՐԲԻՆՆԵՐ։ Շոգեշարժ տուրբինը ամենատարածված չերմաշարժ մեքենաներից մեկն է։ Գոլորշին դուրս գալով շոգեկաթսայից առանձին խողովակով անցնում է դեպի անիվը, որի յեզերքին գտնվում են բազմաթիվ մանր թիակներ։ Գոլորշին մեծ ուժով հարվածելով անիվի (տուրբինի) թիակներին, ստիպում է նրան պտտվել։ Այսպիսով տուրբինը պտտվում է գոլորշու կինետիկական էներգիայի շնորհիվ։


Շոգեշարժ տուրբինները իրենց մի քանի առավելության պատճառով վերջերս մեծ ընդունելություն գտան արդյունաբերության և տեխնիկայի մեջ։ Ամենից առաջ նրանց ոգտակար գործողության գործակիցն ավելի բարձր է (մոտ 20%), քան թե շոգեմեքենայինը։

Յերկրորդ՝ տուրբինի անիվը չափազանց արագ է պտտվում (մեկ րոպեում մոտ 40000 անգամ)։ Այդ պատճառով նրանք գործ են ածվում այն դեպքում, յերբ պետք է արագ



պտույտներ ստանալ, որինակ՝ էլեկտրական կայարաններում դինամո-մեքենան պտտեցնելիս և այլն։


Յերկրորդ՝ շոգեշարժ տուրբինները ավելի փոքր տեղ են բռնում, քան նույն կարողությունն ունեցող շոգեմեքենաները։ Բացի այդ նրանք աշխատանքի ժամանակ այնպիսի ցնցումներ չեն առաջացնում, ինչպես շոգեմեքենաները։ Այդ հատկությունների պատճառով տուրբինները չափազանց տարածված են նավերի վրա։



Նկ. 35 Շոգեշարժ տուրբին (խողովակներից գոլորշին մեծ արագությամբ դուրս գալով զարկվում է տուրբինի թևերին և պտտում նրան)։

Վերջապես պարզվում է, որ մեծ կարողությունների դեպքում տուրբինները ավելի ձեռնտու յեն, քան մխոցավոր մեքենաները։

40. ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՄԲ ՄԵՔԵՆԱ։ Կրակարանը և հսկայական կաթսան բարդացնում են շոգեմեքենան և դարձնում նրան անհարմար ավտոմոբիլների և աերոպլանների համար։ Բացի այդ՝ կրակարանի մեջ ահագին քանակությամբ չերմային էներգիա զուր է կորչում։ Այդ կորուստից ազատվելու համար վառելիքն (լուսավորության գազ, նավթ, բենզին և այլն) սկսեցին այրել ուղղակի գլանի մեջ, մխոցի մի կողմը։




Նկ. 36. Ներքին այրմամբ մեքենայի գործողությունը։

Պայթյունից առաջացած գազերն ունենում են չերմության բավական բարձր աստիճան և ընդարձակվելով մեծ ճնշում են գործ դնում մխոցի վրա։

Մխոցի շարժումը մեղեխի միջոցով ազդում է գլանի թըռչարանի վրա և վերջինս սկսում է պտտվել։

Այդպիսի «ներքին այրմամբ շարժիչի» կազմութիւնը պարզելու համար դիտենք 36-րդ նկարը։

Յենթադրենք, թե կողմնակի ուժով կամ ձեռքով W թռչարանը պտտեցինք և p մխոցն այդ ժամանակ սկսեց դեպի ա՛յ շարժվել։ Այդ միջոցին ինքնաբերաբար բացվում է փականներից մեկը (E) և բենզինը ոդի հետ ծծվում է ներս։ Յերբ մխոցը դեպի ձախ է դառնում, E փականն այդ ժամանակ ծածկվում է և գազերի խառնուրդը գլանի ձախ կողմում ճնշման է յենթարկվում։ Ելեկտրական կայծի միջոցով գազերի խառնուրդը պայթում է և մխոցը կրկին շարժվում է դեպի ա՛յ՝ թռչարանին հաղորդելով ավելի մեծ արագութիւն։ Վերջապես, յերբ մխոցը կրկին հետ է դառնում, բացվում է D փականը և պայթյունից ստացված անպետք գազերը հեռացվում են գլանից։

Այսպիսով ներքին այրմամբ մեքենան աշխատելիս կատարում է հետևյալ չորս շարժումը, կամ, ինչպես ասում են, տաֆտերը:

I տաքտ—գազերի խառնուրդը ծծվում է։
II » » » սեղմվում է։
III » » » պայթում է։
IV » անպետք գազերը հեռանում են։

Դրանից հետո E փականը կրկին բացվում է և այդ չորս տաքտերը (ֆազերը) դարձյալ կրկնվում են։ Հենց վոր պայթյուններն սկսեցին, այլևս թռչարանը պտտելու կարիք չի զգացվում. մեքենան սկսում է աշխատել ինքն իրեն։

Ներքին այրմամբ մեքենաներն այժմ բավական տարածված են. նրանք գործադրվում են ելեկտրական կայարաններում, գործարաններում և այլն։ Գյուղատնտեսութեան մեջ ավտոգութիւնները ու տրակտորները մեծ դրավուճներ են անում։ Ոդագնացութիւնը և ավտոմոբիլային տրանսպորտը իրենց հաջողութեամբ ներքին այրմամբ շարժիչներին են պարտական։



Շոգեմեքենաների համեմատութեամբ նրանք մեծ առավելութիւններ ունեն. նախ չկա կաթսան, յերկրորդ՝ ոգտակար գործ. գործակիցը մեծ է (մոտ 35%), յերրորդ՝ վառելիք քիչ է ծախսվում և չորրորդ՝ բավական թեթև են։ Աերոպլանի մեջ դրված 100 ձիու ուժ ունեցող շարժիչը հազիվ 100 kg է կշռում։

Ինչո՞ւ անհրաժեշտ է ներքին այրմամբ մեքենան նախապես պտտել։

Շոֆֆերն ավտոմոբիլի շարժիչը շարժման մեջ դնելու համար ի՞նչ է անում։

Շարժիչի գլանի մեջ գազերի այրումից շատ բարձր աստիճանի (1500°) ջերմութիւն է առաջ գալիս։ Ի՞նչ են անում, վոր գլանը շատ չտաքանա։

41. ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՄԲ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Ներքին այրմամբ շարժիչները ներկայումս մեծ դեր են կատարում թե՛ գործարանային կյանքում, թե՛ ավտոտրանսպորտում և թե՛ ոդագնացութեան մեջ։ Այն բազմաթիվ ավտոմոբիլներն ու տրաքտորները, աերոպլաններն ու դիրիժաբլները, վորոնք տարածված են յերկրագնդի զանազան անկյուններում, աշխատում են ներքին այրմամբ շարժիչներով (մոտորներով)։

Վերջերս այդ շարժիչը տարածվում է նաև գյուղատնտեսութեան մեջ։ Լոկոմոբիլը, վոր այնքան տարածված եր գյուղատնտեսութեան մեջ, ներկայումս դուրս է մղվում։ Լոկոմոբիլն ինքն իրեն չի կարող շարժվել. նրան պետք է դնել անիվների վրա և ձիերով կամ յեզներով փոխադրել աշխատանքի տեղը։ Մինչդեռ տրաքտորը ինքն իրեն է շարժվում և վոչ միայն գործ է ածվում այնտեղ, վորտեղ լոկոմոբիլն է աշխատում, այլև այնպիսի տեղերում, վորտեղ լոկոմոբիլը պետք չի գալիս, որինակ՝ վար ու ցանքի մեջ։ Միևնույն տրաքտորը շարժում է և հնձող մեքենան, և կալսող ու քամող մեքենան, և գութանը, և սերմացանը և այլն։


42. ԿԵՆԴԱՆՒ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ։ Մարդը, ինչպես և կենդանիները, բավարար չափով սնունդ ստանալու և հանգստի դեպքում, նույնպես կարող են մեքենական աշխատանք արտադրել։ Նրանք

այդ աշխատանքը կատարում են ի հաշիվ այն ջերմային եներ-գիայի, որ սննդարար նյութերը կենդանու մարմնի մեջ այրվելիս արտադրում են։

## Սննդամթերքների ջերմարար ընդունակությունը

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Մեկ | գրամ | կաթը | տալիս է . . . | 670 | փոքր կալորիա |
| » | » | պանիրը | » . . . | 4.000 | » » |
| » | » | յուղը | » . . . | 7.800 | » » |
| » | » | ձուն | » . . . | 1.600 | » » |
| » | » | միսը | » . . . | 1100—1500 | » » |
| » | » | խոզի ապուխտը | » . . . | 4.400 | » » |
| » | » | ճարպը | » . . . | 7.200 | » » |
| » | » | ցորենի հացը | » . . . | 2.500 | » » |
| » | » | բրինձը | » . . . | 3.500 | » » |
| » | » | կարտոֆիլը | » . . . | 950 | » » |
| » | » | շաքարը | » . . . | 4.160 | » » |

Մարդ ամեն մի աշխատանք կատարելիս, ինչպես և աշխատանքի բացակայության դեպքում և քնի մեջ, բավական մեծ քանակությամբ ջերմություն է արտադրում, որը պահպանում է մարդու մարմնի նորմալ աստիճանը (37°)։ Այդ ծախսը հաշվելու համար ամերիկացի Ատվոտերն պատրաստեց փոքր սենյակի ձևով կալորաչափ, որտեղ տեղավորվում եր մարդը և որևէ աշխատանք կատարում։ Այդ սենյակ-կալորաչափին ուներ կրկնակի պատեր, որոնց միջով ջուր եր անցնում։




Նկ. 37. Հին ջրաղաց. աշխատում է մարդով։

Առանձին զգայուն ջերմաչափի ոգնությամբ նա չափում եր մտնող և դուրս յեկող ջրի ջերմության աստիճանները ($t_1^0$ և $t_2^0$)։ Իմանալով անցնող ջրի M քանակը, նա հաշվում եր, քանի ջուրը վոքրքան ջերմություն եր ստացել մի վորոշ ժամանակի ընթացքում՝ $M(t_1—t_2)$ կալորիա։ Պարզ է, վոր այդ ջերմությունն արտադրել է մարդը, վորովհետև կալորաչափի մեջ բացի նրանից ջերմության ուրիշ աղբյուր չկար։



Պարզվում է, վոր սննդի մեջ պարունակվող ջերմության $^4/_5$-ը ծախսվում է մեր մարմինը տաքացնելու համար և միայն $^1/_5$-ը կատարում է ֆիզիկական և մտավոր աշխատանք։



Նկ. 38. Ջրաղաց Հին Հոռոմում (շարժվում է կենդանու ուժով)։

Միջին հասակ ունեցող մարդուն 10 ժամյա բանվորական վորվա ընթացքում և չափավոր ֆիզիկական աշխատանքի դեպքում պետք է մոտ 3700 մեծ կալորիա։

## Կենդանի շարժիչների ոգտակար գործ. գործակիցը։

| | |
|---|---|
| Ձին լավագույն պայմաններում | 50% |
| Մարդը լավագույն դեպքում | 07% |
| Կառապանի ձին | 20—22% |
| Մարդը միջին հաշվով | 17% |
| Շոգեմեքենան (համեմատության համար) | 15% |

## Զանազան պրոֆեսիայի պատկանող մարդկանց ծախսը կալորիաներով։

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Դրագիր | 2500 | կալորիա | Դարբին | 4100 | կալորիա |
| Կար անող | 2700 | » | Խոտ հարող | 4400 | » |
| Մետաղագործ բանվ. | 3300 | » | Մաճկալ | 5000 | » |
| Լվացարար | 3400 | » | Փայտահատ | 6000 | » |
| Ատաղձագործ | 3600 | » | Աղյուսներ կրող | 8900 | » |
| Հնձվոր | 4000 | » | Հեծանիվ քշող | 9000 | » |

Խնդիրներ:

Գնացքի շոգեմեքենան 800 ձիու ուժ ունի։ Նրա ոգտակար գործողության գործակիցն է 6%։ Մի ժամում քանի կիլոգրամ քարածուխ կծախսվի, յեթե մեկ կիլոգրամ քարածուխն արտադրում է 700 մեծ կալորիա, (Պատ. 1200 kg)։

Ներքին այրմամբ շարժիչը 100 ձիու ուժ ունի։ Մի ժամում քանի կիլոգրամ նավթ կծախսվի, յեթե նրա ոգտակար գործ. գործակիցն է 21%։ Մի kg նավթն արտադրում է 10300 մեծ կալորիա։ (Պ. 31 kg)։

Շոգեկառքը, վորի ոգտակար գործ. գործակիցն է 8%, աշխատում է 3 ժամ, ունենալով 400 ձիու ուժ կարողություն։ Այդ 3 ժամում նա վոր քան քարածուխ կծախսի։ (1 kg քարածուխը տալիս է 7500 մեծ կալորիա)։ Պ. 1270 kg։

## ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹԻ ՊԱԿԱՍԵԼՈՒ ՏԱԳՆԱՊԸ ՅԵՎ ԵԼԵԿՏՐԻՖԻԿԱՑԻԱՆ

Տեխնիկայի և արդյունագործության արագ տեմպով զարգանալու պատճառով էներգիայի պահանջը հետզհետե մեծանում է։

Այն միլիոնավոր մեքենաները, վորոնք ցրված են յերկրագնդի վրա, աշխատելիս ահագին քանակությամբ էներգիա յեն կլանում։ Հիշենք միմիայն հենց այն, վոր տրանսատլանտյան «Մաջեստիկ» կոչված նավն ունի 91000 ձիու ուժ։ Կարելի յե յերևակայել, թե վորքան մեծ քանակությամբ քարածուխ պետք է այդ նավը Լոնդոնից Նյու-Յորք գնալիս։

Զանազան տեսակի էներգիաներից, վորոնցով ներկայումս մարդիկ ոգտվում են, առաջին հերթին հիշելու արժանի յե վառելանյութի էներգիան։ Ամեն որ շոգեկառքերի, շոգենավերի և այլ գործարանների ու ֆաբրիկանների ջերմաշարժ մեքենաների կրակարաններում, բնակարանների վառարաններում և խոհանոցներում միլիոնավոր տոննաներով վառելանյութ է այրվում։

Վառելանյութերի մեջ ամենակարևորը ֆարածուխը և նավթն է։

Յեթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, վոր ֆարածուխի պաշարը բնության մեջ կազմում է մոտ 7.338.000 միլիոն և տարեկան գործածության չափն էլ կազմում է մոտ 1300 միլիոն տոննա, այն դեպքում այդ քարածուխը կարող է բավականանալ մոտ 5500 տարի։ Բայց այդ քարածխի մի մասը շատ խոր է գտնվում և բավական դժվար է շահագործել. բացի այդ՝ փլուզումներից պաշտպանվելու համար քարածխի մի մասը կմնա վորպես միջնորմներ և այլն։

Մյուս կողմից՝ նկատի ունենալով այն հանգամանքը, վոր տեխնիկայի և արդյունագործության զարգացման շնորհիվ քարածխի գործածությունը հետզհետե մեծանում է, կարելի յե հաստատապես ասել, վոր մարդիկ քարածխի պակասության կարիքն կզգան ավելի շուտ, քան հիշած ժամանակամիջոցը. նավթի արտադրությունը նույնպես աճում է. Միաց. Նահանգներն արդեն նավթի պաշարի մեծ մասն արտադրել են. այնպես վոր յերկրի մեջ մնացած պաշարը հազիվ թե բավականանա մի քանի տասնյակ տարի։

Տորֆ յեվ ածուխ։ Սրանք համեմատաբար եժան վառելանյութեր են համարվում և չունեն քարածխի ու նավթի նշանակությունը։ Դրանցով առանձնապես հարուստ է Խ. Միությունը։ Անտառային անտեսությունը կանոնավոր հիմքերի վրա դնելու դեպքում, ինչպես և տրանսպորտի կանոնավոր գործունեության դեպքում ԽՍՀՄ-ն շատ դարեր կարող է ապահով լինել վառելանյութով։

Այսպիսով քարածխի և նավթի սպառումն առաջին հերթին զգալի կլինի ոտար յերկրների համար։

43. ՎԱՌԵԼԻՔՆ ԻՆՉՈ՞Վ ԿԱՐԵԼԻ ՅԵ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ։ Այժմ հարց է ծագում, յեթե վառելանյութերը սպառվելու լինեն, այն դեպքում մարդիկ ինչով պետք է ծածկեն տեխնիկայի և արդյունագործության կարիքները։ Ի՞նչ պետք է անի ապագայի մարդը, զրկվելով քարածխից և նավթից։

Ահա այս խնդիրներն են, վոր ներկայումս դրվում են մարդու առաջ և շուտափույթ լուծում պահանջում։

Պարզվում է, վոր բնությունը ունի մի շարք ուրիշ էներգիաներ, վորոնց վրա մարդիկ առաջ ուշադրություն չեյին

գործնում. որինակ, հոսող և թափվող ջրի էներգիան, քամու էներգիան, մակընթացութեյան և տեղատվութեյան էներգիան, արևի ճառագայթների էներգիան և այլն։


Այդ էներգիաներից ամենակարևորը հոսող ջրի էներգիան է, որ կոչվում է սպիտակ ածուխ։

Սպիտակ ածխի պաշարը յերկրագնդի վրա շատ մեծ է և քանի արևը կփայլե յերկնակամարի վրա, հոսող ջրերն անպակաս կլինեն։

Մենք արդեն գիտենք, թե ինչպես կարելի յե ոգտագործել հոսող ջրերի և ջրվեժների էներգիան։ Բայց գժբախտաբար ջրային էներգիայի աղբյուրը արդյունագործական կենտրոններից հեռու յե գտնվում։ Ինչպես անենք, որինակ, որ Նիագարայի ջրվեժի էներգիան հասցնենք Նյու-Յորք, կամ Վոլխով գետի էներգիան՝ Լենինգրադ։ Դրա համար անհրաժեշտ է տեղերում կառուցել ելեկտրական կայարաններ. տուրբինը կաշխատեցնի դինամո մեքենան, վերջինս կտա ելեկտրական հոսանք, որը հաղորդիչներով կարելի յե տանել գործարանները։

Նույն յեղանակով կարելի յե շահագործել նաև տորֆի էներգիան, որով մեր յերկիրն, ինչպես ասացինք, շատ հարուստ է։ Փոխանակ այդ եժան վառելանյութը փոխադրելու գործածութեյան տեղերը, կարելի յե այդ տորֆի արտադրութեյան տեղում կառուցել ելեկտրական կայարաններ և հոսանքը տեղափոխել։ Արտադրութեյան տեղում տորֆը կայրվի և շոգեշարժ տուրբինների ոգնութեյամբ կաշխատեցնի դինամո-մեքենան և կստացվի ելեկտրական հոսանք։ Այդպիսի ելեկտրակայարաններից է Շատուրի կայարանը (Մոսկվայի մոտ)։

Ելեկտրական ենեռգիային անցնելը կոչվում է ելեկտրոֆիկացիա։ Բայց վորպեսզի ելեկտրական էներգիան նպատակահարմար կերպով գործածվի, անհրաժեշտ է ծանոթ լինել ելեկտրականութեյան և մագնիսականութեյան հատկութեյուններին։



# II ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

## Ա. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

44. ԲՆԱԿԱՆ ՅԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱԳՆԻՍՆԵՐ։ Մեզնից դեռ մոտ 2000 տարի առաջ հայտնի յեր, որ յերկաթահանքի մի տեսակը ընդունակութեյուն ունի ձգելու յերկաթի և պողպատի կտորներ։ Յերկաթահանքի այդ ձգողական ուժը կոչվում է մագնիսական ուժ կամ մագնիսականութեյուն, իսկ հանքի առանձին կտորները՝ բնական մագնիս*) կամ «մագնիսաքար»։ Բնական մագնիսը բաղկացած է յերկաթի և թթվածնի միացումից ($Fe_3O_4$) և բավական տարածված է յերկրագնդի վրա։ Ս. Միութեյան մեջ (Ուրալյան լեռնաշղթայում) հսկայական լեռներ այդ հանքից են բաղկացած։ Նկատենք, որ $Fe_3O_4$ բաղադրութեյուն ունեցող յերկաթահանքը միշտ մագնիսական ուժ չի ունենում. նա յերբեմն կարող է կորցնել իր մագնիսական ուժը կամ կրկին «մագնիսանալ»։

Յեթե բնական մագնիսը քսենք պողպատին կամ յերկաթին, այն դեպքում սրանք մագնիսներ կդառնան, բայց յերկաթը շուտով համարյա բոլորովին կորցնում է իր մագնիսականութեյունը, իսկ պողպատը՝ պահում է։

Մագնիսացած պողպատե ձողերը, սլաքները, պայտերը և այլն արհեստական մագնիսներ են։


Արհեստական մագնիսական յերևույթներն ուսումնասիրելու համար մենք այսուհետև գործ կածենք արհեստական մագնիս. նա շատ ավելի հարմար է, քան թե բնականը։

---


*) Մագնիս անունն առաջացել է Փոքր Ասիայի Մագնեզիա (այժմ Ինեքբազար) քաղաքից, որի շրջակայքում հին հույները մշակում էին այդ հանքը։

*Յեթե մագնիսը մոտեցնեք զանազան նյութերից կազմված կտորների, դուք կտեսնեք, որ մագնիսի ազդեցությանը յենթարկվում են յերկաթը և յերկաթ պարունակող նյութերը (պողպատը, թուջը, յերկաթե համաձուլվածքը, յերկաթի մի քանի միացությունները և այլն), և մեկ էլ կոբալտն ու նիկելը, որոնք իրենց ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով շատ նման են յերկաթին։*

45. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԲԵՎԵՌՆԵՐԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ: *Մագնիսի զանազան կետերին դիպցրեք մի յերկաթե կտոր կամ մագնիսի վրա յերկաթե խարտավածք ածեցեք, դուք կտեսնում եք, որ մագնիսական ուժը ծայրերում բավական ուժեղ է գործում, իսկ միջին մասում յերևան չի գալիս։ Մագնիսի ծայրերը, որտեղ ձգողական ուժն ավելի մեծ է, քան մյուս տեղերում, կոչվում են բեվեռներ, իսկ այն ուղիղ գիծը, որ բևեռները միացնում է իրար հետ, կոչվում է մագնիսի առանցք։*



Նկ. 39. Մագնիսի ծայրերն ավելի ուժեղ են ձգում



Նկ. 40. Մագնիսը կախած է հորիզոնական դրությամբ։

*Յեթե մագնիսը թելով կախեք այնպես որ նա ընդունի մոտավորապես հորիզոնական դրություն, կամ մագնիսական ասլաքը դնեք սրածայր հենարանի վրա, ինչպես այդ արված է կողմնացույցի մեջ, այն դեպքում դուք կտեսնեք, որ նա մի քանի տատանումներ կատարելուց հետո ընդունում է մի այնպիսի դիրք, որ մի բևեռը նայում է (մոտավորապես) դեպի հյուսիս, իսկ մյուսը՝ դեպի հարավ։ Մագնիսի այս հատկության վրա է հիմնված կողմնացույցի պատրաստելը և գործածությունը։ Այն բևեռը, որ նայում է դեպի հյուսիս, կոչվում է հյուսիսային բեվեռ և նշանակվում է*




N *տառով (գերմաներեն* Nord—*հյուսիս բառից), իսկ հակառակ բևեռը, որ դարձած է դեպի հարավ, կոչվում է հարավային բեվեռ և նշանակվում է* S *տառով (գերմաներեն* Sud—*հարավ բառից)։*

Աշխատանք:

Հետազոտել մագնիսական բեվեռների փոխադարձ ազդեցությունը

*Մագնիսական ձողը կախեցեք, որպեսզի նա ընդունի մոտավորապես հորիզոնական դրություն։ Յեթե մագնիսի բևեռները տարբեր գույներով ներկված չեն, այն դեպքում հյուսիսային բեվեռի մոտ թղթի կտոր կապեցեք։ Ուրեմն մագնիսի այն ծայրը, որտեղ թղթի կտորը կապված է հյուսիսային բևեռն է։*





Նկ. 41. Կողմնացույց

*2. Վերցրեք մի ուրիշ մագնիս և նրա հյուսիսային բևեռը մոտեցրեք կախված մագնիսի հյուսիսային բևեռին. ի՞նչ եք նկատում։*

*3. Ձեր ձեռքում գտնվող մագնիսի հարավային բևեռը մոտեցրեք կախված մագնիսի հարավային բևեռին. ի՞նչ եք նկատում։*

*Յենթադրենք թե դուք մի մագնիս ունեք, որի բևեռները հայտնի չեն։ Կողմնացույցի ոգնությամբ ի՞նչպես կարելի կ վո-*




Նկ. 42. Նման բևեռները վանում են, իսկ տարբերները ձգում են իրար։

*րոշել, թե ձեր մագնիսի վի՞ր բևեռն է հյուսիսային և վո՞րը հարավային։*

Փորձերը ցույց են տալիս, որ նման բեվեռներն իրար վանում են, իսկ տարբերները՝ ձգում են:

*Վերցրեք մի լայն ամանով ջուր և ջրի մեջ դցեցեք մի խըցան: Լողացող խցանի վրա դրեք մի մագնիսական ձողիկ կամ սլաք. ինչ եք նկատում: Կարելի՞ է այդ լողացող մագնիսն ընդունել որպես կողմնացույց:*

46. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ *(ազդեցություն)*: *Մագնիսի բեվեռներից որևէ մեկին մոտեցրեք մի յերկաթի կտոր, որինակ, բանալի՝ բանալին կկպչի մագնիսին: Բանալու ազատ ծայրին մոտեցրեք մի մեխ, բանալին կձգի նրան: Յեթե մեխի ազատ ծայրին մոտեցնեք մի պտուտակ, դուք կտեսնեք, որ մեխը յուր հերթին ձգում է պտուտակը. այս յեղանակով կարելի է ստանալ յերկաթի իրերի մի շարան, բայց հենց որ մագնիսը հեռացնում եք, դուք տեսնում եք, որ այդ իրերը կորցնում են իրենց մագնիսականությունը և պոկվում իրարից:*



Նկ. 43.

*Ուրեմն փորձերը ցույց են տալիս, որ յերկաթը մագնիսի մոտ գտնվելիս դառնում է մագնիս: Այս յերևույթը կոչվում է մագնիսական ինդուկցիա կամ ազդեցություն: Յեթե բանալին մոտեցնում ենք մագնիսի հյուսիսային բեվեռին, այն դեպքում բանալու այն ծայրը, որ մոտ է հյուսիսային բեվեռին, ընդունում է հարավային բեվեռի հատկություն, իսկ հեռավորը՝ նման, այսինքն հյուսիսային:*


*Մագնիսի բևեռը մոտեցրեք մի քանի մանր մեխերի: Մեխերն անմիջապես կկպչեն մագնիսին, բայց նրանց ազատ ծայրերը կհեռանան իրարից. ինչո՞ւ:*

47. ՄԱԳՆԻՍԱՑՈՒՄ: *Փափուկ յերկաթը մագնիսից հեռացնելուց հետո կորցնում է իր մագնիսականությունը, իսկ պողպատն, ընդհակառակը, մագնիսից հեռացնելուց հետո էլ ավել կամ պա-*



*կաս չափերով պահպանում է այն բևեռները, որ նա ուներ մագնիսի մոտ գտնվելու ժամանակ: Այդ պատճառով արհեստական մագնիսները պատրաստում են ոչ թե փափուկ յերկաթից, այլ պողպատից:*

*Որևէ պողպատի ձողիկ կամ շերտ այսպես են մագնիսացնում: Այդ ձողիկը դնում են սեղանին և ապա վերցնում են յերկու մագնիս ու նրանց հակառակ բևեռներով մի քանի անգամ շփում ձողիկը, սկսելով ձողիկի մեջտեղից և տանելով դեպի հակառակ ծայրերը, ինչպես այդ ցույց է տալիս նկարը: Հասկանալի է, ի հարկե, որ այդ ձողիկի ծայրերում ստացվող բևեռները պետք է մագնիսի շփող բևեռների հակառակը լինեն,*



Նկ. 44. Արհեստական մագնիս պատրաստելը:


*Մեծ մագնիսներ պատրաստելու համար դիմում են էլեկտրական հոսանքի ոգնությանն: Այդ մասին կխոսենք հետո:*

48. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏ: *Մագնիսի շուրջը գտնվող տարածությունը, որտեղ գործում են մագնիսական ուժերը, կոչվում է մագնիսական դաշտ:*

*Դաշտի ամեն մի կետում գործում է մագնիսական ուժ: Վորպեսզի վորոշենք այն ուղղությունը, որով այդ ուժն ազդում է դաշտի որևէ կետում, մենք այդ կետում կտեղավորենք մի փոքրիկ մագնիսական սլաք. մագնիսական ուժի ազդեցությունից սլաքն այնպիսի դիրք կընդունի, որ նրա առանցքը լինի ուժի ազդեցության ուղղությամբ:*


*Դաշտի տարբեր կետերում գործող մագնիսական ուժերի ուղղությունը կարելի է վորոշել նաև յերկաթի խարտավածքի միջոցով:*

Մագնիսը դրեք սեղանին և կարտոնով ծածկեցեք։ Կարտոնի վրա հավասարապես ցանեցեք յերկաթի խարտավածք և ապա մատով թեթև հարվածներ տվեք կարտոնին։ Դուք կտեսնեք, որ խարտավածքը դասավորվում է կոր գծերի ձևով, այդ գծերը սկսվելով մագնիսի մի բևեռից անցնում են դեպի մյուսը և ցույց են տալիս, թե մագնիսական ուժերն ինչ ուղղությամբ են գործում դաշտի տարբեր կետերում։ Այդ գծերը կոչվում են մագնիսական ուժագծեր, իսկ խարտավածքի միջոցով ստացված պատկերը՝ մագնիսական սպեկտր։



Նկ. 45 ա. Ուղիղ մագնիսի մագնիսական սպեկտրը։

Մագնիսական սպեկտրի առաջանալն այսպես է բացատրվում։ Յենթադրենք, թե NS-ը մագնիսն է, իսկ ab-ն յերկաթի խարտավածքի հատիկներից մեկն է։ Մագնիսական ինդուկցիայի շնորհիվ այդ հատիկի մոտիկ a ծայրում կստացվի հարավային, իսկ b ծայրում հյուսիսային բևեռ։ Յերբ կարտոնը ցնցելիս խարտավածքի հատիկները վեր են ցատկում, այն դեպքում նրանք հակառակ բևեռներով միանում են իրար հետ և կազմում գծերի ձևով շարաններ։





Նկ. 46. ա. բ. Փոքրիկ մագնիսները դասավորվում են ուժագծերի ուղղությամբ։

Դժվար չե ստանալ մագնիսական սպեկտր և այն դաշտի համար, որ գոնվում է նման կամ տարբեր բևեռների միջև։ Միայն այս դեպքում պետք է ունենալ յերկու տարբեր մագնիսական ձողեր։ Դիտելով յերկու մագնիսների արանքում յեղած սպեկտրը, մենք տեսնում ենք, որ տարբեր բևեռների դեպքում ուժագծերը կարծես դուրս են գալիս մի բևեռից և մտնում մյուս բևեռի մեջ. նման բևեռների դեպքում ուժագծերը նմանվում են յերկու այնպիսի հոսանքների, որոնք հոսում են իրար հանդեպ և, դեմ առնելով իրար, ծռվում են հակառակ կողմը։



Ընդունվում է, որ մագնիսական ուժագծերը դուրս են գալիս մագնիսի հյուսիսային բևեռից յեվ մտնում հարավային բևեռի մեջ։ Բացի այդ ընդունում են, որ


1. Ամեն մի ուժագիծ աշխատում է կարճանալ, ինչպես ձգված ռետինե թելը։ Դրանով է բացատրվում այն, որ յերկու տարբեր բևեռներ ձգտում են մոտենալ իրար։



Նկ. 46. Նման մագնիսական բևեռների արանքում յեղած սպեկտրը։


2. Յերկու հարեվան ուժագիծ աշխատում են վանել իրար։ Յերկու նման բևեռների իրար վանելու պատճառն այն է, որ ուժագծերը փոխադարձաբար վանում, ճնշում են իրար։

49. ՄԱԳՆԻՍԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Պողպատի մի վորևե լար, որինակ, գուլպայի ճաղը մագնիսացրեք և ապա յերկաթի խարտավածքի ողնուրթյամբ ցույց տվեք, որ ճաղի ծայրերում (բևեռներում) նկատվում է ուժեղ ձգում, իսկ մյջին մասում՝ ձգում բոլորովին չկա։ Յեթե ճաղը կիսեք և ապա այդ կեսերից յուրաքանչյուրն առանձին հետազոտեք, դուք կտեսնեք, որ ամեն մի կեսը ներկայացնում է մի առանձին մագնիս իր յերկու տարբեր բևեռներով։ Ճաղը կարելի յե բաժանել ավելի մանր մասերի և ապա ցույց տալ, որ ամենափոքրիկ կտորն անգամ մագնիս է։



Նկ. 47. Տարբեր մագնիսական բևեռների արանքում յեղած սպեկտրը։


Բնականաբար պետք է յենթադրել, որ յեթե մագնիսը հնարավոր լիներ բաժանել մոլեկուլների, այն դեպքում ամեն մի մոլեկուլը նույնպես կլիներ մագնիս յերկու տարբեր բևեռներով։ Ուրեմն ընդունենք, որ մագնիսի ամեն մի մոլեկուլը նույնպես մագնիս է։




Նկ. 48. Մագնիսի ամեն մի փոքրիկ մասը մագնիս է և ունի յերկու բևեռ։

Մի շարք մագնիսական յերևույթների հիման վրա մենք գալիս ենք այն յեզրակացության, որ յերկաթի մոլեկուլները բնականից մագնիսներ են. չմագնիսացած յերկաթի և մագնիսի տարբերությունը կայանում է միայն նրանում, որ յերկաթի մեջ մոլեկուլային մագնիսները դասավորված են խառն ի խուռն, իսկ մագնիսի մեջ այդ մոլեկուլներն այնպես են դասավորված, որ նրանց բոլոր հյուսիսային բևեռները նայում են մի կողմը, իսկ հարավային բևեռները՝ հակառակ կողմը։ 49-րդ և 50-րդ նկարները ցույց են տալիս մոլեկուլների դասավորությունը մագնիսացրած և չմագնիսացրած յերկաթների մեջ։

Յերբ C յերկաթի կտորը մոտեցնում ենք չմագնիսացրած





Նկ. 49. C յերկաթի վրա ազդում են հավասար թվով հյուսիսային և հարավային բևեռներ. դրա համար նա չի ձգում։

յերկաթին, այն դեպքում նա վոչ մագնիսանում է և վոչ էլ ձգվում, վորովհետև նրա վրա ազդում են մոտավորապես հա-




վասար թվով հյուսիսային և հարավային բևեռներ։ Բայց յերբ A յերկաթի կտորն ենք մոտեցնում մագնիսի բևեռներից մեկին, այն դեպքում յերկաթի վրա ազդում են գլխավորապես մոլեկուլային մագնիսների մոտիկ գտնվող նման բևեռները. դրանից յերկաթը մագնիսանում է և ձգվում։ Վերջապես, յերբ




Նկ. 50. A յերկաթի վրա ազդում են մոլեկուլային մագնիսների նման բևեռները. դրա համար նա ձգում է։

C յերկաթը մոտեցնում ենք մագնիսի միջին մասին, այն դեպքում նա հյուսիսային և հարավային բևեռների կողմից հավասար ազդեցության է յենթարկվում և այդ պատճառով նա վոչ հյուսիսային բևեռի կողմն է շարժվում և վոչ էլ հարավային։ Այդ պատճառով մագնիսի միջին մասը կոչվում է neiutralnaya zona։

Մենք տեսանք, որ մագնիսը մասերի բաժանելիս ստանում ենք զարձյալ մագնիսներ իրենց բևեռներով։ Այս յերեվույթը նույնպես բացատրվում է մոլեկուլային մագնիսների գոյությամբ։ Յեվ իսկապես, յերբ մենք մագնիսը AA¹ գծի ուղղությամբ կոտրում ենք, այն դեպքում ստացվում են յերկու տարբեր բևեռներ։




Նկ. 51. Ողակաձև մագնիսի ամեն մի մասն ունի անտարբեր գծի հատկությունները։

50. ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՅԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ։ Կան բազմաթիվ փաստեր, վորոնք ապացուցում են մոլեկուլային մագնիսականության տեսության։ Հիշենք այդ փաստերից մի քանիսը։

Յերբ մագնիսին հարվածներ ենք տալիս, կամ նրան վայր ենք գցում, այն դեպքում նրա մագնիսական ուժը թուլանում է։ Դա բացատրվում է նրանով, որ ցնցումից մոլեկուլ մագնիսները խառնվում են և մոլեկուլային մագնիսները իրար չեզոքացնում են։

Յեթե մագնիսը կարմրելու չափ (մոտ 700°) տաքացնենք, կտեսնենք, որ նա յուր մագնիսականութիւնը կորցնում է։ Մենք գիտենք, որ տաքացնելիս մարմնի մոլեկուլները սկսում են ավելի արագ շարժվել։ Յերբ մենք մագնիսը տաքացնում ենք, այն դեպքում նրա մոլեկուլներն սկսում են մեծ արագութիւնով շարժվել այս ու այն կողմը և դրանից մոլեկուլների դասավորութիւնը խանգարվում է։



Նկ. 52. Մագնիսի ուժագծերը ողակի ներսը չեն անցնում։

Յերբ պողպատի ձողը ձգում ենք կամ ծռում, այն ժամանակ նրա մոլեկուլները մի որոշ կանոնավոր դասավորութիւն են ստանում և ձողը մագնիսանում է։

Յենթադրենք, թե մագնիսական ձողը ծռել ենք և դարձրել ողակ, այնպես որ նրա յերկու բևեռները ել միացել են իրար։ Այսպիսի մագնիսական ողակը ձգողական ուժ յերևան չի բերի, որովհետև նրա ամեն մի մասը կգործի, ինչպես մագնիսական ձողի միջին մասը։

Պայտաձև մագնիսը խարսխով (յերկաթի կտորով) փակելու դեպքում համարյա բոլորովին չի ձգում։


*Ստացեք պայտաձև մագնիսի դաշտի սպեկտր, մեկ՝ խարսխով, մեկ ել՝ առանց խարսխի։ Բացատրեցեք ուժագծերի դասավորութիւնը։*

51. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԵԿՐԱՆ։ Պատուհանի ապակու մի կողմը պահեցեք մի մագնիսական սլաք, իսկ մյուս կողմից մոտեցրեք




մի յերկրորդ մագնիս։ Դուք տեսնում եք, որ մագնիսական ուժը ապակու միջով թափանցում է այնպես, ինչպես ոդիմիջով։

Մագնիսական սլաքի և մագնիսի արանքում տեղավորելով դանազան նյութեր գտել են, որ միայն յերկաթն է, որ մագնիսական ուժն իր միջով չի անցկացնում։ Դա բացատրվում է նրանով, որ յերկաթը խտացնում է իր մեջ ուժի գծերը և թույլ չի տալիս, որ նրանք իր մի կողմից անցնեն մյուսը։ Յերկու մագնիսների տարբեր բեվեռների միջև տեղավորեցեք մի յերկաթե ողակ։ Մագնիսներն ու ողակը ծածկեցեք կարտոնով և ապա ստացեք սպեկտր։ Սպեկտրը կունենա այն պատկերը, ինչ որ նկարն է ցույց տալիս։ Ուժի գծերը կարծես ծծվում են ողակի պատի մեջ, իսկ ողակի ներսը բոլորովին չեն անցնում։




Նկ. 53. Ուղղահայաց մագնիսի ազդեցութիւնը սլաքի վրա դադարում է, յերբ այդ մագնիսը ծածկվում է յերկաթե ծածկոցով։

52. ՅԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Մենք տեսանք, որ մագնիսական սլաքը ուժեղ մագնիսի ազդեցութիւնից այնպիսի դիրք է ընդունում, որ նրա առանցքը լինի դաշտի ուժագծի ուղղութեամբ։ Մյուս կողմից փորձերը ցույց տվին, որ կողմնացույցի սլաքը կամ ողում կախված մագնիսը մի քանի ճոճումներ կատարելուց հետո նույնպես ընդունում է մի որոշ ուղղութիւն (մոտավորապես հյուսիսից դեպի հարավ)։ Այստեղից յերևում է, որ յերկրագունդն ել նման է մի մեծ մագնիսի։ Յերկրի մագնիսական դաշտի մեջ տեղավորված մագ-




Նկ. 54. Մագնիսական ուժագծերի դասավորումը յերկրի շուրջը։

նիսական սլաքը ընդունում է որոշ դիրք։ Այդ մագնիսական սլաքի կամ կողմնացույցի սլաքի առանցքի ուղղությունը ցույց է տալիս մագնիսական ուժագծի ուղղությունը։ Հետազոտելով յերկրի մագնիսական ուժագծերի ուղղությունը տարբեր տեղերում, գտել են, որ այդ մագնիսական դաշտն այնպիսի բնույթ ունի, որ կարծես թե յերկրի կենտրոնում գտնվում է մի բավական ուժեղ և ուղղագիծ մագնիս ns։

Յերկրագունդն ունի յերկու մագնիսական բևեռներ, որոնք չեն գտնվում այնտեղ, ուրտեղ աշխարհագրական բևեռներն են։ Այդ բևեռներից մեկը գտնվում է Հյուս. Ամերիկայի արշիպելագում. որովհետև ձգում է մագնիսական սլաքի հյուսիսային ծայրը, ապա ուրեմն նա յերկրագնդի հարավային մագնիսական բևեռն է (այսինքն յերկրի աշխարհագրական հյուսիսում գտնվում է մագնիսական հարավային բևեռը)։ Յերկրագնդի հյուսիսային մագնիսական բևեռը գտնվում է հարավային կիսագնդում (Ավստրալիայից հարավ)։

53. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՍԼԱՔԻ ԽՈՏՈՐՈՒՄԸ ՅԵՎ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ։ Կողմնացույցի սլաքը աշխարհագրական միջօրեականի ուղղությունը չի ընդունում, այլ կազմում է նրա հետ մի վորոշ անկյուն։ Այդ անկյունը, վոր գտնվում է աշխարհագրական միջօրեականի և մագնիսի առանցքի (կամ «մագնիսական միջօրեականի») միջև կոչվում է մագնիսական խոտոռման անկյուն։


Մագնիսական խոտորման անկյունը յերկրի տարբեր տեղերում տարբեր մեծություն ունի, և յեթե մագնիսական սլաքի հյուսիսային բևեռը շեղվում է աշխարհ. միջօրեականից դեպի արևելք, այն դեպքում խոտորումը կոչվում է արեվելյան, հակառակ դեպքում՝ արեվմտյան։

Յեթե մագնիսական սլաքը ողում այնպես կախեք, վոր նա կարողանա շարժվել թե հորիզոնական և թե ուղղաձիգ հարթություններում, այն դեպքում դուք կտեսնեք, վոր նա վոչ միայն մագնիսական միջօրեականի ուղղությունն է ընդունում, այլև նրա հյուսիսային բևեռը թեքվում է դեպի հորիզոնը։ Այն անկյունը, վոր կազմվում է մագնիսական սլաքի առանցքի և հորիզոնի միջև, կոչվում է խոնարհման անկյուն։



Մագնիսական խոնարհման անկյունը յերկրի տարբեր տեղերում տարբեր է. Մոսկվայում այդ անկյունը ներկայումս $67^1/_2{}^0$ է։ Մագնիսական բևեռներում սլաքը հորիզոնի նկատմամբ ուղղահայաց դիրք է ընդունում, այսինքն մագնիսական խոնարհման անկյունը լինում է $90^0$։ Հասարակածի մոտ խոնարհման անկյունը հավասարվում է $0^0$-ի։ Յեթե յերկրի այն բոլոր կետերը, վորտեղ խոնարհման անկյունը $0^0$ է, միացնենք մի ընդհանուր գծով, այն դեպքում կստանանք մագնիսական հասարակածը։ Մագնիսական հասարակածից դեպի մագնիսական բևեռները խոնարհման անկյունը հետզհետե մեծանում է։ Հասկանալի յե, ի հարկե, վոր մագնիսական հասարակածը աշխարհագրական հասարակածի վրայով չի կարող անցնել (ինչո՞ւ)։

54. ՄԱԳՆԻՍԱՅՈՒՄ ՅԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՋԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ։ Մագնիսական ինդուկցիայի մասին խոսելիս մենք ասացինք, վոր յերկաթե իրը մագնիսական դաշտի մեջ գտնվելիս դառնում է մագնիս. հետևապես յերկրի մագնիսական դաշտը նույնպես պետք է ազդի իր մեջ գտնվող յերկաթե իրի վրա։ Կարելի յե կատարել հետևյալ հետաքրքիր փորձը. վերցնում են յերկաթե մեկ մետր յերկարություն ունեցող մի ձող և նրան պահում մագնիսական ուժագծի ուղղությամբ, այսինքն այն դրությամբ, ինչ վոր մագնիսական սլաքն է ընդունում, ապա փայտե մուրճով մի քանի անգամ հարվածում են նրան։ Պարզվում է, վոր դրանից հետո ձողը դառնում է մագնիս. նրա այն ծայրը, վոր թեքված եր դեպի հորիզոնը, կունենա հյուսիսային բևեռի հատկություն, իսկ մյուսը՝ հարավային։ Յեթե ձողի ծայրերի դիրքը փոխենք և կրկին հարվածենք, այն դեպքում բևեռները կփոխեն իրենց տեղը։




Նկ. 55.

55. ՅԵՐԿՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՅԵՎ ԱՆՈՄԱԼԻՆԵՐԸ։ Դիտողությունները ցույց են տալիս, վոր յերկրի մագնիսականության ուժը և նրա ուղղությունը (խոտո-

բումը և խոնարհումը) ժամանակի ընթացքում բավական կանոնավոր կերպով փոփոխվում է։ Որվա, տարվա և դարերի ընթացքում մագնիսական սլաքի հյուսիսային ծայրը դեռ շարժվում է դեպի մեկ, ապա՝ մյուս կողմը։ Տարբերում ենք որվ ո, տարեկան յեվ դարեվոր փոփոխություններ։

Բացի այդ պարբերական փոփոխություններից յերբեմն առաջ յեն ունենում հանկարծակի փոփոխություններ կամ, ինչպես ընդունված է ասել, մագնիսական փոթորիկ։ Դա արտահայտվում է նրանով, որ մագնիսական սլաքը հանկարծ դողդողում է դողալ։ Նկատված է, որ մագնիսական փոթորիկը առաջ յե ունենում հենց ուժեղ ծայրային փայլի ժամանակ։

Յերկրի մի քանի տեղերում մագնիսական սլաքը այնպիսի խոնարհում և խոտորում չի տալիս, ինչպիսին պետք է սպասելինք։ Այդ անկանոնությունը կոչվում է անոմալիա։ Ամենանշանավոր մագնիսական անոմալիան գտնվում է ԽՍՀՄ-ի Կուրսկի նահանգում. այստեղ կան վայրեր, որտեղ մագնիսական սլաքը հորիզոնի նկատմամբ ուղղահայաց դիրք է ընդունում, այսինքն խոնարհման անկյունը լինում է 90°, ինչպես մագնիսական բևեռներում։ Այդ անոմալիան բացատրվում է այն յերկաթահանքերի ազդեցությամբ, որ գտնվում են յերկրի մակերևույթի տակ (հարյուրավոր մետր խորության մեջ)։



Նկ. 56. HH հորիզոնական ուղղությունն է, i—մագնիսական խոնարհման անկյունն է։

56. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՎՐԱ։ Մագնիսը բացի յերկաթից ազդում է նաև պողպատի, չուգունի, կոբալտի, նիկկելի, մի քանի մետաղների համաձուլվածքների վրա և այլն։ Այդ բոլոր նյութերը յերկաթի նման բավական ուժեղ կերպով խտացնում են ուժի գծերը յեվ ձգվում դեպի մագնիսը։ Այդ տեսակ նյութերը կոչվում են ֆերրո-մագնիսական, այսինքն յերկաթամագնիսական նյութեր։

Հետազոտությունները ցույց տվին, որ անխտիր բոլոր




նյութերը յենթարկվում են մագնիսի ազդեցության, միայն մի տարբերությամբ, որ մարմիններից վոմանք բավական թույլ կերպով ձգվում են, ինչպես յերկաթը, իսկ մյուսները՝ թույլ կերպով վանվում են։

Այն մարմինները, որոնք թույլ կերպով են ձգվում, այսինքն ուժի գծերը քիչ են խտացնում, կոչվում են պարամագնիսական մարմիններ, որինակ՝ մանգանը, ալյումինը, պլատինը, թթվածինը, ջրածինը, փլորը և այլն։

Այն մարմինները, որոնք թույլ կերպով մագնիսից վանվում են, կոչվում են դիամագնիսական մարմիններ, որինակ՝ արծաթը, պղինձը, վոսկին, ջուրը, սպիրտը, բոցի գազերը և այլն։

Նկատենք, որ նյութի պարամագնիսական կամ դիամագնիսական լինելը կախված է այն միջավայրից, որի մեջ գտնվում է մագնիսական ուժը։ Միևնույն մարմինը մի միջավայրում կարող է լինել պարամագնիսական, իսկ մի ուրիշ միջավայրում՝ դիամագնիսական։



Նկ. 57. Կուրսկի անոմալիան։


57. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՅԵՎ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՅԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՊԸ։ Մագնիսական յերևույթներն ուսումնասիրելիս, մենք ամենևին կանգ չառանք այն կապի վրա, որ կա ելեկտրական և մագնիսական յերևույթների միջև։ Ելեկտրական հոսանքն անցնելիս առանձնապես ուշադրություն ենք դարձնելու այդ կապի վրա, ուստի առայժմ կբավականանանք այն տեղեկություններով, որ մենք ստացանք մագնիսականության մասին։ Նկատենք

միայն, որ թե մագնիսականութիւնը և թե ելեկտրականութիւնը եներգիայի առանձին տեսակներն են, և նրանք կարող են յերևան գալ ու տարածվել նաև այնտեղ, որտեղ նյութ չկա, այսինքն դատարկութեան մեջ։ Յեթե ոդահան մեքենայի զանգի տակ դնենք մի մագնիսական սլաք և ոդը հանելուց հետո դրսից մոտեցնենք մի ուրիշ մագնիս, մենք կտեսնենք, որ մագնիսական դաշտի յերևույթները—ձգումը, վանումը և այլն դատարկութեան մեջ յերևան են գալիս այնպես, ինչպես ոդում։

# Բ. ԿԱՅՈՒՆ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

## (ԵԼԵԿՏՐՈՍՏԱՏԻԿԱ)

58. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼԸ ՇՓՄԱՄԲ։ *Ապակե ձողը չոր թղթով շփեցեք և ապա մոտեցրեք սեղանին թափված խցանի կամ թղթի մանր կտորներին. դուք տեսնում եք, որ ապակին ձգում է նրանց։ Նշանակում է ապակին թըղթով (կամ ամալգամով ծածկված կաշվով *) շփելիս առանում է նոր հատկութեյուն. նա այժմ ընդունակ է դեպի իրեն քաշելու զանազան թեթև մարմիններ։ Ասում ենք՝ ապակին «ելեկտրականացել է» կամ ապակու վրա գոնվում է «ելեկտրականութեյուն»։*



Նկ. 58. Ելեկտրականացած ձողը ձգում է թղթի կտորները։

Ելեկտրականութեյուն բառն առաջացել է հունարեն elektron բառից, որ նշանակում է սաթ։ Մեզնից դեռ 2600 տարի առաջ հույները պիտեյին, որ սաթը մահուդով շփելու դեպքում ձգում է բմբուլ, հարդի կտորներ և այլն։ Ելեկտրական յերևույթների առաջին գիտական հետազոտութեյունը կատարեց XVI-րդ դարի վերջում անգլիացի Ֆիլիկս Ջիլբերտը։

*Ապակե ձողի փոխարեն կարելի յե վերցնել էբոնիտի **) ձող կամ սանր և մահուդով շփելուց հետո մոտեցնել թղթի*

*) Կաշին ծածկելու համար գործածվող ամալգամը պատրաստվում է 2 կշռամաս անդիկից, 1 կշռամաս կլայեկից և 1 կշռամաս էլ ցինկից։


**) Էբոնիտը մի պինդ մարմին է, որը պատրաստվում է խեժից, ծծմբից և յեղջերային նյութից։ Էբոնիտից պատրաստում են ժանրեր, խաղալիքներ և այլն։

կտորներին, կտեսնենք, որ էբոնիտի ձողը ձգում է նրանց։ Այստեղից յեզրակացնում ենք, որ էբոնիտի ձողը մահուդով շփելիս էլեկտրականանում է։

Փորձերը ցույց են տալիս, որ անխաիր բոլոր մարմինները շփելու դեպքում էլեկտրականանում են, բայց այդ էլեկտրականությունը կարելի չէ անմիջապես յերևան բերել միայն մի քանի մարմինների, որինակ՝ ապակու, էբոնիտի վրա։ Մետաղները նույնպես էլեկտրականանում են, բայց այդ էլեկտրականությունը յերևան բերելու համար հարկավոր են առանձին պայմաններ, որոնց մասին կխոսենք քիչ հետո։

59. ՅԵՐԿՈՒ ՍԵՌԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ։ Մի կտոր խցան մետաքսե թելով կախեցնենք և ապա էբոնիտը մահուդով էլեկտրականացնելուց հետո մոտեցնենք այդ խցանին։ Խցանը կձգվի և կկպչի էբոնիտին, բայց անմիջապես հետ կվախչի։ Էբոնիտի էլեկտրականության մի մասն անցավ խցանին։ Այժմ այդ յերկու մարմինների վրա գտնվում է նույն էլեկտրականությունը և նրանք իրար վանում են։

Յեթե նույն խցանին մոտեցնենք կաշվով շփած ապակե ձողը, այն դեպքում կտեսնենք, որ ապակին ու ձողը ձգում են իրար։ Յեվ որովհետև խցանի վրայի էլեկտրականությունը էբոնիտից էր ստացվել, ուստի կարելի չէ ասել, որ էբոնիտի և ապակե ձողի վրա ստացված էլեկտրականությունները ձգում են իրար։



Նկ. 59. Սանրի (էբոնիտի) և գնդակի վրա գտնվում են միևնույն էլեկտրականությունները. սրանք վանում են իրար։

Հետազոտելով տարբեր մարմինների վրա ստացված էլեկտրականությունը, գալիս ենք այն յեզրակացության, որ յերկու սեռի էլեկտրականություն գոյություն ունի։ Դրանցից մեկն այն հատկությունն է ցույց տալիս, ինչ որ էբոնիտի վրայի էլեկտրականությունը, իսկ մյուսը նման է ապակու վրա ստացված էլեկտրականության։ Ուրեմն



Գոյություն ունի յերկու սեռի էլեկտրականություն։
Նույն սեռի էլեկտրական լիցքերը վանում են իրար։
Տարբեր սեռի էլեկտրական լիցքերը ձգում են իրար։

$$F = \frac{m_1 \cdot m_2}{r_2}$$

60. ԵԼԵԿՏՐԱՅՈՒՅՑ (էլեկտրոսկոպ)։ Վորևե մարմնի վրայի էլեկտրականությունը յերևան բերելու համար գործ են ածում մի գործիք, որը կոչվում է էլեկտրոսկոպ։ Նա մի ապակե անոթ է, որի բերանը փակված է խցանով։ Խցանի միջով անցնում է մետաղե ձող, որի ստորին ծայրին կպած են յերկու թեթև «թերթիկներ»։ Այդ թերթիկները լինում են թղթից, ալյումինից, հարդից և այլն։




Նկ. 60. Վիլյամ Ջիլբերտ (1540—1608)—մասնագիտությամբ բժիշկ էր, բայց առանձնապես պարապում էր էլեկտրական և մագնիսական յերևույթների հետազոտությամբ։

Յերբ էլեկտրականացած մարմինը դիպցնում ենք էլեկտրոսկոպի ձողիկին, այն դեպքում էլեկտրականությունն անմիջապես տարածվում է ձողիկի վրայով և թերթիկները բացվում են։ Յեթե թերթիկները բացվում են, նշանակում է՝ վերցրած մարմնի վրա գտնվում է էլեկտրականություն։

*Թերթիկներն ինչո՞ւ չեն իրար վանում։*


61. ՏԱՐԲԵՐ ՍԵՌԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԵՋՈՔԱՅՈՒՄԸ։ Վերցնենք յերկու միատեսակ էլեկտրոսկոպ և նրանցից մեկին հաղորդենք էբոնիտի էլեկտրականություն։ Ուրեմն էլեկտրոսկոպներից մեկը կունենա էլեկտրականություն, իսկ մյուսը՝ ոչ։ Յեթե էլեկտրոսկոպների ձողերը դիպցնենք իրար, այն դեպքում ե-



Նկ. 61. Նման էլեկտրականությունները վանում են, իսկ տարբերները ձգում են իրար։


Էլեկտրականության մի մասը մի էլեկտրոսկոպից կանցնի մյուսին և վերջինիս թերթիկները նույնպես կբացվեն։

Մատով դիպչենք թե՛ մեկ և թե՛ մյուս էլեկտրոսկոպի ձողիկին։ Նրանց թերթիկներն անմիջապես կիջնեն։ Դա ցույց է տալիս, որ նրանց վրա այլևս էլեկտրականություն չկա։ Այժմ էլեկտրոսկոպներից մեկին հաղորդենք ապակու, իսկ մյուսին էբոնիտի էլեկտրականություն, բայց այնքան, որ երկու էլեկտրոսկոպների թերթիկներն էլ հավասար բացվեն։ Եթե այդ էլեկտրոսկոպների ձողերը դիպցնենք իրար, կտեսնենք, որ թերթիկներն իջնում են։ Նշանակում է, հակառակ սեռի էլեկտրականությունները իրար չեզոքացնում են։ Այս հիման վրա էլեկտրականություններից մեկն անվանում են դրական, իսկ մյուսը՝ բացասական։ Իբրև դրական ընդունված է ապակու, իսկ իբրև բացասական՝ էբոնիտի էլեկտրականությունը։




Նկ. 62. Էլեկտրականացած և ոչ էլեկտրականացած էլեկտրոսկոպներ։

Էլեկտրոսկոպները լարեցեք դրական էլեկտրականությամբ, բայց տարբեր չափերով, այնինչ այնպես, որ մեկի թերթիկները շատ բացվեն, իսկ մյուսինը քիչ։ Էլեկտրոսկոպների ձողիկները միացրեք իրար, ինչ տեսավեց։



Նկ. 63. Էլեկտրոսկոպները լարված են տարբեր, բայց հավասար էլեկտրականությամբ։



Նկ. 64. Տարբեր էլեկտրականությունները չեզոքացրին իրար։

Էլեկտրոսկոպներից մեկին հաղորդեցեք դրական, իսկ մյուսին բացասական էլեկտրականություն, բայց այնպես, որ թերթիկները տարբեր չափերով բացվեն։

Յեթե ձողիկները միացնենք իրար հետ, այն դեպքում էլեկտրոսկոպների վրա ինչ էլեկտրականություն կմնա։




Էլեկտրոսկոպի վրա կա էլեկտրականություն։ Ի՞նչպես կարելի է վորոշել, թե նա վոր տեսակին է։

Մարմնի վրա առաջված էլեկտրականության նշանը կախված է ոչ միայն այդ մարմնի նյութից, այլև նրանից, թե ինչով է նա շփվում։ Ցույց տվեք, վոր ապակին մորթով շփելու դեպքում, էլեկտրականանում է բացասական էլեկտրականությամբ։

62. ՑԵԿՈՒ ՍԵՌԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌԱՋԱՆԱԼԸ ՇՓՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻՆ։ Փորձերը ցույց են տալիս, վոր շփման միջոցին միաժամանակ առաջանում են թե՛ դրական և թե՛ բացասական էլեկտրականություն։ Յեթե շփվող մարմնի (որինակ ապակու) վրա առաջ է գալիս դրական, այն դեպքում շփողի (կաշվի) վրա կառաջանա բացասական էլեկտրականություն։ Յեթե էբոնիտի վրա առաջանում է բացասական էլեկտրականություն, նշանակում է այդ միջոցին մաորթն առանում է դրական էլեկտրականություն։

63. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ ՅԵՎ ԱՆՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ։ Էլեկտրոսկոպը լարեցեք վորևե էլեկտրականությամբ։ Յեթե մատով դիպչեք էլեկտրոսկոպի ձողիկին, կտեսնեք, վոր թերթիկները իսկույն իջնում են։ Էլեկտրականությունը ձեր մարմնի միջով անցավ գետին։




Նկ. 65. Էբոնիտը էլեկտրականություն չի անցկացնում։

Էլեկտրոսկոպը կրկին էլեկտրականացրեք։ Ապակե ձողիկի մի ծայրը ձեռքներիդ մեջ պահեցեք, իսկ մյուսը դիպցրեք էլեկտրոսկոպի ձողիկին. թերթիկները չեն իջնի։ Նշանակում է՝ էլեկտրոսկոպի էլեկտրականությունը ապակու միջով չանցավ ձեր ձեռքին։ Ուրեմն ապակին էլեկտրականություն չի անցկացնում։ Այժմ վերցրեք չերկաթե կամ պղնձե ձող և նրա մի ծայրը պահեցեք ձեռքի մեջ, իսկ մյուսը դիպցրեք էլեկտրոսկոպի ձողիկին. թերթիկները անմիջապես

կիջնեն։ Էլեկտրոսկոպի էլեկտրականութիւնը մետաղի միջով անցաւ ձեր ձեռքին, այնտեղից էլ գետին։ Ուրեմն յերկաթը կամ պղինձը էլեկտրականութեան հաղորդիչ են։

Մարդու և կենդանիների մարմինները, մետաղները, գրաֆիտը, կոքսը, աղերի և թթուների լուծուլթիները համարվում են հաղորդիչներ, իսկ էբոնիտը, ապակին, մետաքսը, ռետինը, միանգամայն մաքուր ջուրը *), չոր ոդը և այլն համարվում են էլեկտրականութեան վատ հաղորդիչներ կամ անհաղորդիչներ։

Չոր փայտը, թուղթը համարվում են կիսահաղորդիչ։


Յերբ ցանկանում են, վոր հաղորդիչի վրա էլեկտրականութիւնը մնա, այն դեպքում նրան կողմնացնում են, այսինքն տեղավորում են վոչ հաղորդիչ նյութի վրա։ Իբրև կողմնացնող նյութ սովորաբար գործ են ածում էբոնիտ կամ ապակի։

*Էլեկտրոսկոպը լարեցնք և ապա նրա ձողիկին դիպցրնք չոր թղթի մի ծայրը (մյուսը պահեցնք ձեռքներիդ մեջ). ինչ եք նկատում։ Նույն փորձը կրկնեցնք թաց թղթի վրա։ Վո՞ր թուղթն է էլեկտրականութիւնը լավ անցկացնում։*

*Ինչո՞ւ էլեկտրոսկոպի ձողիկն ամրացրած է ապակե շշի մեջ։*

*Ինչո՞ւ խցանի կորը կախեցնք մետաքսի թելով։*

64. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻՈՒ. *(Ազդեցութիւն)*։ Յերբ էլեկտրականացած մարմինը, որինակ, ապակե ձողը մոտեցնում ենք էլեկտրոսկոպին, տեսնում ենք, վոր դեռ չդիպած, թերթիկները բացվում են։ Նշանակում է, էլեկտրականացած ձողը հեռվից ազդում է էլեկտրոսկոպի վրա և նրա վրա առաջացնում էլեկտրականութիւն։ Բայց հենց վոր ձողը հեռացնում ենք, թերթիկները կրկին իջնում են։



Նկ. 66. Ինդուկցիայի ժամանակ առաջանում է և + և — էլեկտրականութիւն։

*) Կողմնակի նյութեր պարունակող ջուրն, ընդհակառակը, էլեկտրականութիւնն անց է կացնում. այդ պատճառով, յերբ էլեկտրականացած մարմինը ծածկվում է խոնավութեան բարակ շերտով, այն ժամանակ նրա լիցքը կորչում է։



Վորպեսզի յերևույթն ավելի հասկանալի լինի, կատարենք մի այսպիսի փորձ։ Յերկու էլեկտրոսկոպի ձողիկները մետաղե հաղորդչով միացնենք և ապա մոտեցնենք մի էլեկտրականացած մարմին. թերթիկները կբացվեն. յեթե ձողը հեռացնենք, թերթիկները կիջնեն։ Յեթե էլեկտրականացած ձողը պահենք էլեկտրոսկոպների մոտ և ապա միացնող հաղորդիչը *) վերցնենք, այն դեպքում էլեկտրոսկոպները լարված կմնան և էլեկտրականացած ձողը հեռացնելուց հետո։


Հետազոտելով այդ էլեկտրոսկոպների լիցքերը, մենք համոզվում ենք, վոր նրանք տարբեր նշան ունեն։ Յեթե ազդող էլեկտրականութիւնը դրական է, այն դեպքում մոտիկ էլեկտրոսկոպի վրա առաջվում է բացասական, իսկ հեռու գրանվող էլեկտրոսկոպի վրա՝ դրական էլեկտրականութիւն։

*Ուրեմն էլեկտրականացած մարմինը յուր մոտ գտնվող մարմնի վրա առաջ է բերում հավասար խանակությամբ յերկու տեսակի էլեկտրականություն. մոտիկ մասում առաջանում է հակառակ, իսկ հեռավոր մասում նման էլեկտրականություն։*

*Այս յերևույթը կոչվում է էլեկտրական ինդուկցիա կամ ներազդություն։*

*Էլեկտրական ինդուկցիայի հիման վրա կարելի է մի տեսակ էլեկտրականութիւնից ստանալ հակառակ էլեկտրականութիւն։*


*Էլեկտրոսկոպին մոտեցրնք դրական էլեկտրականութեամբ լարված ապակե ձողը. էլեկտրոսկոպի թերթիկները կբացվեն։* Չհեռացնելով ապակե ձողը, մատով դիպչեք էլեկտրոսկոպի ձողիկին. այն ժամանակ էլեկտրոսկոպի վրայի դրա-



Նկ. 67. Նման էլեկտրականութիւնն անցնում է դեպի. էլեկտրոսկոպի վրա մնում է հակառակը։

*) Էլեկտրոսկոպները միացնող հաղորդիչը սովորաբար ունենում է կղզիացնող կոթ. յեթե այդպիսի հաղորդիչ չունենք, այն դեպքում էլեկտրոսկոպները միացնող հաղորդիչը պետք է բռնել ռետինե կամ մետաքսի ոգնությամբ։

կան էլեկտրականությունը կանցնի դեպի, իսկ բացասականը կմնա, վորովհետև դրական աղբյուրը ձգում է նրան։ Բայց յեթե ապակե ձողը հեռացնենք, այն դեպքում էլեկտրոսկոպի վրա մնացած բացասական էլեկտրականությունը կտարածվի էլեկտրոսկոպի ամբողջ ձողիկի վրա։ Ուրեմն ապակու դրական էլեկտրականության աղբյուրի տակ էլեկտրոսկոպի ձողիկի վրա մենք առացանք բացասական էլեկտրականություն։




Նկ. 68.

*Ի՞նչ յերևույթ է ցույց տալիս, վոր ինդուկցիայի միջոցով առաջացած էլեքտրական լիցքերը հավասար են.*

*Ի՞նչ նմանություն կա էլեկտրական և մագնիսական ձգողության ու վանողության մեջ, ինչպես և էլեկտրական ու մագնիսական ինդուկցիայի մեջ։*

*Բացատրեցեք 68-րդ նկարը։*

*65. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Էլեկտրական յերևույթները բացատրվում են հետևյալ տեսությամբ.*

*Յուրաքանչյուր նյութի ատոմ բաղկացած է դրական և բացասական լիցքերից. այդ լիցքերն իրենց հերթին բաղկացած են շատ մանրիկ մասնիկներից։ Բացասական էլեկտրականության մասնիկները կոչվում են էլեկտրոններ. դրական էլեկտրականության մասնիկները դեռ առանձին անուն չեն ստացել*)։ *Պարզ է, ի հարկե, վոր էլեկտրոնը, ինչպես և դրական էլեկտրականության մասնիկն, ավելի փոքր են, քան ատոմը, վորովհետև նրանք ատոմի մասն են կազմում։*

*Սովորական, չէլեկտրականացած մարմնի ատոմի մեջ դրական և բացասական լիցքերն իրար չեզոքացնում են։*

*) *Մի քանի գիտնականներ դրական էլեկտրականության մասնիկներն անվանում են պրոտոն, բայց այս անունը դեռ ևս ընդհանրացած չե։*



*Յերբ ապակին կաշվով շփում ենք, այն դեպքում մենք մեր մկանային ուժով էլեկտրոնը պոկում ենք դրական լիցքից և ապակու ատոմը զրկվելով իր էլեկտրոնից հանդես է բերում դրական էլեկտրականություն։ Էլեկտրոնն անցնելով կաշվին հաղորդում է նրան բացասական էլեկտրականություն։ Եբոնիտը մահուդով շփելիս տեղի չի ունենում հետևյալ յերևույթը. մահուդից պոկվում են էլեկտրոնները և անցնում եբոնիտին. եբոնիտը «ձեռք է բերում» բացասական, իսկ մահուդը՝ դրական էլեկտրականություն։ Դրանով է բացատրվում այն, վոր շփման ժամանակ առաջ է գալիս թե դրական և թե բացասական էլեկտրականություն։*


*Յերբ էլեկտրականացած մարմինը մոտեցնում են մի վորևե հաղորդչի, այն դեպքում ազդող էլեկտրականության ազդեցությունից հաղորդչի էլեկտրոնները վանվում են դեպի հեռավոր ծայրը կամ ձգվում են։ Հասկանալի չե, ի հարկե, վոր յեթե ազդող էլեկտրականությունը դրական է, այն դեպքում նա հաղորդչի էլեկտրոնները կձգի և կմոտեցնի. դրանից հաղորդչի մոտիկ ծայրում կստացվի բացասական էլեկտրականություն, իսկ հեռավոր մասերում, վորոնք զրկվեցին իրենց էլեկտրոններից՝ դրական, այսինքն նույնը, ինչ վոր աղբյուրը։ Դրանում է կայանում էլեկտրական ինդուկցիայի յերևույթը։*

*Անհաղորդիչի և հաղորդիչի մեջ հետևյալ տարբերությունը կա։ Վոչ հաղորդիչը շփելիս՝ էլեկտրականությունը միայն է այնտեղ, վորտեղ առաջացել է։ Նրա վրա էլեկտրոնները չեն կարող ազատ շարժվել։ Բոլորովին ուրիշ հատկություններ ունեն հաղորդիչները, որինակ, մետաղները։ Այժմյան հասկացողությամբ մետաղների մեջ այս կամ այն ատոմը կարող է ինքն իրեն կորցնել իր էլեկտրոնը։ Այդպիսի էլեկտրոնները թափառում են ատոմների և ուրիշ էլեկտրոնների մեջ. անընդհատ զարկվում են այս կամ այն ատոմին և յերբեմն միանում այն ատոմներին, վորոնք կորցրել են իրենց էլեկտրոնը։ Այսպիսով մետաղները բաղկացած են ա) չեզոք ատոմներից, բ) ատոմներից, վորոնք կորցրել են իրենց էլեկտրոնները և հետևապես դրական էլեկտրականություն ունեն և գ) ազատ էլեկտրոններից։*

Յենթադրենք, թե ելեկտրականացած ապակե ձողը դիպցնում ենք մի կղզիացրած հաղորդչի, որի վրա «ելեկտրականութիւն չկա»։ Դիպցնելուն պես հաղորդչի ելեկտրոնները անցնում են ապակուն և չեզոքացնում նրա վրայի ելեկտրականութիւնը, իսկ հաղորդիչը զրկվելով իր ելեկտրոններից յերևան է բերում դրական ելեկտրականութիւն։ Կարծես թե ապակու դրական ելեկտրականութիւնն անցավ հաղորդչին, իրոք հաղորդչի ելեկտրոնները անցան ապակուն։ Ուրեմն յերկու սեռի ելեկտրականութիւնից միայն բացասականն է ընդունակ տեղափոխվելու մի տեղից մի ուրիշը։ Յեվ յեթե յերբեմն ասում ենք, թե դրական ելեկտրականութիւնը A մարմնից անցավ B մարմնին, այդ նշանակում է, որ B մարմնից ելեկտրոնները անցան A մարմնին։

Ելեկտրոնների մասին մենք հետագայում էլի խոսելու յենք. նկատենք միայն, որ ելեկտրոնը ջրածնի ատոմից մոտ 2.000 անգամ փոքր է։ Բոլոր ելեկտրոնները, ինչ նյութից էլ ստացված լինեն, հավասար են իրար։

66. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹԻԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ՀԱՂՈՐԴԻ ԱՐՏԱԲԻՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԻ ՎՐԱ։ Ցույց տալու համար, թե ելեկտրական լիցքն ինչպիսի դասավորութիւն ունի հաղորդչի վրա, գործ են ածում փորձիչ թիթեղը, որը ամրացրած է լինում կղզիացնող կոթի ծայրին։ Թիթեղը դիպցնելով հաղորդչի զանազան կետերին, կարելի է այդ տեղերից վերցնել ելեկտրական լիցքեր։ Հաղորդելով այդ լիցքը զգայուն ելեկտրոսկոպին, գաղափար կկազմենք նրա մեծութեան մասին։



Նկ. 69. Ելեկտրականութիւնն անցնում է հաղորդչի արտաքին մակերևույթին։

Փորձերը ցույց են տալիս, որ ելեկտրական լիցքը գտնվում է հաղորդչի միայն արտաքին մակերևույթի վրա։

Յեթե ելեկտրականացած a գնդակը դիպցնենք մետաղե




անամէջ գնդի ներքին պատին, կտեսնենք, որ ելեկտրականութիւնն անմիջապես անցնում է դրսի յերեսը։

Կարելի յե մետաղե ցանցից պատրաստել մի գլան և ապա նրա ներքին և արտաքին մակերևույթներին կախել ելեկտրացույց թերթիկներ։ Յեթե այդ գլանին ելեկտրականութիւն հաղորդենք, այն դեպքում ներսի թերթիկները կմնան անշարժ, իսկ դրսինը կբարձրանան։ Դա նշան է, որ դրսի յերեսի վրա ելեկտրականութիւն կա։

67. ԴԱՂԱՓԱՐ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԻ ԽՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ։ Յեթե հաղորդիչը գնդաձև է, այն դեպքում նրա արտաքին մակերեվույթի ամեն մի քառակուսի սանտիմետրի վրա կգտնվի նույն քանակութեամբ ելեկտրականութիւն կամ, ինչպես ասում են, ելեկտրականության խտությունը ամեն տեղ նույնը կլինի։ Իսկ յեթե հաղորդիչը գնդի ձև չունի, այն դեպքում ելեկտրականութիւնը նրա վրա հավասարապես չի տարածվում։

Վերցնենք մի կղզիացրած հաղորդիչ, որի վրա լինեն դուրս ընկած և ներս ընկած տեղեր և ապա ելեկտրականացնենք նրան. փորձիչ թիթեղը դիպցնենք նրա ներս ընկած մասին և հետո ելեկտրոսկոպի ձողիկին։ Ելեկտրոսկոպի թերթիկները համարյա չեն բացվի։ Այժմ փորձիչ թիթեղը դիպցնենք հաղորդչի դուրս ընկած տեղերին և ապա ելեկտրոսկոպի ձողիկին. թերթիկները զգալի կերպով կբացվեն։ Այս փորձերը ցույց են տալիս, որ հաղորդչի դուրս ընկած մասերում կամ նրա սուր ծայրերում ելեկտրականութիւնը բավական խիտ է լինում։




Նկ. 70. Հաղորդչի դուրս մասերում ելեկտրականութիւնն ավելի խիտ է։

68. ՍՈՒՐ ԾԱՅՐԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Սուր ծայրեր ունեցող բավական ուժեղ ելեկտրականացած հաղորդիչը կարճ ժամանակամիջոցում կորցնում է յուր լիցքը։ Տեսնենք թե դա ինչպես է կատարվում։

1. Յենթադրենք թե A հաղորդիչը ելեկտրականացած է։ Նրա սուր ծայրում ելեկտրականութիւնը բավական խտացած


կլինի։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ ողի մոլեկուլների մեջ գտնվում են թե դրական և թե բացասական լիցքեր, որոնք ողորաբար իրար չեզոքացնում են։ Հաղորդչի սուր ծայրին հավաքված էլեկտրականությունը բավական ուժեղ կերպով




Նկ. 71. A մարմնի սուր ծայրի էլեկտրականությունից ողի մոլեկուլը յոնների է վերածվում։

կազդի ողի մոլեկուլի մեջ գտնվող լիցքերի վրա, հակառակ լիցքին կձգի իր կողմը, իսկ նմանին կվանի։ Դրանից մոլեկուլը կբաժանվի յերկու մասի կամ, ինչպես ընդունված է ասել, յոնի, որոնցից մեկը կունենա դրական, իսկ մյուսը՝ բացասական էլեքտրականություն։ Նման էլեքտրականություն ունեցող յոնները կվանվեն, իսկ հակառակները կձգվեն դեպի սուր ծայրը և նստելով այնտեղ կչեզոքացնեն նրա լիցքը և հաղորդիչը կպարզվի, այսինքն կկորցնի իր լիցքը։

2. Յենթադրենք, թե սուր ծայր ունեցող A հաղորդիչը էլեկտրականացած չէ։ Նրան տեղավորենք էլեքտրականացած B մարմնի մոտ, այնպես որ սուր ծայրը դարձած լինի դեպի B մարմինը։ Այդ ժամանակ A մարմինը ինդուկցիայի շնորհիվ կէլեկտրականանա. նրա սուր ծայրում կհավաքվի բավական էլեկտրականություն, որը ողի մոլեկուլները կբաժանի յոներին։ Այդ յոները կշարժվեն հակառակ ուղղությամբ և նրանց մի մասը կչեզոքացնի B մարմնի էլեքտրականությունը, իսկ մյուսը՝ սուր ծայրի էլեքտրականությունը։ Վորովհետև B-ի վրա գտնվում էր միայն դրական էլեկտրականություն, ուստի բացասական յոները կչեզոքացնեն նրան։ A-ի վրա գտնվում էր և դրական և բացասական։ Դրանցից բացասականը կվոչնչանա դրական յոների ազդեցությունից, իսկ դրականը կմնա։ Այսպիսով B մարմինը կորցնում է իր էլեկտրականությունը, իսկ A մարմինն ստանում է այն նշանի լիցք, ինչպիսին B մարմինն ուներ։





Նկ. 72. B մարմնի էլեկտրականությունը յոների միջով անցնում է A մարմինն։



Փորձ։ Էլեկտրոսկոպի ձողիկի ծայրին ամրացրեք մի քարակ ասեղ և ապա ապակե ձողն էլեկտրականացրեք ու ասեղի մոտ պահեցեք. էլեկտրոսկոպի թերթիկները կբացվեն։ Հետազոտելով էլեկտրոսկոպի վրայի էլեկտրականությունը, ցույց տվեք, որ նա նույն նշանն ունի, ինչ որ ապակե ձողը։

69. ՇԱՆԹԱՐԳԵԼ։ Հայտնի է, որ կայծակը նույնպես էլեկտրական յերեվույթ է։ Նա իր հետ առնում է հսկայական էլեկտրական լիցք, որը ընկնելով շենքերի վրա, կարող է մարդկանց մահացու վնասներ հասցնել։ Այդ էլեկտրական լիցքը սկզբում գտնվում է ամպերի վրա. շանթարգելի նպատակն էլ հենց այն է, որ կամաց-կամաց վոչնչացնի ամպերի լիցքը, առանց շենքերին վնասելու։ Շանթարգելը սուր ծայր ունեցող մի մետաղե ձող է, որը կանգնեցնում են տանիքի վրա. նրա մյուս ծայրը մետաղե հաստ ձողով միացնում են գետնի մեջ թաղված մետաղե թերթի հետ։




Նկ. 73. Շանթարգելը

Շանթարգելի գործողությունն այսպես է բացատրվում։ Յենթադրենք թե ամպը շանթարգելից բարձր ամպ է գտնվել, որը էլեկտրականացել է դրական էլեկտրականությամբ։ Ամպի ազդեցությունից շանթարգելի սուր ծայրը կստանա բացասական էլեկտրականություն (իսկ դրական լիցքը կանցնի գետին)։ Շանթարգելի և ամպի միջև ողում կգոյանան դրական և բացասական յոներ, որոնցից դրական յոները կչեզոքացնեն շանթարգելի էլեկտրականությունը, իսկ բացասական յոները՝ ամպի էլեկտրականությունը։ Այս հանգամանքի շնորհիվ կայծակը չի խփի։ Բայց յեթե կայծակն այնուամենայնիվ տեղի ունենա, այդ դեպքում նա կզարկի շանթարգելի սուր ծայրին (բացասականը ձգում է դրականին) և մետաղը էլեկտրականությունը կանցկացնի գետին, առանց շենքին վնասելու։

Փոշով ծածկված հաղորդիչը շուտով կորցնում է նրան հաղորդած էլեկտրական լիցքը. բացատրեցեք։

Ի՞նչ պայմաններում կարող է հաղորդիչը յուր ամբողջ լիցքը հաղորդել մի ուրիշ կղզիացրած հաղորդչի։

Ի՞նչու գետնի հետ վատ միացրած շանթարգելն ավելի շուտ վնաս է բերում, քան ոգուտ։ Կայծակի ժամանակ ձորում գտնվող մարդն է վտանգի մեջ, թե՞ սարի գագաթինը։

Մարմնին ի՞նչ ձև պետք է տալ, որ նա բավական յերկար ժամանակ պահի յուր լիցքը։


70. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ: Բավական ուժեղ էլեկտրական լիցքեր ստանալու համար գործ են ածում գանագան էլեկտրական մեքենաներ: Դրանցից ամենապարզը կոչվում է «էլեկտրական մեքենա շփմամբ։» Նրա գլխավոր մասը կազմում է ապակե շրջանը, որը կարելի յե պտտեցնել։ Պտտվելիս շրջանը քսվում է կաշվե (A) բարձիկներին և ստանում է դրական էլեկտրականություն։ Բարձիկների վրա առաջացող բացասական էլեկտրականությունն անցնում է գետին։ Ապակու էլեկտրականացած մասերն ընկնելով սուր ծայրեր ունեցող (C) յերկճյուղանու մեջ, առաջացնում է ինդուկցիայի յերեվույթ — սուր ծայրերում հավաքվում է բացասական, իսկ (K) հավաքիչի վրա՝ դրական էլեկտրականություն։ Սուր ծայրերի բացասական էլեկտրականությունն անցնում է ապակուն և չեզոքացնում այնտեղի դրական էլեկտրականությունը, իսկ դրական էլեկտրականությունը մնում է K հավաքիչի վրա։ Շրջանը պտտելիս K հավաքիչի վրա անընդհատ ավելանում է էլեկտրական լիցք։ Կան և ա՛յնպիսի էլեկտրական մեքենաներ, որոնք ինդուկցիայի շնորհիվ իրենց վրա գտնվող էլեկտրական աննշան լիցքը բավա-



Նկ. 74. Բենիամին Ֆրանկլին (1706 - 1790) Ամերիկայի հասարակական նշանավոր գործիչ։ Գիտության մեջ հայտնի յե էլեկտրականության բնագավառում կատարած հետազոտություններով։ Շանթարգելի գյուտը նրան է պատկանում։



կան ուժեղացնում են։ Այդ մեքենաներն ունենում են յերկու հաղորդիչ, որոնցից մեկի վրա պտտելու ժամանակ հավաքվում է դրական, իսկ մյուսի վրա բացասական էլեկտրականություն։ Յերբ այդ հաղորդիչների վրա հավաքվում են բավական ուժեղ լիցքեր և հաղորդիչների ծայրերն էլ շատ հեռու չեն, այն դեպքում նրանք միանում են իրար հետ և կայծ առաջացնում։ Այդ կայծով




Նկ. 75. Էլեկտրական մեքենա շփմամբ։

կարելի յե վառել եթեր, ծակել թուղթ, նույնիսկ ապակի։ Նկատենք, որ կայծի ուժությունը հազիվ 0,00001 վայրկյան է լինում։

Էլեկտրական մեքենայի ոգնությամբ կարելի յե էլեկտրականացնել մարդուն. դրա համար հարկավոր է կանգնել մեկուսիչ անհաղորդչի վրա կամ հագնել չոր կրկնակոշիկներ։ Էլեկտրականացած մարդու մազերը գլխին բիզ-բիզ են կանգնում. դիպչելով նրան, կարելի է առաջացնել կայծեր. այդ կայծերով կարելի յե վառել գազեր և այլն։

71. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅԵՎ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԸ: Ինչպես վոր ջերմային յերևույթները ուսումնասիրելիս մարմնի մեջ գտնվող ջերմության քանակը տարբերում ենք այդ մարմնի ջերմության աստիճանից, այնպես էլ մարմնի վրա յեղող ելեկտրականության ֆանակությունը տարբերում ենք այդ ելեկտրականության լարվածությունից:

Մարմնի վրա գտնվող ելեկտրականության լարվածության չափը կոչվում է պոտենցիալ:

Վորևե հաղորդչի պոտենցիալի մասին կարելի յե դատել կազմել ելեկտրոսկոպի թերթիկների բացվելով: Դրա համար մետաղե բարակ թելով հաղորդիչը միացնում ենք ելեկտրոսկոպի հետ. յեթե թերթիկները շատ են բացվում, նշանակում է պոտենցիալը բարձր է:

Գետնի հետ միացրած ելեկտրոսկոպի թերթիկները բոլորովին չեն բացվում. նշանակում է յերկրի պոտենցիալը բնականաբար պետք է ընդունել զերո:

Ինչպես վոր ջերմության տեղափոխվելու պատճառը բարեխառնության կամ ջերմության աստիճանների տարբերությունն է, այնպես էլ ելեկտրականության տեղափոխվելու պատճառը պոտենցիալների տարբերությունն է:


Ելեկտրոսկոպները լարեցեք նույն սեռի ելեկտրականությամբ, բայց այնպես, վոր նրանք տարբեր պոտենցիալներ ունենան: Յեթե ելեկտրոսկոպների թերթիկները իրար հետ միացնեք, դուք կտեսնեք, վոր մի ելեկտրոսկոպի պոտենցիալն իջավ, իսկ մյուսինը՝ բարձրացավ: Նշանակում է բարձր պոտենցիալ ունեցող մարմնից ելեկտրականությունն անցավ ցածր պոտենցիալ ունեցող մարմնին:

72. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ (Ելեկտրունակություն): Վերցնենք տարբեր մեծություն ունեցող յերկու կղզիացած հաղորդիչ և յերկուսին էլ հաղորդենք նույն չափով ելեկտրականություն: Յեթե հաղորդիչները միացնենք նման ելեկտրոսկոպների հետ, կտեսնենք, վոր փոքր հաղորդիչը ցույց կտա մեծ պոտենցիալ, իսկ մեծ հաղորդիչը՝ փոքր: Նշանակում է, հավասար ելեկտրական լիցքերից փոքր հաղորդիչն ավելի է լարվում, քան



մեծը: Վորպեսզի մեծ հաղորդիչն ունենա նույն պոտենցիալը, ինչ վոր փոքրը, մենք պետք է մեծին շատ ելեկտրականություն հաղորդենք: Ասում ենք մեծ հաղորդիչն ավելի մեծ ունակություն ունի, քան թե փոքրը:

Ելեկտրականության քանակ, պոտենցիալ և ունակություն հասկացությունները լավ ըմբռնելու համար, դրանց համեմատենք ջերմության քանակի, ունակության և աստիճանի հետ, ցույց տալով նրանց նմանությունը և տարբերությունը:



Նկ. 76. Նույն քանակությամբ ելեքտրականություն փոքր հաղորդիչը մեծ պոտենցիալ է ցույց տալիս:

| | |
|---|---|
| Մարմնի պոտենցիալն այնքան ավելի բարձր է, վորքան շատ ելեկտրականություն կա նրա վրա: | Մարմնի մեջ վորքան շատ ջերմություն կա, այնքան ավելի բարձր է նրա աստիճանը: |
| Յերկրի և յերկրի հետ միացած բոլոր հաղորդիչների պոտենցիալը պայմանական կերպով ընդունված է զերո: | Սառցի հալման աստիճանը պայմանական կերպով ընդունված է զերո: |
| Ընդունված է, վոր դրական ելեկտրականությամբ ելեկտրականացած հաղորդիչն ունի դրական պոտենցիալ. իսկ բացասական ելեկտրականությամբ ելեկտրականացած հաղորդիչը՝ բացասական պոտենցիալ: | Ընդունված է, վոր հալվող սառցից տաք մարմիններն ունեն ջերմության դրական աստիճան, իսկ ավելի ցուրտ մարմինները՝ բացասական աստիճան: |
| Յեթե նույն քանակությամբ ելեկտրականություն հաղորդենք այնպիսի հաղորդիչների, վորոնք տարբեր ելեկտրունակություն ունեն, այն դեպքում նրանց պոտենցիալները տարբեր կլինեն: Մեծ ելեկտրունակություն ունեցող | Յեթե նույն քանակությամբ ջերմություն հաղորդենք տարբեր ջերմունակություն ունեցող մարմինների, այն դեպքում մեծ ջերմունակություն ունեցող մարմնի ջերմության աստիճանը ավելի |


հաղորդիչը կունենա փոքր պոտենցիալ։

Զանազան հաղորդիչներ մինչև նույն պոտենցիալը էլեկտրականացնելու համար այնքան ավելի շատ էլեկտրականություն է պետք, որքան մեծ է հաղորդչի ունակությունը։

Յերբ տարբեր պոտենցիալ ունեցող յերկու հաղորդիչ միացնում ենք իրար հետ, այն դեպքում էլեկտրականությունը մեծ պոտենցյալ ունեցող հաղորդչից կանցնի մյուսին, մինչև վոր նրանց պոտենցիալները կհավասարվեն։

Հաղորդչի էլեկտրունակությունը կախված է այդ հաղորդչի ձևից և ծավալից, բայց կախված չե զանգվածի մեծությունից (անամեջ գունդը և մասիվ գունդը նույն էլեկտրունակությունն ունեն), կախված չե նաև նյութի տեսակից։

Տարբեր էլեկտրականություն ունեցող մարմինները, վորոնք լարված են մինչև տարբեր պոտենցիալներ, մենք կարող



Նկ. 77.

ենք համեմատել նաև տարբեր լայնություն ունեցող գլանաձև անոթների հետ, վորոնց մեջ ջուրը տարբեր բարձրության վրա քիչ կբարձրանա, քան թե մյուսինը։


Զանազան մարմիններ նույնչափ տաքացնելու համար այնքան ավելի ջերմություն և պետք հաղորդել, վորքան մեծ է մարմնի ջերմունակությունը։

Յերբ մարմինները կպչում են իրար, այն դեպքում ջերմությունը տաք մարմնից անցնում է սառը մարմնին, մինչև վոր ատիճանները կհավասարվեն։

Մարմնի ջերմունակությունը կախված չե նրա ձևից, բայց կախված է նյութից և զանգվածի մեծությունից։




յե կանգնած (նկ. 77)։ Այստեղ ջրի քանակը կարելի յե նամանեցնել էլեկտրական քանակությանը, անոթի լայնությունը՝ հաղորդչի էլեկտրականությանը, իսկ այդ բարձրությունը (կամ նրա ճնշումը)՝ պոտենցիալին։ Յերբ տարբեր անոթներ միացնում ենք իրար հետ, այդ դեպքում հեղուկը միացնող խողովակով հոսում է բարձր այն անոթից, վորի պոտենցիալը, վո-



Նկ. 77. ա. Յերբ գետնի հետ միացրած հաղորդիչը մոտեցնում ենք էլեկտրականացած մարմնին, վերջինիս ունակությունը մեծանում է։

րի հեղուկի այդ բարձրությունը փոքր է։

Ստացուցիչ (կոնդենսատոր)։ Վերցնենք թիթեղի ձև ունեցող կղզիացած հաղորդիչ և, էլեկտրոսկոպի հետ մետաղե թելով միացնելուց հետո, էլեկտրականացնենք մինչև մի վորոշ պոտենցիալ։ Յեթե այդ թիթեղին մոտեցնենք մի ուրիշ թիթեղ, վորը միացած է գետնի հետ, այն դեպքում կտեսնենք, վոր թիթեղի պոտենցիալն ընկնում է և վորքան մոտ լինեն թիթեղները, պոտենցիալն այնքան ավելի կնվազի։ Փորձի ժամանակ թիթեղի լիցքը մնում է անփոփոխ. և յեթե պոտենցիալը պակասեց, նշանակում է հաղորդչի էլեկտրականությունը մեծացավ։ Ուրեմն գետնի հետ միացրած թիթեղի մոտեցնելուց՝ առաջին թիթեղի էլեկտրունակությունն ավելի



Նկ. 77. բ. Յերբ գետնի հետ միացրած հաղորդիչը մոտեցնում ենք էլեկտրականացած մարմնին, վերջինիս ունակությունը մեծանում է։

յե կանգնած (նկ. 77)։ Այստեղ ջրի քանակը կարելի յե նմանեցնել էլեկտրական քանակությանը, անոթի լայնությունը՝ հաղորդչի էլեկտրականությանը, իսկ այդ բարձրությունը (կամ նրա ճնշումը)՝ պոտենցիալին։ Յերբ տարբեր անոթներ միացնում ենք իրար հետ, այդ դեպքում հեղուկը միացնող խողովակով հոսում է բարձր այն անոթից, վորի պոտենցիալը, վորի հեղուկի այդ բարձրությունը փոքր է։

Ստացուցիչ (կոնդենսատոր)։ Վերցնենք թիթեղի ձև ունեցող կղզիացած հաղորդիչ և, էլեկտրոսկոպի հետ մետաղե թելով միացնելուց հետո, էլեկտրականացնենք մինչև մի վորոշ պոտենցիալ։ Յեթե այդ թիթեղին մոտեցնենք մի ուրիշ թիթեղ, վորը միացած է գետնի հետ, այդ դեպքում կտեսնենք, վոր թիթեղի պոտենցիալն ընկնում է և վորքան մոտ լինեն թիթեղները, պոտենցիալն այնքան ավելի կնվազի։ Փորձի ժամանակ թիթեղի լիցքը մնում է անփոփոխ. և յեթե պոտենցիալը պակասեց, նշանակում է հաղորդչի էլեկտրականությունը մեծացավ։ Ուրեմն գետնի հետ միացրած թիթեղի մոտեցնելուց՝ առաջին թիթեղի էլեկտրունակությունն ավելի

Բավական զգայուն էլեկտրոսկոպի ոգնությամբ կարելի յե ցույց տալ, վոր առաջին թիթեղի էլեկտրունակությունն ավելի

կմեծանա, եթե երկու թիթեղների արանքում տեղավորենք պարաֆինի, ծծմբի, ապակու և այլ անհաղորդիչ թերթեր։ Այդ փորձերի ժամանակ, ի միջի այլոց, պարզվում է, որ տարբեր անհաղորդիչների դեպքում թիթեղի էլեկտրունակությունը տարբեր չափով է փոխվում։ Այս յերևույթը ցույց է տալիս նաև, որ էլեկտրական ուժը դանազան անհաղորդիչների միջով տարբեր չափով է գործում։




Նկ. 78. Լեյդենյան շիշ։

Այսպես ուրեմն անհաղորդիչ շերտով բաժանված հաղորդիչ թիթեղների զույգն ավելի մեծ էլեկտրունակություն ունի, քան առանձին թիթեղը։

Այն գործիքը, որ բաղկացած է անհաղորդիչ շերտով բաժանված յերկու հաղորդիչ թիթեղներից, կոչվում է էլեկտրական խտացուցիչ կամ կոնդենսատոր։

Ամենահարմար և գործնական կոնդենսատորներից մեկը լեյդենյան շիշն է։ Սա յուր անունն ստացել է Հոլանդիայի Լեյդեն քաղաքից, որտեղ առաջին անգամ (XVIII-րդ դարում) կատարեցին մի շարք փորձեր նման կոնդենսատորի վրա։


Լեյդենյան շիշը մի ապակե գլանաձև անոթ է, որի դրսի և ներսի յերեսները պատած են կլայեկի թերթով։ Այստեղ կլայեկի թերթերը կատարում են հաղորդիչ թիթեղների դերը, իսկ ապակին անհաղորդիչ շերտի դերը։ Հարմարության համար Լեյդենյան շշի ներքին թերթը միացրած է մետաղե ձողի հետ։ Յերբ ցանկանում են շիշն էլեկտրականացնել, էլեկտրական մեքենայի բևեռը միացնում են այդ ձողի գլխիկի հետ։




Նկ. 79. Լեյդենյան շշի լարումն էլեկտրականության չափը։



Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է գործում կոնդենսատորը։ Դիցուք թե լեյդենյան շշի ձողիկը միացրած է էլեկտրական մեքենայի դրական բևեռի հետ։ Պարզ է, շշի ներքին թերթն էլ կստանա դրական էլեկտրականություն։ Այս էլեկտրականությունը կազդի դրսի թերթիկի վրա և այնտեղ կառաջացնի դրական և բացասական էլեկտրականություն. բայց վորովհետև շիշը դրված է սեղանին, այսինքն դրսի թերթը միացրած է գետնի հետ, ուստի նրա դրական էլեկտրականությունը (նմանը) կանցնի գետին, իսկ բացասականը կմնա։ Այս բացասական էլեկտրականության ձգողության ուժի ազդեցության տակ էլեկտրական մեքենայից ավելի շատ էլեկտրականություն կգա, քան առանց նրան։ Ուրեմն դրսի թերթի շնորհիվ ներսի թերթի վրա էլեկտրականությունը խտանում է։



Նկ. 80. Լեյդենյան շշի պարպումը։




Նկ. 81. Էլեկտրոսկոպ և կոնդենսատորով։

Յեթե ձախ ձեռքներդ դնեք դրսի թերթի վրա, իսկ աջը մոտեցնեք ձողիկին, առաջ կգա կայծ։ Ուժեղ լարված կոնդենսատորը ձեռքով պարպելիս կարող է մահացու կայծ տալ, ուստի կոնդենսատորը պարպելու համար գործ են ածում կղզիացնող կոթով տեղեռնաձև կամ անկյունաձև «պարպիչներ»։

# Գ. ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ

73. ԳԱՂԱՓԱՐ ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆԵԻ ՄԱՍԻՆ: *Մենք տե-սանք, որ յերբ տարբեր պոտենցիալ ունեցող յերկու հաղոր-դիչներ միացնում ենք իրար հետ, այն դեպքում էլեկտրակա-նութիւնն անմիջապես տեղափոխվում է բարձր պոտենցիալ ունեցող մարմնից դեպի մյուսը և նրանց պոտենցիալները հա-վասարվում են. առաջվում է մի վորոշ հավասարակշռութիւն: Բայց յեթե հաղորդիչներից մեկին անընդհատ էլեկտրականու-թիւն հաղորդենք, այնպես վոր նրա պոտենցիալը շարու-նակ ավելի բարձր լինի, քան թե մյու-սինը, այն դեպքում էլեկտրականու-թիւնը անընդհատ կհոսի բարձր պոտենցիալ ունեցող հաղորդչից դեպի մյուսը:*



Նկ. 82. Էլեկտրականութիւնը փայտե ձողի միջով հո-սում է գետին: Էլեկտրոսկոպները ցույց են տա-լիս, վոր պոտենցիալը հետզհետե ընկնում է:


*Էլեկտրականութեան անընդհատ տեղափոխութիւնը կոչ-վում է* էլեկտրական հոսանք:

*Էլեկտրական հոսանքը կարելի յե ստանալ էլեկտրական մեքենայի ոգնութեամբ:*

*Վերցնենք մի կիսահաղորդիչ, որինակ՝ փայտե ձող և նրա մի ծայրը միացնենք էլեկտրական մեքենայի բևեռի հետ, իսկ մյուսը՝ գետնի հետ: Պոտենցիալների չափի մասին գաղափար կազմելու համար ձողի տարբեր տեղերում կախենք ծխախոտի թղթից բարակ թերթիկներ, վորոնք կկատարեն էլեկտրոսկոպի դերը: Յեթե էլեկտրական մեքենան պտտենք և փայտի մոտիկ ծայրին անընդհատ լիցքեր հաղորդենք, այն դեպքում էլեկտրա-*

կանոնությունը փայտի միջով անընդհատ կանցնի դեպին: Համաչափ պատելիս տեսնում ենք, որ պոտենցիալները դեպի գետին հետզհետե նվազում են:

Յեթե փայտի ձողի ծայրերը միացնենք էլեկտրական մեքենայի հակառակ բևեռների հետ ու մեքենան պտտենք, այն ժամանակ դրական էլեկտրականությունը կհոսի դեպի բացասական բևեռը, իսկ բացասականը՝ դեպի դրական բևեռը:



Նկ. 83. Ջրի ճնշումը աստիճանաբար թուլանում է: Մեքենայից դեպի գետին անցնող էլեկտր. հոսանքի նմանությունը:


Վորպես հոսանքի ուղղություն ընդունվում է այն ուղղությունը, վորով շարժվում է դրական էլեկտրականությունը:

Այսպիսով էլեկտրական մեքենան փայտի ծայրերում առաջ է բերում պոտենցիալների վորոշ տարբերություն:

Այդ պոտենցիալների տարբերությունն է պատճառը, վոր էլեկտրականությունը հոսում է, *ուստի պոտենցիալների տարբերությունը կոչվում է էլեկտրաշարժ ույժ:*

Փայտի ընդայնական կտրվածքի միջով մի վայրկյանում վորքան շատ է՝ էլեկտրականություն է անցնում, հոսանքն այնքան ավելի ուժեղ է:

74. ԳԱԼՎԱՆԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ: *Էլեկտրական մեքենան պտտելու դեպքում մենք ստանում ենք* պոտենցիալների մեծ տարբերություն *(մեծ էլեկտրաշարժ ույժ), բայց աննշան քանակությամբ էլեկտրականություն, հետևապես և թույլ հոսանք: Այսպիսի էլեկտրական հոսանքով մենք չենք կարող զանազան աշխատանքներ կատարել: Էլեկտրական մեքենայի ամբողջ հոսանքը կարելի է նմանեցնել այն բարակ*



Նկ. 84. Փայտի ծայրերն ունեն տարբեր պոտենցիալներ. մեջտեղի մասում պոտենցիալը զերո է:




ուվակին, վորը հոսում է բավական բարձր տեղից: Վոչ վ*այդպիսի ուվակի վրա չբաղաց չի շինի:*

*Ներկայումս ուժեղ էլեկտրական հոսանք ստանալու համար գործ են ածում այնպիսի աղբյուրներ, վորոնք պոտենցիալների փոքր տարբերության դեպքում անդամ տալիս են բավական ուժեղ հոսանք: Այդպիսի աղբյուրներից են գալվանական եղեմենտը և դինամոմեքենան:*

*Առայժմ գալվանական եղեմենտով զբաղվենք. դինամոմեքենայի մասին կխոսենք հետո:*

*Վերցրեք մեկ հատ ցինկի և մեկ հատ էլ պղնձի թիթեղ և ընկղմեցեք բաժակի մեջ, վորտեղ դանվում է ծծմբաթթվի թույլ լուծույթ, ինչպես այդ ցույց է տալիս նկարը: Չափազանց զգայուն էլեկտրոսկոպի միջոցով կարելի է ցույց տալ, վոր յերկու թիթեղներն էլ էլեկտրականացել են: Յեթե ցինկի ազատ ծայրը մետաղե թելով միացնենք պեռնի հետ, իսկ պղինձը էլեկտրոսկոպի հետ, այն դեպքում կստանանք դրական լիցք, իսկ յեթե պղինձը միացնենք պեռնի հետ, իսկ ցինկը էլեկտրոսկոպի հետ՝ կստանանք բացասական էլեկտրականություն:*




Նկ. 85. Վոլտայի եղեմենտ:


*Պղնձի և ցինկի թիթեղները կոչվում են* էլեկտրոդներ:

*Պղնձի ազատ ծայրը կոչվում է* դրական բևեռ *կամ* անոդ, *իսկ ցինկի ծայրը՝* բացասական բևեռ *կամ* կատոդ: *Յեթե պղնձի և ցինկի ծայրերը վորևե հաղորդչով միացնենք իրար հետ, այն դեպքում կստանանք անընդհատ էլեկտրական հոսանք, վորի ուղղությունը հաղորդչի մեջ կլինի պղնձից դեպի ցինկը, իսկ թթվի մեջ՝ ցինկից դեպի պղինձը:*

*Ցինկի, պղնձի և ծծմբաթթվի մեր այս միավորությունը ամենապարզ գալվանական էլեմենտներից մեկն է, վորը Վոլտա գիտնականի անունով կոչվում է նաև Վոլտայի էլեմենտ:*

Էլեկտրական մեքենայի դեպքում էլեկտրական էներգիան մենք ստանում էինք ի հաշիվ այն աշխատանքի, որը ծախսում էինք մեքենան պտտելիս, իսկ Վոլտայի էլեմենտի մեջ այդ էլեկտրական էներգիան առացվում է ի հաշիվ քիմիական էներգիայի: Ցինկի և ծծմբաթթվի մեջ տեղի է ունենում հետևյալ բեակցիան.

$$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$$




Նկ. 86. Վոլտայի էլեմենտից առացվում է էլեկտրական հոսանք:

Ցինկը դուրս է մղում ջրածինը թթվից, իսկ ինքը բռնում է նրա տեղը: Ցինկի և թթվի փոխարեն ստանում ենք աղ և ջրածին: Այս բեակցիայի ժամանակ քիմիական էներգիայի մի մասը վեր է ածվում էլեկտրական էներգիայի: Քիմիական էներգիան բաժանում է էլեկտրոնները դրական լիցքից: Պղինձը դրկվում է էլեկտրոններից, իսկ ցինկն ընդհակառակը կուտակում է իր վրա էլեկտրոնները:

Հոսանքի ժամանակ դրական և բացասական էլեկտրականությունները վոչնչացնում են իրար, բայց շնորհիվ քիմիական բեակցիայի էլեմենտի բևեռների վրա հավաքվում են նոր էլեկտրական լիցքեր, որանք նույնպես վոչնչացնում են իրար, դարձյալ առաջ է գալիս պոտենցիալների տարբերություն, և այլն:

Կարևոր է հիշել, որ էլեկտրական հոսանք ստանալու համար անհրաժեշտ են յերկու այնպիսի էլեկտրոդներ, վորոնցից մեկի վրա ppուն ավելի ուժեղ քիմիական ազդեցություն է անում, քան մյուսի վրա:


*Հոսանք ստանալու համար անհրաժեշտ պայմանը վո՞րն է:*
*Ի՞նչ է նշանակում անոդ և կաթոդ:*
*Հոսանքն ինչ ուղղությամբ է հոսում:*
*Էլեմենտի էլեկտրական էներգիան վո՞րտեղից է առացվում:*



75. ՄԱՐՏԿՈՑ: Վոլտայի մեկ էլեմենտը թույլ հոսանք է տալիս, այդ պատճառով մի քանի էլեմենտներ միացնում են իրար հետ և կազմում մարտկոց:

Մարտկոց կազմելիս մեկ էլեմենտի դրական բևեռը միացնում են մյուսի բացասականի հետ, այնպես որ մեկից միանում է ազատ բացասական բևեռը, իսկ մյուսից՝ դրականը. հետո այդ ազատ միացած բևեռները միացնում են վորևե հաղորդչով և առանում ավելի ուժեղ հոսանք:

Հասկանալի չե, ի հարկե, որ մարտկոց կազմելիս կարելի չե վերցնել ցանկացած թվով էլեմենտներ:




Նկ. 87. Վոլտայի էլեմենտներից կազմված մարտկոց, որը տալիս է ուժեղ հոսանք:

Ահա այդպիսի մարտկոցների միջոցով մենք կարող ենք ստանալ բավական ուժեղ էլեկտրական հոսանք: Բայց հաղորդչի միջոցով հոսանքն անցնում է թե չե, այդ մենք անմիջապես չենք կարող վորոշել, վորովհետև էլեկտրականությունը ըմբռնելու համար հատուկ զգայարան չունենք. այդ պատճառով հոսանքը պետք է անցկացնել այնպիսի գործիքների միջով, վորոնք հոսանքի ազդեցությունից կսկսեն գործել, և մենք այդ ժամանակ կյեզրակացնենք, որ հոսանք կա: Այդ նպատակով կարելի չե գործ ածել էլեկտրական զանգը, էլեկտրական լապտերը և այլն:

Աշխատանք:

Մարտկոցից յեվ էլեկտրական լապտերից էլեկտրական շղթա կազմել:


*Պարագաներ—1) մի քանի գալվանական էլեմենտներ, 2)*

զանգի համար գործածվող մետաղե լար, 3) «բանալի», 4) փոքր վոլտանոց էլեկտրական լապտեր:

1. Վերը հիշած իրերն իրար հետ այնպես միացրեք, վոր կազմվի էլեկտրական շղթա և լապտերն էլ վառվի:

2. Պարզեցեք, թե հոսանքն անցնելու ժամանակ (այսինքն լապտերը վառվելիս) բանալու մետաղե մասերն ինչպես են դասավորված: Գծագրեցեք բանալու սխեման:

3. Այնպես արեք, վոր բանալու մետաղե մասերն իրար հետ չդիպվեն: Ի՞նչ եք նկատում:



Նկ. 88. Շղթան կոտրված է, հոսանք չի անցնում:

Շղթան փակ է, հոսանքն անցնում է:

4. Բանալու մետաղե մասերը դարձյալ միացրեք իրար հետ, վորպեսզի լապտերը վառվի:

5. Բաժանեցեք մետաղե հաղորդիչը վորևե էլեկտրոդից կամ բանալուց. ինչ եք նկատում:


6. Գծագրեցեք ձեր կազմած շղթայի մի այնպիսի սխեմա, վորը ցույց տա, թե լապտերը վառվում է, այսինքն հոսանքն անցնում է: Սլաքներով նշանակեցեք հոսանքի ուղղությունը:

7. Կազմեցեք այնպիսի սխեմա, վոր ցույց տա, թե լապտերը չի վառվում, այսինքն հոսանք չկա:

**76. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇՂԹԱ:** Նախորդ աշխատանքից մենք գալիս ենք հետևյալ յեզրակացության.


1. Էլեկտրական հոսանքն անցնում է միացած ճանապարհով. նա սկսվում է պղնձից և ցինկից գործիքների միջով անցնելուց հետո կրկին ցինկի թիթեղի միջոցով վերադառնում է էլեմենտի մեջ:

2. Հոսանքի ճանապարհին չի կարող լինել այնպիսի տեղ, վորտեղով հոսանքը չկարողանա անցնել: Յեթե այդպիսի ընդհատում վորևե տեղ լինի, այն դեպքում հոսանք չի կարելի ստանալ: Այս հիման վրա բոլոր այն մարմինների միավորությունը, վորոնցով հոսանքն անցնում է, կոչվում է էլեկտրական շղթա: Ինչպես վոր առանձին ոգակները միանալով իրար հետ կազմում են շղթա, այնպես էլ վերը հիշած հաղորդիչները միանալով իրար հետ կազմում են մի ամբողջություն, մի էլեկտրական շղթա:




Նկ. 89. Էլեկտրական շղթայի մասերը:

Էլեմենտի բևեռները միացնող հաղորդիչը (կամ հաղորդիչները) կազմում են էլեկտրական շղթայի արտաքին մասը, իսկ ինքը էլեմենտը՝ ներքին մասը: Պարզության համար էլեկտրա կան շղթայի արտաքին մասը կանվանենք արտաքին շղթա, իսկ ներքին մասը՝ ներքին շղթա:



Նկ. 90. Զանազան ձևի կլեմներ, վորոնցով հաղորդիչները միացնվում են իրար հետ:

Ամեն մի էլեկտրական շղթայի մեջ կան մի շարք հարմարություններ, վորոնք հնարավորություն են տալիս շղթան միացնել կամ կտրել: Այդպիսի հարմարություններից են կլեմը, բանալին և կոճակը:


Էլեկտրականություն անցկացնելու համար գործ են ածում այնպիսի լարեր, վորոնք փաթաթված են լինում մետաքսով կամ պարաֆինած թելով. ինչու:

Էլեկտրական լուսավորության համար ինչպիսի հաղորդիչներ են անցկացնում. վերցրեք դրանցից մի կտոր և դիտեցեք:

**77. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՑԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԵՋ ՀՈՍՈՂ ՋՐԻ ՆՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:** Վորպեսզի էլեկտրական հոսանքը հասկանալի լինի, մենք նրան կհամեմատենք ջրային հոսանքի հետ:

Վերին M ավազանից ջուրը $T_1$ և $T_2$ խողովակներով թափ-

վում է սաորին N ավազանի մեջ։ Ճանապարհին դրված է մի վերնամուղ անիվ (S), վորը այդ ջրի ուժով պտտվում է։ Z ջրմուղ մեքենան N ավազանից ջուրը ab խողովակով բարձրացնում է և թափում M ավազանի մեջ։ Այսպիսով ջուրը մի վորոշ շրջան է կատարում։ F ծորակն այնքան են բացում, վոր ջրմուղը գործելիս ավազանների ջուրը միշտ նույն mn և $m_1n_1$ բարձրության վրա լինի, այսինքն ջրի ճնշումը միևնույնը։ $Q_1$-ը մի ջրաչափ գործիք է, վորով կարելի է հաշվել խողովակով անցնող ջրի քանակը։ PQ քանոնի միջոցով դիտում են ջրի mn և $m_1n_1$ բարձրությունները։ Ջրաչափի և քանոնի միջոցով մենք կարող ենք գաղափար կազմել այն մասին, թե ջրի շրջանառությունը խողովակի մեջ կանոնավոր է կատարվում, թե՞ վոչ։




Նկ. 91. Ելեկտրական և ջրային հոսանքի նմանությունը։

Ջրային սխեմայի կողքին գծված է ելեկտրական հոսանքի սխեման։

Ելեկտրական հոսանքն (A) անոդից հաղորդչի, զանգի և ամպերմետրի *) միջով անցնում է դեպի կատոդ, այստեղից էլ ելեմենտի միջով հասնում է դարձյալ անոդին։

Այժմ այդ յերկու սխեմանները համեմատենք իրար հետ։


*) Ամպերմետրը մի գործիք է, վորը չափում է հոսանքի ուժը։ Դրա մասին կխոսենք հետո։



| | |
|---|---|
| $T_1$ և $T_2$ խողովակների մեջ ջուրը հոսում է այն պատճառով, վոր M անոթը N անոթից բարձր է գտնվում, այսինքն ունենք վորոշ մղող ուժ (ջրի ճնշումը)։ | AFQST K հաղորդչի մեջ ելեկտր. հոսանքն առաջանում է այն պատճառով, վոր ելեմենտի բևեռներից մեկն ունի դրական պոտենցիալ, իսկ մյուսը՝ բացասական. ունենք պոտենցիալների վորոշ տարբերություն (մղող ուժ)։ |
| Z ջրմուղը միշտ M անոթի մեջ ջուրը բարձր է պահում, իսկ N-ի մեջ՝ ցածր։ | Քիմիական բեակցիան միշտ անոդին հաղորդում է դրական պոտենցիալ, իսկ կատոդին՝ բացասական։ |
| Ջրի հոսանքը կարող է մեքենական աշխատանք կատարել (որինակ, նա պտտում է անիվը)։ | Ելեկտրական հոսանքը կարող է մեքենական աշխատանք կատարել, որինակ, նա շարժում է զանգի մուրճը։ |
| $Q_1$ ջրաչափով կարող ենք իմանալ անցնող ջրի քանակը կամ ուժը։ | $Q_1$ ամպերմետրով կարող ենք իմանալ անցնող ելեկտրականության քանակը կամ հոսանքի ուժը։ |
| Վորպեսզի ջուրը անընդհատ շրջան կատարի, անհրաժեշտ է, վոր $T_1$, $T_2$, ab խողովակները և ավազանները միացած լինեն իրար հետ։ | Վորպեսզի ելեկտրականությունը շարունակ հոսի, անհրաժեշտ է, վոր հաղորդիչները և ելեմենտը միացած լինեն իրար հետ և կազմեն մի փակ շղթա։ |
| F ծորակի ոգնությամբ կարող ենք ջրի հոսանքը կարել։ | F ընդհատիչով կարող ենք ելեկտրական հոսանքը դադարեցնել։ |

Այս յերկու սյունյակների հարցերը համեմատելով իրար հետ, մենք տեսնում ենք, վոր ելեկտրական հոսանքի և խողովակի մեջ հոսող ջրի մեջ բավական մեծ նմանություն կա։ Այդ նմանությունն ապացուցելու համար կարող եյինք էլի մի քանի որինակներ բերել, բայց առայժմ բավականանք բերածով։

78. ՎՈԼՏԱՅԻ ԵԼԵՄԵՆՏԻ ԲՎԱԵՌԱՑՈՒՄԸ: *Վոլտայի էլեմենտից ստացած հոսանքը մի փոքր ժամանակից հետո թուլանում է։ Դա բացատրվում է նրանով, որ էլեմենտի մեջ բեակցիայի ժամանակ ստացվում է ջրածին։ Այդ ջրածինը հավաքվելով դրական էլեկտրոդի, այսինքն՝ պղնձի վրա, թույլ չի տալիս, որ հոսանքն ազատ անցնի (ջրածինը վատ հաղորդիչ է)։ Յեվ իսկապես, յերե խոզանակով դրական էլեկտրոդը մաքրենք, կտեսնենք, որ էլեմենտը կրկին գործում է։*




Նկ. 92. Վոլտայի էլեմենտի բեվեռացումը։

*Դրական բևեռի վրա հավաքված ջրածնի պատճառով էլեմենտի գործողության թուլանալը կոչվում է բեվեռացում։ Բևեռացումը Վոլտայի էլեմենտի ամենախոշոր պակասությունն է։ Այդ պատճառով ներկայումս գործ են ածվում այնպիսի էլեմենտներ, որոնց մեջ բևեռացումը վոչնչացվում է։*

*Բևեռացումը վոչնչացնելու համար էլեմենտի մեջ մտցնում են այնպիսի նյութեր, որոնք հեշտությամբ միանում են ջրածնի հետ և թույլ չեն տալիս, որ վերջինս հավաքվի դրական բևեռի վրա։*

79. ՄԻ ՔԱՆԻ ԴՈՐԾԱՆՈՒԿԱՆ ԵԼԵՄԵՆՏՆԵՐ: 1. *Լեկլանշեյի էլեմենտ։ Այստեղ դրական բևեռը կոքսն է, իսկ բացասականը ցինկը։ Ցինկն ու կոքսն ընկղմված են անուշադրի ($NH_4Cl$) լուծության մեջ։ Բևեռացումը վոչնչացնելու համար կոքսը շրջապատում են մանգան պերոքսիդի վոշիով։ Արտադրված ջրածինը միանում է մանգան պերոքսիդի թթվածնի հետ և ստացվում է ջուր և մանգան*




Նկ. 93. Լեկլանշեյի էլեմենտի կազմությունը։

*օքսիդ։ Էլեմենտի մեջ քիմիական բեակցիան այսպես է կատարվում.*



$Zn+2NH_4Cl=ZnCl_2$ *(ցինկ քլորիդ-ազ)* $+2NH_3$*(ամմոնյակ)* $+H_2$

2. Դրենեյի էլեմենտը *բաղկացած է ցինկից (—) և կոքսից (+), վորոնք ընկղմված են ծծմբաթթվի ջրային լուծության մեջ։ Բևեռացումը վոչնչացնելու համար լուծությին ավելացնում են կալիում յերկքրոմատ աղը ($K_2Cr_2O_7$)։*



Նկ. 94. Դրենեյի էլեմենտ. մի նկարում ցինկը թթվից հանած է։


*Ցինկի և ծծմբաթթվի բեակցիայից արտադրվում է ջրածին, վորը միանում և կալիում յերկքրոմատի հետ և այսպիսով բևեռացում տեղի չի ունենում։*

*Դրենեյի հեղուկը պատրաստելու համար պետք է խառնել իրար հետ* 12 *կշռամաս* $K_2Cr_2O_7$, 25 *կշռամաս՝* $H_2SO_4$ *և* 100 *կշռամաս ջուր։*

*Այս հեղուկը բավական յերառդուն կերպով լուծում է ցինկը, այդ պատճառով, յերբ էլեմենտը չի աշխատում, ցինկը հանում են հեղուկից։*

3. Դանիելի էլեմենտը *բաղկացած է պղնձից (+), ցինկից (—) և ծծմբաթթվից։*

*Բևեռացումը վոչնչացնելու համար գործ են ածում հագեցած պղնձի արջասպի լուծություն։ Վորպեսզի այս յերկու հեղուկները իրար հետ չխառնվեն, արջասպն ածում են կավի ծակոտկեն անոթի մեջ, իսկ պղինձը արջասպի մեջ։*



Նկ. 95. Դանիելի էլեմենտի կազմությունը։

*Ծծմբաթթուն ազդում է ցինկի վրա, արտադրվում է ջրածին, վորն ուղղվում է դեպի պղնձի շերտը, բայց ճանապարհին հանդիպելով պղնձի արջասպին, նա արջասպից դուրս է մղում պղինձը*

և ինքը բռնում է նրա տեղը: Արջասպից արտադրված պղինձը նստում է դրական բևեռի, այսինքն պղնձի վրա: Այդ գործողությունը կարելի է արտահայտել հետևյալ ֆորմուլներով.

$$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2$$
$$H_2+CuSO_4=H_2SO_4+Cu$$

4. Առօրյա կյանքում զանազան պետքերի համար (օրինակ՝ անալին հեռախոսի, գրպանի լապտերի, զանգի համար) գործ են ածվում չոր էլեմենտներ: Նրանց մեջ նուլնպես կան թթուների և աղերի լուծույթները, բայց սրանք ծծված են լինում ծծող նյութերի—կավի, փայտի թեփի, ժելատինի մեջ:

5. Հաճախ վորպես հոսանքի աղբյուր գործ են ածում այսպես կոչված ակկումուլյատորը: Բայց վորպեսզի ակկումուլյատորը հոսանք տա, պետք է «առաջուց նրան լարել», այսինքն վորևե աղբյուրից նրա միջով մի վորոշ ժամանակ անցկացնել հոսանք: Դրանից հետո նա ինքը հանդես է գալիս վորպես հոսանքի աղբյուր: Թե ինչպես է նա գործում, այդ մասին կխոսենք հետո: Առայժմ նկատենք, վոր նա ունի անոդ և կատոդ, վորոնց հաղորդչով միացնելու դեպքում կարելի է ստանալ հոսանք:

## ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Յեթե էլեմենտի կամ ակկումուլյատորի բևեռները հաղորդչով միացնենք իրար հետ, այն դեպքում այդ հաղորդչի միջով կհոսի էլեկտրականություն: Բայց, ինչպես ասացինք, էլեկտրականության շարժումը մենք անմիջապես չենք տեսնում: Էլեկտրական հոսանքի անցնելու, ինչպես և նրա ուժի մասին մենք գաղափար ենք կազմում այն յերևույթներով, վոր առաջանում են այդ հոսանքից:

Հիմա տեսնենք թե ինչ երևույթներ են առաջ գալիս էլեկտրական հոսանքից:


Աշխատանք:

Յուրց տալ, վոր էլեկտրական հոսանքից կարելի է ջերմություն ստանալ:



1. Վերցրեք մի քանի գալվանական էլեմենտ կամ ակկումուլյատոր և նրանց հաջորդաբար միացրեք:

2. Պղնձե բավականաչափ հաստ լարով (վորպեսզին գործ և ածվում էլեկտրական զանգերի համար) մարտկոցի բևեռները միացրեք յերկաթե բարակ լարի հետ:



Նկ. 96. Էլեկտրական հոսանքից բարակ լարը տաքանում է:

Հոսանքի ազդեցությունից երկաթի կտորը տաքացա՞վ: Կարելի՞ է յեզրակացնել, վոր էլեկտրական հոսանքն առաջ է բերում ջերմություն:

Փորձերը ցույց են տալիս, վոր էլեկտրական հոսանքն անցնելով շղթայի միջով տաքացնում է նրան: Իրա վրա յե հիմնված էլեկտրական լապտերների գործածությունը: Հոսանքն անցնելով մետաղե կամ ածխե շատ բարակ թելերի միջով, այնքան է նրանց տաքացնում, վոր սաստիկ ջերմությունից նրանք շիկանում են և լույս արձակում:

Աշխատանք:

Յուրց տվեք, վոր էլեկտրական հոսանքը քիմիական յերեվույթ է առաջացնում:

1. Վերցրեք մի բաժակ պղնձե արջասպի լուծույթ:


2. Այդ լուծույթի մեջ ընկղմեցրեք կոքսի յերկու ձող, բայց այնպես վոր նրանք իրար չդիպչեն:

3. Էլեմենտի դրական բևեռը միացրեք մի կոքսի հետ, իսկ բացասականը մյուս:

4. Յուրց տալ հոսանքի ուղղությունը և գծել կազմած շղթայի սխեման:

5. Մի քանի րոպեից հետո արջասպից հանեցեք բացասական էլեկտրոդը, այսինքն այն կոքսը, վոր կապված է էլեմենտի կատոդի հետ: Ի՞նչ եք նկատում: Նրա վրա պղնձի շերտ կա: Այժմ հանեցեք դրական էլեկտրոդը, այսինքն այն կոքսը, վոր միացած է էլեմենտի դրական բևեռի (անոդի հետ): Նրա վրա պղինձ հավաքվե՞լ է: Պղնձի արջասպից պղինձ ստանալն ի՞նչ յերեվույթ է:

Էլեկտրական հոսանքն անցնելով աղերի և թթուների լուծույթների միջով տարրալուծում է նրանց, օրինակ, պղնձի արջասպի մոլեկուլայից ($CuSO_4$) բաժանվում է պղինձը և նստում բացասական էլեկտրոդի վրա:





Նկ. 97. Էլեկտրական հոսանքը տարրալուծում է պղնձի արջասպը:

Աշխատանք.

Ցույց տալ էլեկտրական հոսանքի մագնիսական գործողությունը:

1. Սեղանին դրեք մի մագնիսական սլաք, որը, դրված լինելով սրածայր պատվանդանի վրա, կընդունի միջօրեականի ուղղությունը:

2. Ձերը մագնիսական սլաքը կընդունի միջօրեականի ուղղությունը, այն ժամանակ հոսանքաատար լարը պահեցեք սլաքի վրա այնպես, որ նա նույնպես միջօրեականի ուղղությունն ունենա այսինքն կանգնի միջօրեականի ուղղությամբ: Մագնիսական սլաքը հոսանքի ազդեցությունից չի՞ ծավում:




Նկ. 98. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունից մագնիսական սլաքը ծավում է:

3. Մի քանի էլեմենտ միացրեք իրար հետ և ապա դրանց շղթան պահեցեք սլաքի վրա, ինչպես առաջ: Սլաքն այժմ ավելի չի՞ ծավում:


4. Մարակոցի կղմիացրած շղթան փոթաթեցեք յերկաթե վորևե իրի վրայով և ապա յերկաթե մանր կտորներ մոտեցրեք այդ իրին: Ի՞նչ եք նկատում:

Այս աշխատանքներից մենք գալիս ենք այն յեզրակացության, որ էլեկտրական հոսանքը ցույց է տալիս մի քանի գործողություններ՝



1. Նա տարրալուծում է աղերը յեվ թթուները,
2. Տաքացնում է հաղորդիչը յեվ
3. Ազդում է մագնիսական սլաքի վրա յեվ մագնիսացնում է յերկաթը:

Ոգտվելով հոսանքի այդ հատկություններից, մենք կարող ենք պատրաստել այնպիսի գործիքներ, որոնք մեզ գաղափար կտան վոչ միայն հոսանքի գոյության, այլ և ուժի մասին: Որինակ, յեթե հոսանքատար լարը մոտեցնում են մագնիսին, վերջինս ծավում է. դրանից յեզրակացնում ենք, որ լարի միջով էլեկտրական հոսանք է անցնում, իսկ յերբ այդ սլաքը




Նկ. 99. Մագնիսական սլաքը ծավում է Ամպերի կանոնի համաձայն:

հոսանքի ազդեցությունից շատ է խոտորվում, այն դեպքում յեզրակացնում ենք, որ լարի միջով ուժեղ հոսանք է անցնում:

Սովորաբար հոսանքի ուժը չափելու համար, գործ են ածում մագնիսական սլաքը. այդ պատճառով հոսանքի մագնիսական գործողության մասին ասենք մի քանի խոսք ևս:

Երշտեդի յերեվույթը: Ամպերի կանոնը: Առաջին անգամ էլեկտրական հոսանքի ազդեցությունը մագնիսական սլաքի վրա ցույց տվեց Դանիացի Ֆիզիկոս Երշտեդը, այդ պատճառով այդ յերևույթը կոչվում է Երշտեդի յերեվույթ: Երշտեդի յերևույթն, ի միջի այլոց, ցույց է տա-


լիս այն կապը, որ կա էլեկտրականության և մագնիսականության միջև:

Դրեք մագնիսական սլաքը սեղանին (այս փորձի համար կարելի է գործածել նաև կողմնացույցը): Հոսանքատար լարը պահեցեք սլաքի աջ կամ ձախ կողմը, սլաքից բարձր կամ ցածր և այլն: Ամեն անգամ դիտելով սլաքի խոտորումը, կարելի է դուրս բերել հետևյալ նշանավոր կանոնը.

Ցերեկ աչ ձեռքի մատներն ուղղեցեք հոսանքի ուղղությամբ, իսկ ձեռքի ափը դարձնեցեք դեպի սլաքը, այն դեպքում կտեսնեցեք, որ սլաքի հյուսիսային բեվեռը կծռվի բուռ մատի կողմը (ԱՄՊԵՐԻ ԿԱՆՈՆԸ):

Դիտելով մագնիսական սլաքի հյուս. բևեռի ծռվելը և գործածելով Ամպերի կանոնը, կարելի է ցույց տալ թե ինչ ուղղություն ունի հոսանքը լարի մեջ:

81. ԳԱԼՎԱՆՈՍԿՈՊ. (գալվանացույց) յեվ ԳԱԼՎԱՆՈՄԵՏՐ: Գալվանոսկոպի էական մասը կազմում է մագնիսական սլաքը, որը դրված է առանձին հենարանի վրա և կշեռքի նման կարող է հավիվել այս ու այն կողմը: Սլաքի շուրջը պատւյտներ կատարելով անցնում է մի մեռաքսապատ (կղմիացած) լար, որի ազատ ծայրերը միացած են կլեմներին: Յերբ գալվանական էլեմենտի բևեռները միացնում ենք այդ կլեմմների հետ, այն դեպքում հոսանքն անցնում է նաև գալվանոսկոպի միջով և ազդում մագնիսական սլաքի վրա: Սլաքի ծռվելու մասին մեզ դադափար է տալիս այն ուղղահայաց ցուցիչը, որը կպած է մագնիսական սլաքին:





Նկ. 100. Գալվանոսկոպ. մագնիսական սլաքը, որը դանվում է գալվանոսկոպի մեջ, պարզության համար առանձին և նկարված:

Յեթե գալվանոսկոպի վրա մագնիսական սլաքի հակման անկյունները չափելու համար բաժանմունքներ են նշանակված, այն դեպքում գալվանոսկոպը կկոչվի գալվանոմետր:




82. ԵԼԵԿՏՐ. ՀՈՍԱՆԵՒ ՈՒԺԻ ԿԱԽՈՒՄԸ ՇՂԹԱՅԻ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: Ինչպես որ խողովակները դիմադրություն են ցույց տալիս անցնող ջրին, այնպես էլ հաղորդիչն է դիմադրում հոսանքին:

Յենթադրենք թե A անոթի ջուրը $R_1$ և $R_2$ խողովակներով թափվում է B և C անոթների մեջ: Այդ խողովակների լայնությունը նույնն է, բայց յերկարությունը տարբեր է: Ջուրը յերկու խողովակներում էլ գանվում է միևնույն ճնշման տակ, բայց որովհետև յերկար խողովակը հոսող ջրին ավելի յե դիմադրում, քան կարճը, այդ պատճառով ջրի հոսանքը յերկար խողովակի մեջ կլինի թույլ, իսկ կարճի մեջ՝ ուժեղ: Այդ յերևում է նրանից, որ միևնույն ժամանակում B անոթի մեջ շատ ջուր է հավաքվում, իսկ C անոթի մեջ՝ քիչ:




Նկ. 101. Յերկար խողովակը ջրին ավելի յե դիմադրում:

Այժմ դիտեցեք 102-րդ նկարը: A անոթից ջուրը $R_1$ և $R_2$ խողովակներով թափվում է B և C անոթների մեջ: Խողովակների յերկարությունը նույնն է, իսկ լայնությունը տարբեր: Դիտելով B և C անոթների մեջ հավաքված ջուրը, մենք գալիս ենք այն յեզրակացության, որ լայն խողովակով ավելի շատ ջուր է անցնում, քան նեղով: Ուրեմն լայն խողովակը հոսող ջրին ավելի քիչ է դիմադրում: Խողովակների դիմադրությունը բաց ասրվում է այն չափամբ, որ ունենում հոսող ջրի և խողովակի պատերի միջև: Որքան խողովակը յերկար է լինում, այնքան նա մեծ դիմադ-




Նկ. 102. Նեղ խողովակն ավելի է դիմադրում:

բություն և ցույց տալիս (նույն լայնութեան դեպքում). մյուս կողմից՝ վորքան խողովակը նեղ է, այնքան նրա դիմադրութեյունը մեծ է (նույն յերկարութեյան դեպքում)։

Մոտավորապես նույնպիսի յերևույթ տեղի յե ունենում նաև ելեկտրական հաղորդիչների մեջ։

Աշխատանք.

Ցույց տալ, վոր յերկար լարը մեծ դիմադրութեյուն ունի։

1. Ելեմենտի բևեռները իրար հետ այնպես միացրեք, վոր հոսանքն անցնի գալվանոմետրի և վորևե լարի միջով։

2. Դիտեցեք գալվանոմետրը և նշանակեցեք այն բժանժանմունքը, վորի վրա կանգնած է ցուցիչը։

3. Փոխեցեք հաղորդիչ լարը և այժմ նրա փոխարեն շղթայի մեջ մտցրեք նույն նյութից պատրաստած, նույն հաստութեյան, բայց ավելի յերկար լար։

4. Դիտեցեք գալվանոմետրը և նշանակեցեք այն բաժանմունքը, վորի վրա այժմ կանգնում է ցուցիչը։

Վերջ դեպքում գալվանոմետրը ցույց տվեց ուժեղ հոսանք, առաջին, թե յերկրորդ։

Փորձերը ցույց են տալիս, վոր յերկար թելը հոսանքը դժվարութեյամբ է անցկացվում։ Ասում են՝ յերկար թելը մեծ դիմադրութեյուն ունի։

Աշխատանք.

Ցույց տալ, վոր բարակ թելն ավելի մեծ դիմադրութեյուն ունի, քան հաստը։

1. Պատրաստեցեք նույն յերկարութեյունն ունեցող յերկու լար, մեկը՝ հաստ, իսկ մյուսը բարակ, բայց յերկուսն էլ միևնույն նյութից լինեն։

2. Հաստ լարը մտցրեք շղթայի մեջ և դիտեցեք գալվանոմետրը։


3. Հաստ լարը շղթայից հանեցեք և նրա փոխարեն շղթայի մեջ դրեք բարակ լարը։ Դիտեցեք գալվանոմետրը։

Վերջ դեպքում գալվանոմետրը ցույց տվեց ուժեղ հոսանք։

Միևնույն նյութից պատրաստած, նույն յերկարութեյունն ունեցող յերկու հաղորդիչներից նա է մեծ դիմադրութեյուն ցույց տալիս, վորն ավելի բարակ է։



Յեթե վերցնեք նույն հաստութեյունն ու յերկարութեյունն ունեցող, բայց տարբեր նյութից կազմված յերկու հաղորդիչ և գալվանոմետրի ոգնութեյամբ փորձեք, կտեսնեք, վոր տարբեր նյութերից կազմված հաղորդիչները տարբեր դիմադրութեյուն են ցույց տալիս։




Նկ. 103. M ջրմուղն ուժեղ է և դրա համար շատ ջուր է բաշխացնում։


Նկատենք, վոր դիմադրութեյուն ցույց է տալիս նաև ինքը ելեմենտը։ Ելեմենտի դիմադրութեյունը կոչվում է ներքին դիմադրութեյուն, իսկ արտաքին շղթայի դիմադրութեյունը՝ արտաքին։ Ակկումուլյատորի ներքին դիմադրութեյունը շատ փոքր է։

Ելեկտրական հոսանքի ուժի կախումը ելեկտրաշարժ ուժից։ Յերբ ցանկանում են մի ավազանից ջրմուղի ոգնութեյամբ մի վայրկյանում շատ ջուր տեղափոխել, այն դեպքում դործ են ածում ուժեղ ջրմուղ մեքենա։ Վորքան «մղող ուժը» մեծ լինի, այնքան շատ ջուր կտեղափոխվի։

Վերցրեք մեկ ակկումուլյատոր և նրա բևեռները բավական մեծ դիմադրութեյուն ունեցող հաղորդչով *) միացրեք գալվանոմետրի հետ։ Կատանաք վորոշ ուժի հոսանք։ Այժմ վերցրեք յերկու ակկումուլյատոր և նրանց հաջորդաբար միացրեք իրար հետ։ Յեթե այդ մարտկոցի բևեռները նույն լարով միացնեք գալվանոմետրի հետ, կտեսնեք վոր ավելի ուժեղ հո-


*) Ակկումուլյատորի ներքին դիմադրութեյունը շատ փոքր է։ Յեթե արտաքին շղթան էլ փոքր դիմադրութեյուն ունենա, այն դեպքում ակկումուլյատորից այնքան ուժեղ հոսանք կստացվի, վոր գալվանոմետրը կարող է փչանալ։ Այդ պատճառով արտաքին շղթայի մեջ մտցնում են մեծ դիմադրութեյուն ունեցող հաղորդիչ, որինակ բեռստատ։ Բեռստատի մասին կխոսենք քիչ հետո։

*անք և ստացվում։ Դա բացատրվում է այսպես։ Ակկումուլյատորներից յուրաքանչյուրը վորոշ մղող ույժ (պոտենցիալների տարբերություն) ունի։ Յերբ այդ ակկումուլյատորները իրար հետ միացնում ենք հաջորդաբար, այն դեպքում նրանք միասին գործելով էլեկտրականությունը մի կողմն են մղում ավելի մեծ ուժով, քան նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին։*



*Նկ. 104. Մեկ էլեմենտի էլեկտրաշարժ ույժը վորքա՛ս է ստացվում և թույլ հոսանք։*

Էլեկտրականությունը մղող կամ շարժող ույժը կարելի չէ մեծացնել, յերբ մի քանի էլեմենտներ հաջորդաբար միացնենք։



*Նկ. 105. Յերկու հաջորդաբար միացած էլեմենտների էլեկտրաշարժ ույժը մեծ է և ստացվում է ուժեղ հոսանք։*

*1827 թ. Ոմը դուրս ավեց, վոր յերբ շղթայի դիմադրությունը մեծացնում ենք 2, 3, 4.... անգամ, այն դեպքում հոսանքի ույժը նույնքան անգամ թուլանում է, իսկ յերբ էլեկտրաշարժիչ ուժը (մղող ույժը) մեծացնում ենք 2, 3, 4...*



*անգամ, այն դեպքում հոսանքի ույժն էլ մեծանում է նույնքան անգամ, այսինքն՝*

*Հոսանքի ույժը ուղիղ համեմատական է էլեկտրաշարժիչ ույժին յեվ հակադարձ համեմատական է շղթայի դիմադրությանը.*
**(Ոմի որենքը)**

$$\text{Էլեկտրական հոսանքի ույժ} = \frac{\text{էլեկտրաշարժիչ ույժ}}{\text{դիմադրություն}},$$

## ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

*Էլեկտրական հոսանքն առօրյա կյանքում և տեխնիկայում գործադրում են զանազան պետքերի համար, որինակ, նրանով լուսավորում և տաքացնում են բնակարանները, շարժում են մեքենաներ, հալում են հանքեր և այլն։ Բայց այն դեպքում նույն հոսանքը չի գործածվում. որինակ, լուսավորության համար գործ են ածում թույլ, իսկ հանքեր հալելու համար՝ ուժեղ հոսանք և այլն։ Վորպեսզի կարողանանք ցանկացած ույժի հոսանք անցկացնել, մենք պետք է էլեկտրական հոսանքի համար համապատասխան չափ ունենանք։*

*Միջազգային համաձայնությամբ էլեկտրաշարժ ույժը, էլեկտրական հոսանքի ույժը և շղթայի դիմադրությունը չափելու համար ընդունված են հետևյալ միավորները։*

Ամպեր (A)—հոսանքի ույժի համար,
Ոմ Ω)—դիմադրության համար,
Վոլտ (Y)—էլեկտրաշարժ ուժի համար,

*83. ԱՄՊԵՐ։ Մենք տեսանք, վոր էլեկտրական հոսանքն ընդունակ է տարրալուծելու զանազան ազեր և թթուներ։*

*Յեթե էլեկտրական հոսանքը մեկ վայրկյանում պղնձի արջասպից կարողանում է բաժանել 0,329 միլլիգրամ պղինձ, կամ արծաթի նիտրատ աղից՝ 1,118 միլլիգրամ արծաթ, այն դեպքում ասում ենք, վոր այդ հոսանքի ույժը մեկ ամպեր է։*

*Յեթե հոսանքը մեկ վայրկյանում արջասպից արտադրում է 0,329 միլլիգրամ պղինձ, 10 վայրկյանում կարտադրի 10×0,329 միլլիգրամ, մեկ ժամում՝ 3600×0,329 միլլիգրամ և այլն։ Մյուս կողմից՝ յեթե գիտենք, թե մի վորոշ ժամանակում վորքան պղինձ է արտադրվել, այն դեպքում հեշտու-*

թյամբ կարող ենք գտնել հոսանքի ուժը։ Լուծենք մի այսպիսի խնդիր.

Էլեկտրական հոսանքը 5 րոպեյում տարրալուծել է մոտ 592,2 միլլիգրամ պղինձ։ Գտնել հոսանքի ուժը։



Նկ. 106. Անդրե-Մարի Ամպեր (1785—1836), ֆրանսացի մաթեմատիկոս և ֆիզիկոս, էլեկտրոմագնիսական չափե-հոսանքներ, որինակ, հեռագրելու վոլտմետրի ուսման հիմնադիրը։

Նախ պետք է վորոշենք, թե մեկ վայրկյանում վորքան պղինձ է ստացվել։

Դրա համար 592,2 միլլիգրամը կբաժանենք 300-ով։ Կստանանք 1,974 միլլիգրամ մեկ վայրկյանում։ Վորքան անգամ 0,329-ը պարունակվի 1,974-ի մեջ, հոսանքի ուժը կլինի այդքան ամպեր։

1,974 միլլիգրամը։ 0,329 միլլիգրամ = 6 ամպեր։

Գործնական կյանքում գործածվում են զանազան ուժի հաամար գործածվող հոսանքը ամպերի մի քանի հազարերորդ մասին է հավասար լինում։ 16 մամանոց էլեկտրական լապտերի միջով անցնող հոսանքը մոտ $^1/_2$ ամպեր ուժ է ունենում, իսկ այն հոսանքը, վորով ալյումինը բաժանում են հանքից, հասնում է մինչև մի քանի տասնյակ հազար ամպեր ուժի։

84. ԱՄՊԵՐՄԵՏՐ։ Հոսանքի ուժը չափում են ամպերմետրով։ Ամպերմետրը մի այնպիսի գալվանոմետր է, վորի վրա նշանակված թվերը ցույց են տալիս հոսանքի ուժը ամպերներով։ Եթե գալվանական էլեմենտից ամպերմետրի միջով հոսանք անցկացնենք և այդ ժամանակ ամպերմետրի սլաքը ցույց տա 2, նշանակում է շղթայի միջով անցնող հոսանքը 2 ամպեր է։


Ամպերմետրի ներքին դիմադրությունը շատ աննշան է, այդ պատճառով յերբ ամպերմետրը շղթայի մեջ ենք մտցնում, դրանից հոսանքի ուժը գրեթե չափով չի փոխվում։ Ամ-



պերմետրը կարելի է նմանեցնել ջրաչափ գործիքին։ Ինչպես վոր ջրաչափը ցույց է տալիս անցնող ջրի քանակը, այնպես էլ ամպերմետրը ցույց է տալիս իրեն միջով անցնող էլեկտրականության քանակը, այսինքն հոսանքի ուժը։ Ամպերմետրը շղթայի մեջ մտցնում են հաջորդաբար, այսինքն այնպես, վոր ամբողջ հոսանքն անցնի նրա միջով։ Վորովհետև ամբողջ փակ շղթայի մեջ անցնում է միևնույն ուժի հոսանք, ուստի ամպերմետրը շղթայի վոր մասի մեջ էլ լինի, ցույց կտա միևնույն հոսանքը։

Աշխատանք.

Վորոշել հոսանքի ուժը նրա քիմիական գործողության ոգնությամբ։




Նկ. 107. Հոսանքի ուժի վորոշումը քիմիական գործողության ոգնությամբ։

1. Պատրաստեցեք բաժակի մեջ արջասպի լուծույթ։

2. Վերցրեք պղնձե յերկու թիթեղ և նրանց մեջ անցքեր բացեք, վորպեսզի այդ թիթեղներին լար կապեք։

3. Թիթեղներից մեկը նաժգակի թղթով մաքրեցեք, ջրով լվացեք և ապա սպիրտային լապտերի վրա չորացրեք։ Կշռեցեք այդ թիթեղը և կշիռը ($P_1$) նշանակեցեք։

4. Թիթեղները դրեք արջասպի լուծույթի մեջ։ Գրենեյի 2 էլեմենտից կամ Դանիելի 4 էլեմենտից մի մարտկոց կազմեցեք։

Մարտկոցից, լարերից, բանալուց և արջասպից մի շղթա կազմեցեք, այնպես, վոր բացառական բեվեռը միացած լինի նաժդակով մաքրած թիթեղի հետ, բայց գետ հոսանք չանցկացնեք։ Գծեցեք շղթայի սխեման և սլաքով ցույց տվեք այն ուղղությունը, վորով հոսանքը պետք է անցնի։

5. Շղթան փակեցեք և թողեք հոսանքն անցնի 15 րոպե, վորից հետո շղթան ընդհատեցեք։

6. Կատոդային թիթեղը *) (այսինքն այն թիթեղը, վոր միաց-

*) Կատոդ կոչվում է վոչ միայն էլեմենտի բացասական բևեռը, այլև լուծույթների մեջ ընկղմած այն թիթեղը կամ հաղորդիչը, վորը միացած է լինում էլեմենտի կատոդի հետ։

բած եր մարակոցի կաուդի հետ) լուծույթից հանեցեք, չորացրեք և նորից կշռեցեք։ Նրա կշիռը ($P_2$) նշանակեցեք։ Ինչքա՞ն այժմ թիթեղն ավելի յ կշռում։

Հետևանքը գրեցեք հետևյալ աղյուսակի մեջ.

| Թիթեղի կշիռը փորձից առաջ | Թիթեղի կշիռը փորձից հետո | Արտազրված պղնձի կշիռը վոդուխյունը | Հոսանքի տեւողությունը | Հոսանքի ույժը |
|---|---|---|---|---|
| $P_1$ | $P_2$ | $P_2-P_1$ | t | $A=\frac{P_2-P_1}{t.0.329}$ |

Խնդիրներ.

Պղնձե արջասպի լուծույթի միջով անցնում ե 0,5 ամպեր հոսանք։ Կես ժամում վո՞րքան պղինձ կաուացվի։

Պղնձե կաուդը մինչև հոսանքի անցնելը կշռում եր $P_1=60{,}21$ gr, իսկ հետո $P_2=60{,}32$ gr։ Հոսանքի տևողությունը եր 30 րոպե։ Վորոշել հոսանքի ույժը։

Մեկ ամպեր հոսանքը արծաթ նիտրատից վո՞րքան ժամանակում կարտազրի 0,5 gr արծաթ։

85. Ո մ։ Մեկ ոմ դիմադրություն համարվում ե այն դիմադրությունը, վոր ցույց ե տալիս 106,3 cm յերկարություն ունեցող, 1 $mm^2$ ընդլայնական կտրվածք ունեցող 0°-ի սնդիկի սյունը։

Վորպեսզի մեկ ոմ դիմադրություն ստանանք 1 mm ընդլայնական կտրվածք ունեցող պղնձի լարից, մենք պետք ե վերցնենք այն լարից 60 մետր։

Յեթե հայտնի յե վորևե նյութի «տեսակարար դիմադրությունը», այն դեպքում մենք հեշտությամբ կարող ենք վորոշել այդ նյութի ընդհանուր դիմադրությունը։

Տեսակարար դիմադրություն կոչվում ե այն դիմադրությունը, վոր ցույց ե տալիս 1 cm յերկարություն ունեցող, 1 $cm^2$ ընդլայնական կտրվածք ունեցող հաղորդիչը։ Տեսակարար դիմադրությունը նշանակվում ե սովորաբար հունարեն ϱ նշանով *)։

Մենք գիտենք, վոր հաղորդչի դիմադրությունն ուղիղ համեմատական ե նրա յերկարության և հակադարձ համեմատական ե ընդլայնական կտրվածքին։ Նշանակենք հաղորդչի յերկարությունը l, ընդլայնական կտրվածքը d, իսկ տես. դիմադրությունը՝ ϱ տառով։ Հաղորդչի ընդհանուր դիմադրությունը (R) կարելի յե գտնել հետևյալ ֆորմուլայի ոգնությամբ.

$$R=\varrho\cdot\frac{l}{d}\text{ ոմ։}$$

*) Կարդացվում ե Ռո։



Լուծենք մի խնդիր։ Հեռագրի լարն ունի 2 կիլոմետր յերկարություն և 4 mm տրամագիծ։ Գտնել նրա դիմադրությունը։

Յերկաթի տեսակարար դիմադրությունը ($\varrho$) $=0{,}00001$ ոմի։

Լարի կտրվածքն ե $q=\pi r^2=3{,}16\cdot 2^2=12{,}6$ $mm^2$ կամ $0{,}126$ $cm^2$։

Լարի յերկարությունն ե $l=200000$ cm։

$$R=\varrho\cdot\frac{l}{d}=\frac{0{,}00001\cdot 200000}{0{,}126}=\text{մոտ }16\text{ ոմ։}$$

## Հաղորդիչների դիմադրությունը

*1 m յերկարություն, 1 $mm^2$ կտրվածք ունեցող տարբեր նյութերի դիմադրությունը ոմերով.*


| | |
|---|---|
| Արծաթ | 0,016 |
| Պղինձ | 0,017 |
| Վոսկի | 0,023 |
| Ալյումին | 0,029 |
| Վոլֆրամ | 0,056 |
| Ցինկ | 0,060 |
| Յերկաթ | 0,1—0,15 (նայած տեսակին) |
| Պողպատ | 0,1—0,5 |
| Սնդիկ | 0,958 |
| Մանգանին *) | 0,43 |
| Կոնստանտան **) | 0,5 |
| Ածուխ (էլեկտրական լապտերների համար) | 40—60 |
| Ծծմբաթթվի 5%-անոց լուծույթ | 48.000 |
| Արջասպի 10%-անոց լուծույթ | 313.000 |
| Միանգամայն մաքուր ջուրը | մոտ $10^{12}$ |
| Երոնիտ, պարաֆին, ապակի | $10^{20}$ |

*Այս թվերից տեսակարար դիմադրություն ստանալու համար, պետք ե նրանց բաժանել 10.000-ով։*


*) 84% պղնձի, 12% մանգանի և 4% նիկելի համաձուլվածք։
**) 60% պղնձի և 40% նիկելի համաձուլվածք։

Խնդիրներ.

*Պղնձի լարն ունի 200 մետր երկարություն, 2 mm² կտրվածք։ Գտնել լարի ընդհանուր դիմադրությունը։*



Նկ. 108. Գեորգ-Սիմոն Ոմ (1787—1851), գերմանացի ֆիզիկոս, էլեկտրական հոսանքի մատեմատիկական տեսության հիմնադիրը։



Նկ. 109. Ալեքսանդր Վոլտա (1745—1827), իտալացի ֆիզիկոս։ Հայտնի է էլեկտրականության բնագավառում կատարած մի շարք հետազոտություններով։ Գալվանական էլեմենտի, կոնդենսատորի էլեկտրոսկոպի, էլեկտրոֆորի և այլ գործիքների գյուտը նրան է պատկանում։

*400 մետր երկարության երկաթի լարը ինչ հատատություն պետք է ունենա, որպեսզի առացվի 20 ոմ դիմադրություն։*


*Մեկն առաջարկում է պղնձի լար. հարկավոր է համոզվել, որ այդ լարը մաքուր պղնձից է պատրաստած։ Այդ լարի 100 մետրը 25 mm² կտրվածքի դեպքում ցույց է տալիս 0,08 ոմ։*

*86. Ռեոստատ։ Հոսանքի ուժը շղթայի մեջ արագորեն թուլացնելու կամ մեծացնելու համար գործ են ածում* rheostas *կոչված գործիքը, որը բաղկացած է մի շարք մեծ դիմադրություն ունեցող լարերից։ Կարելի է այնպես անել, որ այդ հոսանքն այդ լարերի միջով անցնի կամ երկար ճանապարհով կամ կարճ։*

*Տեխնիկայի մեջ գործածվող ռեոստատը հետևյալ կազմությունն ունի։ Կոթի մետաղե մասը սահում է պղնձե կնոպկաների վրայով։ Նայած թե կոթի ծայրը որ կնոպկայի վրա է*




*դրված, ըստ այնմ կամ երկար լար է մացնվում շղթայի մեջ կամ կարճ։ 110-րդ նկարը ցույց է տալիս, որ հոսանքը մտնում է A ծայրով և անցնելով մի քանի շարք լարերի միջով հասնում է կոթի ծայրին, այնուհետև կոթի միջով անցնում է K կետին, այնտեղից էլ աղբյուրի բացասական բևեռին։*



Նկ. 110. Ռեոստատ։

*Շատ հարմար է նաև սահող կոնտակտ ունեցող ռեոստատը։ Հոսանքը հաղորդում ենք A կլեմմին, որտեղից այդ հոսանքը լարի միջով պտույտներ կատարելով հասնում է մինչև K կոնտակտը (հաղորդիչը), այստեղից նա $KL_1$ հատատ ձողով վերադառնում է աղբյուրին։ Կարելի է K կոնտակտը քաշել ալ կամ ձախ և դրանով շղթայի դիմադրությունը մեծ այնելիկամ փոքրացնել։*

*Փոխանակ լարային ռեոստատների երբեմն գործ են ածում հեղուկ ռեոստատներ։ 112-րդ նկարը ցույց է տալիս այդպիսի հեղուկ ռեոստատներից մեկը։ Նրա մեջ գտնվում է անուշադրի լուծույթ։ Փոխելով էլեկտրոդների միջև եղած տարածությունը, մենք դրանով շղթայի մեջ մացնում ենք կամ մեծ կամ փոքր դիմադրություն։*




Նկ. 111. Ռեոստատ։

*Յեթե ռեոստատի օգնությամբ դիմադրությունը մեծացնենք 2 անգամ, հոսանքի ուժը վճրքան անգամ կփոքրանա։*

*Հոսանքի ուժը 0,5 ամպեր է, ինչ անենք, որ նա դառնա 4 ամպեր։*


87. Վ Ո Լ Տ: Այն ելեկտրաշարժ ուժը, որ մեկ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի միջով առաջացնում է մեկ ամպեր հոսանք, կոչվում է վոլս (v):

Մի քանի գալվանական ելեմենտների ելեկտրաշարժ ուժը

| | | |
|---|---|---|
| Դրենելի ելեմենտ | . . . . . | 1,9 v |
| Լեկլանշեյի » | . . . . . | 1,4 v |
| Դանիելի » | . . . . . | 1,1 v |
| Ակկումուլյատոր | . . . . . | 2 v |

Դինամո-մեքենայի ելեկտրաշարժ ուժը լինում է 110—120 վոլտ:

88. ՎՈԼՏՄԵՏՐ: Ելեկտրաշարժ ուժը կամ պոտենցիալների տարբերությունը չափում են վոլտմետրով: Սա մի այնպիսի գալվանամետր է, որի դիմադրությունը շատ մեծ է: Նրան շղթայի հետ միացնում են զուգահեռ, այդ պատճառով շղթայի մեջ հոսանքը չի փոխվում: Վոլտմետրի վրա նշանակված թվերը ցույց են տալիս այն ելեկտրական պոտենցիալների տարբերությունը, որոնք միացած են վոլտմետրի հետ:



Նկ. 112. Հեղուկով բեռնատար:

89. ՈՄԻ ՕՐԵՆՔԻ ՖՈՐՄՈՒԼԸ: Մենք տեսանք, որ ելեկտրական հոսանքի ուժը ուղիղ համեմատական է ելեկտրաշարժ ուժին և հակադարձ համեմատական է շղթայի դիմադրության: Եթե ելեկտրական հոսանքի ուժի, ելեկտրաշարժ ուժի և դիմադրության փոխարեն դնենք այն միավորները, որ ընդունված է ելեկտրական մեծությունները չափելու համար, այն դեպքում Ոմի օրենքը կարտահայտվի հետևյալ ֆորմուլով



$$A = \frac{V}{\Omega}$$

որտեղ A (ամպեր)—հոսանքի ուժի միավորն է, V (վոլտը)—ելեկտրաշարժ ուժի միավորն է, իսկ Ω (ոմը)—դիմադրության միավորն է:

Այստեղից հետևում է, որ հոսանքի ուժը գտնելու համար պետք է վոլտերի թիվը բաժանել ոմերի թվով: Որինակ, եթե մարտկոցի ելեկտրաշարժ ուժն է 12V, արտաքին շղթայի դիմադրությունն է $R_1=2\Omega$, իսկ մարտկոցի ներքին դիմադրությունն է $R_2=4\Omega$, այն դեպքում հոսանքի ուժը կլինի

$$A = \frac{V}{\Omega} = \frac{12}{2+4} = 2 \text{ ամպեր}$$

Այս ֆորմուլը գործ է ածվում ոչ միայն ամբողջ շղթայի մեջ այն դեպքում երբ ցանկանում են հաշվել հոսանքի ուժը ամբողջ փակ շղթայի մեջ, այլև այն դեպքում, երբ ցանկանում են գտնել հոսանքի ուժը շղթայի որևէ կտորի մեջ:

Այսպիսով Ոմի օրենքի ֆորմուլը մեզ հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ վորոշելու որևէ հաղորդչի դիմադրությունը (R): Եթե $A = \frac{V}{R}$, այն դեպքում

$$R = \frac{V}{A}$$


այսինքն որևէ հաղորդչի դիմադրությունը գտնելու համար պետք է վոլտմետրի ոգնությամբ չափել այդ հաղորդչի ծայրերի պոտենցիալների տարբերությունը, ամպերմետրով չափել շղթայի միջով անցնող հոսանքի ուժը և ապա վոլտերի թիվը բաժանել ամպերների թվով:

Աշխատանք:

Գտնել վորևէ հաղորդչի դիմադրությունը փորձով:

1. Ձեռք բերեք յերկաթի կամ որևէ այլ մետաղի բարակ լար, որի յերկարությունը լինի 1—2 մետր:

2. 2—4 էլեմենտից (ε), բանալուց (k), բեռոստատից (R), ամպերից (A), և յերկաթի լարից (LM) մի շղթա կազմեցեք:




Նկ. 113. LM հաղորդչի դիմադրության վորոշումը փորձով: Y—վոլտմետր է՝ միացած զուգահեռաբար: A—ամպերմետր է. R—վոլտմետր է. K—բանալին:

Գծեցեք շղթայի սխեման: Սլաքներով ցույց տվեք հոսանքի ճանապարհը: Ամպերմետրը և բեռոստատը շղթայի մեջ ինչպես եք մացրել:

3. Վոլտմետրը միացրեք LM լարի ծայրերի հետ: Հոսանք անցնելու դեպքում վոլտմետրը ցույց կտա L և M կետերի պոտենցիալների տարբերությունը (վոլտերով):

4. Բանալու ոգնությամբ շղթան փակեցեք: Դիտեցեք վոլտմետրի և ամպերմետրի ցուցմունքը ($V_1$ և $A_1$):

5. Բեռոստատի ոգնությամբ փոխեցեք շղթայի դիմադրությունը և դարձյալ վորոշեցեք հոսանքի ուժը և LM լարի ծայրի պոտենցիալների տարբերությունը ($A_2$ և $V_2$):

Հետևանքը գրեցեք աղյուսակի մեջ:

| Դիտողություն | Հոսանքի ուժը | Պոտենցիալների տարբերությունը | Լարի դիմադրությունը |
|---|---|---|---|
| Առաջին . . . | $A_1$ | $V_1$ | $R=\frac{V_1}{A_1}$ |
| Յերկրորդ . . | $A_2$ | $V_2$ | $R=\frac{V_2}{A_2}$ |
| Յերրորդ . . . | $A_3$ | $V_3$ | $R=\frac{V_3}{A_3}$ |

Վորքան էլ փորձը կրկնեք, դուք կտեսնեք, որ յեթե LM լարի ծայրերում յեղած պոտենցիալների տարբերությունը բա-



ժանեք այդ լարի միջով անցնող հոսանքի ուժով, կստանաք միշտ նույն թիվը:

Այստեղից յերևում է, որ վորևե հաղորդչի միջով անցնող հոսանքի ուժի հարաբերությունը անփոփոխ մեծություն է: Հենց այդ անփոփոխ մեծությունն էլ աված հաղորդչի դիմադրությունն է:

Աշխատանք:

## Փորձով ստուգել Ոմի որենքը:

1. Ակկումուլյատորը, բեռոստատը, բանալին և ամպերմետրը հաջորդաբար միացրեք իրար հետ: Բեռոստատն այնպես կանոնավորեցեք, որ ստանաք 1—2 ամպեր:

2. Վոլտմետրը միացրեք ակկումուլյատորի բևեռների հետ և վորոշեցեք ակկումուլյատորի էլեկտրաշարժ ուժը: Նշանակեցեք հոսանքի ուժը և էլեկտրաշարժ ուժը:

3. Զոհելով արտաքին դիմադրությունը, շղթայի մեջ մացրեք յերկրորդ ակկումուլյատորը (միացնել առաջինի հետ հաջորդաբար): Զափեցեք հոսանքի ուժը և մարդկոցի էլեկտրաշարժ ուժը:

Էլեկտրաշարժ ուժը փոխվե՞ց, քանի՞ անգամ: Հոսանքի ուժն այժմ վո՞րքան է:

4. Զոհելով էլեկտրաշարժ ուժը, շղթայի արտաքին դիմադրությունը մեծացրեք 2 անգամ: Հոսանքի ուժը փոխվե՞ց, քանի՞ անգամ:

Ձեր ստացած թվերը գրեցեք հետևյալ աղյուսակի մեջ:

| Պոտենցիալների տարբերություն (վոլտերով) | Շղթայի դիմադրությունը ոմերով | Հոսանքի ուժը (ամպերերով) |
|---|---|---|
| $V_1=$ | $R=$ | $A_1=\frac{V_1}{R}$ |
| $V_2$ | $R=$= | $A_2=\frac{V_2}{R}$ |
| $V=$ | $R_1=$ | $A_1=\frac{V}{R_1}$ |
| $V=$ | $R_2=$ | $A_2=\frac{V}{R_2}$ |

հնգիրներ:

Գտնել պլատինի լարի դիմադրությունը, եթե նրա կըտրվածքն է 0,5 $mm^2$, իսկ երկարությունը 10 cm:

1 ֆունտ պղնձի լարը վերքան ում դիմադրություն կունենա, եթե նրա տրամագիծն է 1 mm:

Ելեկտրական լապտերի ածխե թելի երկու ծայրերում պոտենցիալների տարբերությունն է 120 V, իսկ հոսանքի ուժն է 0,5 A: Գտնել այդ թելի դիմադրությունը:

Դանիելի ելեմենտի ելեկտրաշարժ ուժն է 1,1 V, իսկ ներքին դիմադրություն՝ 2-Ω: Այդ ելեմենտի բևեռները մեկ անգամ միացնում ենք 2 ում դիմադրություն ունեցող հաղորդչով, իսկ մյուս անգամ 100 ում դիմադրություն ունեցող յերկաթե լարով: Վորոշել հոսանքի ուժը առաջին և յերկրորդ դեպքում:

Լեկլանշեյի ելեմենտը աշխատեցնում է զանգը: Ելեմենտի դիմադրությունն է 0,5 ում, զանգի դիմադրությունն է 1,5 ում, իսկ հաղորդիչ լարերի դիմադրությունն է 1,8 ում: Գտնել հոսանքի ուժը (ելեմենտի ելեկտրաշարժ ուժը վերցրեք աղյուսակից):

Լեկլանշեյի ելեմենտի բևեռները միացրած են 0,6 ում դիմադրություն ունեցող հաղորդչով և ստացվում է 1 ամպեր հոսանք: Գտնել նրա ներքին դիմադրությունը:

Ակկումուլյատորի ներքին դիմադրությունն է 0,01 ում: Նրա բևեռները միացնում ենք կարճ և հաստ պղնձե լարով, վորի դիմադրությունն է 0,002 ում: Ի՞նչպիսի հոսանք կստացվի:


Դուք այս վերջին դեպքում կստանաք բավական ուժեղ հոսանք, վորից կարող է ակկումուլյատորը վչանալ: Այդ պատճառով շատ վտանգավոր է վորևե աղբյուր միացնել աննշան դիմադրություն ունեցող հաղորդչով:

## ԵԼԵԿՏՐ. ՀՈՍԱՆՔԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:

**90. ՋՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ:** *Ամեն մի հաղորդիչ, վորի միջով անցնում է հոսանք, քիչ թե շատ տաքանում է: Այդ հաղորդչի մեջ արտադրված ջերմության քանակը կարելի յե վորոշել կալորաչափի ոգնությամբ: Դրա համար կալորաչափի մեջ կածենք վորոշ քանակությամբ ջուր և նրա բարեխառնությունը կվորոշենք. հետո այն հաղորդիչը, վորի միջով հոսանքն անցնում է, կդնենք ջրի մեջ: Մի 5 րոպեյից հետո հոսանքը կընդհատենք և ջրի բարեխառնությունը նորից կվորոշենք: Յեթե*



*ջերմության աստիճանների տարբերությունը բազմապատկենք կալորաչափի մեջ գտնվող ջրի գրամների թվով, այն դեպքում կստանանք հաղորդչի մեջ արտադրված ջերմությունը 5 րոպեյում: Կարելի յե հաղորդչի միջով նույն հոսանքն անցկացնել կամ կարճ կամ յերկար ժամանակ և գտնել ջերմության քանակը առաջին և յերկրորդ դեպքում: Վորքան յերկար ժամանակ է անցնում հոսանքը, այնքան ավելի շատ ջերմություն է ստացվում հաղորդչի մեջ:*




Նկ. 114. Ելեկտր. հոսանքը տաքացնում է ջուրը:

*Յեթե նույն հոսանքն անցկացնենք դեռ 1 ում, իսկ հետո 2 ում դիմադրություն ունեցող հաղորդչի միջով, այն դեպքում կտեսնենք, վոր նույն հոսանքը նույն ժամանակամիջոցում այն հաղորդչի մեջ է շատ ջերմություն առաջացնում, վորի դիմադրությունը մեծ է:*

*Վերջապես կարելի յե նույն հաղորդչի միջով անցկացնել դեռ թույլ, իսկ հետո ուժեղ հոսանք և վորոշել ջերմության քանակը առաջին և յերկրորդ դեպքում:*

*Ջաուլը և Լենցը ցույց տվին, վոր հաղորդչի մեջ արտադրված ջերմությունն ուղիղ համեմատական է հոսանքի ուժի քառակուսուն, հաղորդչի դիմադրության յեվ հոսանքի տեվողության (Ջաուլ-Լենցի որենքը):*

*Գտել են, վոր 1 ամպերը 1 ում դիմադրություն ունեցող հաղորդչի մեջ 1 վայրկյանում առաջացնում է 0,24 փոքր կալորիա ջերմություն:*

*Յեթե հոսանքի ուժը լինի A ամպեր, հաղորդչի դիմադրությունը R ում, իսկ հոսանքի տևողությունը t վայրկյան, այն դեպքում հաղորդչի մեջ արտադրված ջերմությունը Ջաուլ-Լենցի որենքի համաձայն հավասար կլինի*

$Q = 0{,}24 \cdot A^2 \cdot R \cdot t$ կալորիայի։


*Պարզության համար լուծենք մի որինակ։ Ելեկտրական լապտերի միջով անցնում է 0,5 ամպեր հոսանք։ 1 րոպեյում (60 վայրկյանում) այդ լապտերի թելի մեջ վիրքան ջերմություն կառաջանա, եթե այդ թելի դիմադրությունն է 200 օմ։*

$$Q = 0{,}24 \cdot A^2 \cdot R \cdot t$$
$$Q = 0{,}24 \cdot (0{,}5)^2 \cdot 200 \cdot 60 \text{ կալորիա}$$
$$Q = 0{,}24 \cdot 0{,}25 \cdot 200 \cdot 600 = 720 \text{ փոքր կալորիայի։}$$

*Հաղորդչի մեջ արտադրված ջերմության քանակությունը ցույց տվող փորմուլը կարելի է ձևափոխել, դնելով R-ի տեղ $\frac{V}{A}$։ Ոմի որենքից գիտենք, որ $R = \frac{V}{A}$։ Եթե հիշած փորմուլայի մեջ R-ի տեղ դնենք իր նշանակությունը, կստանանք*

$$Q = 0{,}24 \cdot A^2 \cdot \frac{V}{A} \cdot t = 0{,}24 \cdot A \cdot V \cdot t$$

*այսինքն եթե հաղորդչի միջով t վայրկյանի ընթացքում անցնում է A ամպեր հոսանք և այդ հաղորդչի ծայրերում եղած պոտենցիալների տարբերությունն է V, այն դեպքում հաղորդչի մեջ արտադրված ջերմությունը գտնելու համար 0,24-ը պետք է բազմապատկել A-ով, V-ով և t-ով։*




Նկ. 115. $R_1$-ի դիմադրությունը մեծ է, այդ պատճառով նրա մեջ ավելի շատ ջերմություն է արտադրվում, քան թե $R_2$-ի մեջ։

*Հասկանալի է, ի հարկե, որ եթե շղթան կազմված է տարբեր դիմադրություն ունեցող մի քանի հաղորդիչներից՝ ($R_1$ և $R_2$), այն դեպքում նրանց մեջ արտադրված ջերմությունն էլ կլինի տարբեր։ Եթե $R_1$ հաղորդչի դիմադրությունը $R_2$-ի դիմադրությունից 100 անգամ մեծ է, այն դեպքում $R_1$-ի մեջ կառաջվի 100 անգամ ավելի ջերմություն, քան $R_2$-ի մեջ։*



*«Ջառւլյան ջերմության» արտադրվելն այսպես է բացատրվում։ Մենք գիտենք, որ մետաղների մեջ գտնվում են ազատ ելեկտրոններ, որոնք շարժվում են այս ու այն ուղղությամբ։ Յերբ մետաղի մեջ առաջ է գալիս պոտենցիալների տարբերություն, այն ժամանակ ելեկտրոնները մղվում են մի կողմը։ Մեծ արագությամբ դեպի մի կողմը նետվող ելեկտրոնները ունեն կինետիկ եներգիա։ Ճանապարհին ելեկտրոնները զարկվում են մետաղի մոլեկուլներին. դրանից մետաղի մոլեկուլներն սկսում են ավելի շուտ շուտ շարժվել. իսկ մենք գիտենք, որ մարմնի մոլեկուլների շարժման մեծանալն արտահայտվում է նրանով, որ մարմինը տաքանում է։*

*Ելեկտրական հոսանքն անցնելով ելեկտրական լապտերի միջով, ուժեղ կերպով տաքացնում է ածխե թելը, բայց չի տաքացնում այն հաղորդիչները, որոնցով հոսանքը բերվում է մինչև լապտերը. ինչու՞։*

*Նույն հոսանքի դեպքում ավելի ուժեղ տաքանում է այն հաղորդիչը, որի դիմադրությունը մեծ է. ինչու՞։*

*Ելեմենտի բևեռները միացրեք յերկաթի բարակ լարով և հետևեցեք այդ լարը կարճացրեք. լարի տաքանալն այդ ժամանակ ինչպես է փոխվում։*

*Ելեմենտի բևեռները միացրեք այնպիսի հաղորդչով, որի մեջ լինին նույն յերկարությունն ու հաստությունն ունեցող պղնձե և յերկաթե լարեր։ Վիր լարն ավելի շատ կտաքանա։*

*Լարի միջով հոսում է 10A հոսանք։ Այդ լարի յերկու ծայրերի պոտենցիալների տարբերությունն է 6V։ 5 րոպեյում լարի մեջ վիրքան ջերմություն կառաջվի։*

*20A հոսանքը հոսում է մի այնպիսի հաղորդչի միջով, որի դիմադրությունն է 1 օմ։ Վիրքան կալորիա կառաջվի այդ հաղորդչի մեջ 1 րոպեյում։*

**91. Հոսանքի աշխատանքը։** *Մենք տեսանք, որ 1 ամպեր հոսանքը 1 օմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի մեջ 1 վայրկյանում արտադրում է 0,24 փոքր կալորիա։ Մյուս կողմից մենք գիտենք, որ 1 մեծ կալորիան համարժեք է 427 կիլոգրամմետր մեխանիկական աշխատանքին։ Այստեղից կարող*

ենք ցույց տալ, որ 0,24 փոքր կալորիան համապատ է 0,102 kgm աշխատանքին։ Նշանակում է 1 A հոսանքը 1 ոմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի մեջ մեկ վայրկյանում կատարում է 0,102 kgm մեխանիկական աշխատանք։ Այդչափ աշխատանքը կոչվում է 1 ջաուլ։ Ելեկտրական հոսանքի կատարած աշխատանքը չափում են ջաուլներով։

Այսպիսով ջերմային էներգիան չափվում է կալորիաներով, մեխանիկական էներգիան՝ կիլոգրամմետրերով, իսկ ելեկտրական էներգիան՝ ջաուլներով։

$$1 \text{ ջաուլը} = 0{,}24 \text{ փ. կալորիա} = 0{,}102 \text{ kgm}$$

1 ամպերը, 1 վոլտ պոտենցիալների տարբերության դեպքում 1 վայրկյանում կատարում է 1 ջաուլ աշխատանք, իսկ 4 ամպերը, 12 վոլտ լարվածության դեպքում, 10 վայրկյանում կկատարի

$$W = 4A \times 12V \times 10\text{sec} = 480 \text{ ջաուլ։}$$

Այսպիսով չեթե հայտնի չեն հոսանքի ուժը (A), պոտենցիալների տարբերությունը (V) և հոսանքի տևողությունը (t), այն դեպքում հոսանքի կատարած աշխատանքը կարտահայտվի հետևյալ ֆորմուլայով.

$$W = A \cdot V \cdot t \text{ ջաուլ։}$$

Որինակներ։

1) $A = 10$ ամպեր, $V = 40$ վոլտ, $t = 2\text{sec}$, $W = 10 \cdot 40 \cdot 2 = 800$ ջաուլ։

2) $A = 2$ ամպեր, $V = 200$ վոլտ, $t = 3\text{sec}$, $W = 1200$ ջաուլ.

3) $A = 0{,}5$ ամպեր, $V = 120$ վոլտ, $t = 10\text{sec}$, $W = 600$ ջաուլ

Ջաուլները կարելի չե վերածել կալորիաների կամ կիլոգրամմետրերի։

$W = A \cdot V \cdot t$ ջաուլ

$W = 0{,}24 \cdot A \cdot V \cdot t$ կալորիա

$W = 0{,}102 \cdot A \cdot V \cdot t$ կիլոգրամմետր։


200 ջաուլը քաշի կալորիա չե։

1000 ջաուլը քաշի կիլոգրամմետր է։

Հաղորդչի ծայրերի պոտենցիալների տարբերությունն է 120 վոլտ, նրա միջով անցնող հոսանքը 0,5 ամպեր է։ Այդ հոսանքը 5 րոպեյում քաշի ջաուլ աշխատանք կկատարի։ Պատասխանը վերածեցեք կալորիանների և կիլոգրամմետրերի։

92. ՀՈՍԱՆՔԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Հոսանքի կարողությունը չափվում է առանձին միավորներով, որը կոչվում է վատ։ Վատը այն կարողությունն է, որ ունի 1 ամպեր հոսանքը 1 վոլտ պոտենցիալների տարբերության դեպքում։

$$1 \text{ վատ} = 1\text{A} \times 1\text{V}$$



1



2

1. Ջեմս Պրեսկոտ Ջաուլ (1818—1889), անգլիացի ֆիզիկոս, ջերմային երևույթների տեսության հիմնադիրներից մեկը։

2. Եմ. Լենց (1804—1865). Պետերբուրգի համալսարանի ֆիզիկայի պրոֆեսոր. կատարել է մի քանի հետազոտություն ելեկտրականության բնագավառում։

Հոսանքի կարողությունը վորոշելու համար պետք է ամպերների թիվը բազմապատկել վոլտերի թվով։ Որինակ, հաղորդչի ծայրերի պոտենցիալների տարբերությունն է 60 վոլտ, իսկ այդ հաղորդչի միջով անցնող հոսանքի ուժն է 20 ամպեր։ Գտնել հոսանքի կարողությունը։

$$W = A. V = 60 \times 20 = 1200 \text{ վատի.}$$

100 վատը կոչվում է հեկտովատ։

1000 վատը կոչվում է կիլովատ։

Ձիու ուժը = 736 վատի։ Կիլովատը = մոտ $1^1/_3$ ձիու ուժի։

Ելեկտրական կայարանների կարողությունն արտահայտում

են ձիու ուժերով կամ կիլովատտներով։ Դժվար չե կիլովատտները դարձնել ձիու ուժեր և հակառակը։

Հայաստանի հիդրոելեկտրական գայարանների առավելագույն (մաքսիմալ) կարողությունը

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Զորագետի հիդրոելեկտրական | կայարան | 30.000 | ձիու | ուժ։ |
| Լենինականի | » | » | 7.500 | » | » |
| Յերևանի | » | » | 6.800 | » | » |
| Իջևանի | » | » | 1.000 | » | » |
| Նոր Բայազետի | » | » | 200 | » | » |
| Ղարաքլիսայի | » | » | 125 | » | » |

Այդ կայարանների կարողությունը արտահայտենք կիլովատտներով։

1 վատտը հենց այն կարողությունն է, որ մեկ վայրկյանում տալիս է մեկ ջաուլ աշխատանք։

վատտ × վայրկյան = 1 ջաուլ

Ելեկտրոտեխնիկայի մեջ հաճախ ջաուլի փոխարեն գործ են ածում վատտ-վայրկյանը։ Բայց վատտ-վայրկյանը փոքր աշխատանք է, այդ պատճառով նրա փոխարեն գործ են ածում հեկտովատտ-ժամը և կիլովատտ-ժամը։

100 վատտ × 3600 վայրկյան կազմում է 1 հեկտովատտ-ժամ կամ 360.000 ջաուլ։

1000 վատտ × 3600 վայրկյան կազմում է 1 կիլովատտ-ժամ կամ 3.600.000 ջաուլ։

Լուծենք մի խնդիր։ Ելեկտրական լապտերի շիկացող թելի ծայրերում պոտենցիալների տարբերությունն է 120 վոլտ։ Լամպի միջով անցնում է $^1/_2$ ամպեր։ Հոսանքը 10 ժամում լամպի մեջ քանի կիլովատտ-ժամ աշխատանք կկատարի։

Լամպի թելի մեջ հոսանքի կարողությունը կլինի

120 V × 0,5 A = 60 վատտ.

60 վատտ = 0,06 կիլովատտ.

0,06 կիլովատտը 10 ժամում կկատարի 0,06 × 10 = 0,6 կիլովատտ-ժամ։



Հարցեր.

Հոսանքի կարողությունը ի՞նչ միավորով են չափում։

Հոսանքի աշխատանքը ի՞նչ միավորով են չափում։

Ի՞նչպես կարելի է հաշվել հոսանքի կարողությունը և կատարած աշխատանքը։

Ելեկտրոտեխնիկայի մեջ ջաուլի փոխարեն ի՞նչ միավոր և գործածվում։

Կիլովատտ-ժամը քանի կիլոգրամմետր աշխատանք է։

Վարժություն։

Փորձով վորոշել, թե մեկ ջաուլը քա՞նի փոքր կալորիայի է հավասար (տես նկ. 114)։

Անհրաժեշտ պարագաներ — 1) 2 ակկումուլյատոր, 2 կալորաչափ, վորի մեջ դրված է 3 սմ³ դիմադրություն ունեցող նիկելինի զսպանակ, 3) 0,2° (կամ ավելի լավ է 0,1°) ցույց տվող ջերմաչափ, 4) կշեռք, 5) ամպերմետր, 6) վոլտմետր, 7) ժամացույց։

1) Կշռել մի վորոշ քանակություն (նայած կալորաչափին) ջուր։

2) Ջուրն ածել կալորաչափի մեջ և վորոշել նրա ջերմության աստիճանը ($t_1^0$)։

3) Ակկումուլյատորներից, զանգի համար գործածվող լարից, բանալուց, կալորաչափից և ամպերմետրից կազմել մի շղթա, ինչպես նկարն է ցույց տալիս։

4) Վոլտմետրը միացնել նիկելինի զսպանակի յերկու ծայրերի հետ։

5) Դիտել ժամացույցը և շղթան միացնել (փակել)։ Հոսանքն անցկացնել 15 րոպե

6) Նշանակել ամպերմետրի և վոլտմետրի ցուցմունքը։

7) 15 րոպեից հետո հոսանքն ընդհատել, ջուրը խառնել և վորոշել նրա ջերմության աստիճանը ($t^0_2$)։

8) Հետեանքները նշանակել աղյուսակի մեջ։


| Հոսանքի ուժը | Զսպանակի ծայրերի լարվածությունը | Հոսանքի աշխատանքը | Ջրի ստացած կալորիանների թիվը | 1 ջաուլի ջերմային համարժեքը կամ 1 ջաուլը քանի կալորի է |
|---|---|---|---|---|
| A= | Y= | U=A. Y. t կամ U=A² R t | Q= | K=$\frac{Q}{A.\ Y.\ t}$ |

Ուրեմն 1 ջաուլ հներգիայի փոխարեն վոր քան փոքր կալորիա առացվեց։

## 93. ՀՈՍԱՆԵԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ԴՈՐԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ:

*Ելեկտրական հոսանքի ոգնութեամբ տաքացնելով զանազան հաղորդիչները, կարելի է ստացված ջերմութիւնը գործածել այս կամ այն նպատակի համար, որինակ նրանով տաքացնում են բնակարանները, եփում են կերակուր, հալում են զանազան նյութեր, լուսավորում են բնակարանները և փողոցները և այլն:*

**Ջերմային ապերմեռ:** *116-րդ նկարը ցույց է տալիս ջերմային ամպերմետրի կազմութիւնը:* A և B *կետերի միջև բավական ուժեղ ձգված է մի լար, որի միջով անցնում է ելեկտրական հոսանքը: Այդ լարի միջին մասում ամրացած է* d *թելը, որին տակից ձգում է* c *զսպանակը:* d *թելի մի մասը փոխաթևված է անվին: Ելեկտրական հոսանքից* AB *լարը տաքանում է և քիչ երկարում. այդ ժամանակ* c *զսպանակը ձգում է* d *թելը դեպի ցած, դրանից անիվը պտտվում է դեպի աջ և սլաքը ցույց է տալիս հոսանքի ուժը: Յեթե հոսանքն ուժեղ է, այն դեպքում ջերմութիւն շատ է առաջանում, AB լարն էլ շատ է երկարում և սլաքը դեպի աջ ավելի է շարժվում: Ջերմային ամպերմետրի բաժանմունքներն անց են կացնում պատրաստի ամպերմետրի ցուցմունքների համաձայն:*




*Նկ. 116. Ջերմային ամպերմետր:*

*Հասկանալի է, որ ջերմային ամպերմետրը կարելի է շղթայի մեջ մտցնել, առանց հաշվի առնելու հոսանքի ուղղութիւնը: Նա հավասարապես ցույց կտա և այն հոսանքը, որ* A*-ից անցնում է դեպի* B*, և այն, որ* B*-ից անցնում է դեպի* A*: Կան և այնպիսի ամպերմետրներ, որոնց վրա նշանակված են* + *և* —*. այդ նշանակում է, որ ելեմենտի անոդը անպայման պետք է միացնել ամպերմետրի* +*-ի, իսկ կատոդը՝* —*-ի հետ: Այդպիսի ամպերմետրները ուրիշ սկզբունքի (մագնիսական երևույթների) վրա են հիմնված:*




**Ցիկացմամբ լապտերներ:** *Ելեկտրական հոսանքի տված ջերմութիւնը մեծ չափով գործ է ածվում մանավանդ լուսավորութեան համար: Ելեկտրական լապտերը մի ապակե անոթ է, որի միջից օդը բոլորովին հանված է: Այդ անոթի մեջ գրանվում է մեծ դիմադրութիւն ունեցող մի բարակ թել—ածխից կամ գժվարահալ մետաղից (վոլֆրամից, իրիդիումից, ոսմիումից և այլն): Ելեկտրական հոսանքից թելը շիկանում է և լույս արձակում, այստեղ ելեկտրական էներգիայից ստացվում է ջերմային և լուսի ենէրգիա: Հետազոտութիւնները ցույց են տալիս, որ ելեկտրական էներգիայի միայն չնչին մասն է վերածվում լույսի, իսկ խոշոր մասը փոխվում է ջերմութեան: Ածխի լապտերը կլանված էներգիայի միայն 1%-ն է վերածում լուսի էներգիայի, մնացածը՝ կորչում է:*


*Նկ. 117. Ելեկտրական լապտերի կազմութիւնը:*


*Ածխի թելը կարելի է շիկացնել մինչև 1700° և այդպիսի լապտերը ամեն մի մոմ լուսի համար ծախսում է մոտ 3,5 վատտ: Մետաղե թելը կարելի է շիկացնել մինչև 2200° և ամեն մի մոմ լուսի համար ծախսել միայն 1,5 վատտ: Այսպիսով յեթե ունենանք յերկու 16 մոմանոց լապտեր—մեկը ածխի, իսկ մյուսը՝ մետաղե թելով, այն դեպքում նույն լուսը առաջացնելու համար առաջինը կծախսե մոտ 60 վատտ, իսկ յերկրորդը՝ 24—26 վատտ: Այդ պատճառով մետաղե թելով լապտերը համարվում է տնտեսական լապտեր: Նրանց տնտեսական լինելու պատճառն այն է, որ մետաղե թելը շիկացման ավելի բարձր աստիճան ունի, քան թե ածխի թելը. իսկ հայտնի է, որ լուսի աղբյուրը որքան բարձր ջերմութեան աստիճան ունի, այնքան ավելի շատ ջերմային ենէրգիա է վերածվում լուսի:*

*Տնտեսական լապտերներից նշանավոր է մանավանդ կի-*

ավաստաանոցը։ Նրա մեջ աւիեն մի մոմի համար ծախսւում է $^1/_2$ վատտ։ Կիսավատտանոց լապտերի մեջ գտնվում է վոլֆրամի թել, վորը շիկանում է մինչև 2800°։ Յեթե այդ աստիճանում թելի շուրջը դատարկութիւն լիներ, այն դեպքում մի քանի ժամվա մեջ թելը փոշի կդառնար, այդ պատճառով այդ լապտերը լցնում են անտարբեր գազով (ազոտով)։ Շիկացած վոլֆրամի մոլեկուլները, ճիշտ է, պոկվում են նյութից, բայց նրանք դիպչելով ազոտի մոլեկուլներին կրկին հետ են ցատկում և կպչում վոլֆրամի թելին. միայն շատ քիչ մոլեկուլներ են յե հաջողվում անցնել ազոտի մոլեկուլների արանքով և վերջնականապես հեռանալ վոլֆրամից։




Նկ. 118. Լապտերների զուգահեռ միացումը։






Ելեկտրական լապտերները սովորաբար պատրաստում են 110 վոլտ լարվածութիւնի համար։ Նրանք ունենում են 10, 16, 25, 32, 50 և ավելի մոմի լույս։ Տարբեր ուժի լապտերներն, իրարից տարբերվում են միայն թելի դիմադրութիւնով. մեծ լապտերի թելի դիմադրութիւնն ավելի մեծ է, քան ուժեղինը. որինակ 16 մոմանոց ելեկտրական լապտերի թելի դիմադրութիւնն է 275 ոմ, իսկ 25 մոմանոցինը՝ 170։

**Լուսավորության ցանցը։** Ելեկտրական կայարանում գտնվում է հոսանքի աղբյուրը (դինամո-մեքենան), վորն ունենում է վորոշ պոտենցիալների տարբերութիւն կամ, ինչպես ընդունված է ասել, «վոլտաժ»։ Այդ վոլտաժը լինում է սովորաբար 120 վոլտ։ Ելեկտրական կայարանից այուների վրայով բերվում են յերկու հաղորդիչ, վորոնք ճանապարհին ճյուղերի յեն բաժանվում և մտցվում տները։




Ելեկտրական լապտերները շղթայի մեջ մտցվում են իրար զուգահեռ։ 119-րդ նկարը ցույց է տալիս լուսավորութիւնի ցանցի կազմութիւնը։ Հաղորդիչներից մեկը հոսանքը բերում




Նկ. 118. ա. Յեթե չրի ճյուղերից մեկը փակենք, մյուսները կշարունակեն գործել լապտերները միացած են զուգահեռ. յեթե մի ճյուղի մեջ հոսանքը կտրվի, մյուս ճյուղի մեջ կշարունակվի։


է, իսկ մյուսը տանում է։ Այդ հաղորդիչներից տարվում են այս ու այն կողմը ճյուղեր, վորոնց մեջ գտնվում են լապտեր-




Նկ. 119. Ելեկտրական լուսավորութիւնի ցանց։


ներ։ Ցանցն այնպես է կազմված, վոր յերբ լապտերներից մեկը հանգցնվում է, մյուսը շարունակում է վառվել։

**Հալվող ապահովիչներ։** Յենթադրենք, թե A և B հաղորդիչները միացած են 16 մոմանոց լապտերի հետ, վորի դիմադրությունն է 240 ոմ (նկ. 120)։ Յեթե վոլտաժը 120 վոլտ է, այն դեպքում հոսանքի ուժը կլինի $^1/_2$ ամպեր։ Այժմ յենթադրենք, թե այդ հաղորդիչները մերկացած են և պատահմամբ դանակն ընկնում է նրանց վրա ու կարճ միացում առաջացնում։ Թող դանակի դիմադրությունը լինի 0,1 ոմ։ Դանակի միջով կանցնի 1200 ամպեր հոսանք։ Կատաղանա մեծ քանակությամբ ջերմություն, վորից կարող է հրդեհ առաջ գալ։ Բացի դրանից կփչանան այն մեքենաները ու գործիքները, վորոնք գտնվում են շղթայի մեջ։




Նկ. 120.

Այդ վտանգից ազատվելու համար շղթայի մեջ դնում են հալվող ապահովիչ, վորի մեջ գտնվում է կապարի թել։ Յերբ այս կամ այն պատճառից հոսանքը հանկարծ ուժեղանում է,



Նկ. 121. Ապահովիչի կազմությունը։

այն ժամանակ առաջ է գալիս ջերմություն, վորից կապարն անմիջապես հալվում է, հոսանքը կտրվում է և բնակարանն ազատում հրդեհից։



Յերբեմն ապահովիչի մեջ հալված կապարի փոխարեն դնում են պղնձե կամ յերկաթե լար. թույլատրելի չ՚է դա։

Ինչքա՛ւ հաղորդիչների ծայրերը առանց լապտերի չի կարելի միացնել իրար հետ։

Կարելի՞ չ՚է լապտերը գործածել բեռնատաի փոխարեն։


**Ելեկտրական լապտերի ծախսած եներգիան։** Վորոշելով ելեկտրական լապտերի թելի ծայրերի պոտենցիալների տարբերությունը և այն հոսանքը, վոր անցնում է շղթայի միջով, մենք հեշտությամբ կարող ենք հաշվել լապտերի մեջ մի վորոշ ժամանակամիջոցում ծախսված եներգիան։ Յեթե հոսանքի ուժը 0,5 ամպեր է, իսկ պոտենցիալների տարբերությունը 120 վոլտ, այն դեպքում հոսանքի կարողությունը կլինի 60 վատտ կամ 0,06 կիլովատտ։ 10 ժամ վառելու դեպքում լապտերի մեջ կծախսվի $0{,}06 \times 10 = 0{,}6$ կիլովատտ-ժամ եներգիա։ Յեթե ամեն մի կիլովատտ-ժամն արժե 15 կոպեկ, 0,6 կիլովատտ-ժամը կարժենա $0{,}6 \times 15 = 9$ կոպեկ։



Նկ. 122. Վոլյան աղեղ։

**Վոլյան աղեղ։** Լուսավորության համար գործ է ածվում նաև այսպես կոչված աղեղնավոր լապտերը։ Նրա հիմնական մասը կազմում են կոքսե յերկու ձողերը, վորոնք միանում են ուժեղ ելեկտրական աղբյուրի հետ։ Յերբ կոքսի ձողերը դիպցնում ենք իրար և ապա անմիջապես մի աննշան չափով իրարից կրկին հեռացնում, այն դեպքում կոքսերի ծայրերի միջև առաջ է գալիս աղեղնաձև բոց, վորը ի պատիվ Վոլտայի կոչում է Վոլտայի աղեղ։ Վոլյան աղեղը հանդես է գալիս, վորպես լույսի ուժեղ աղբյուր։

Աղեղի առաջանալն այսպես է բացատրվում: Յերբ ածուխները իրարից հեռացնում ենք, վերջին մոմենտում նրանք իրար հետ շփվում են միայն մի քանի կետերում. այսպիսի «վատ կոնտակտը» մեծ դիմադրություն է ցույց տալիս հոսանքին և այդ պատճառով շփման տեղերում մեծ ջերմություն է առաջ գալիս: Յերբ ածուխների տաքացած ծայրերը հեռանում են իրարից, այն ժամանակ տաքանում է և այդ ողը, որ գտնվում է այդ ծայրերի արանքում. բայց տաքացած գազերն էլեկտրականության հաղորդիչներ են, այդ պատճառով հոսանքը չի դադարում և այն դեպքում, յերբ ածուխների ծայրերի մեջ մի քանի միլիմետր արանք է գոյանում:



Նկ. 123. Գործիք, որով ածխի ծայրերը կարելի է մոտեցնել և հեռացնել

Լապտերի գործողության ժամանակ ածուխները մասամբ այրվում են, մասամբ էլ գոլորշանում. բայց ավելի արագ ծախսվում է «դրական» ածուխը, այդ պատճառով նրա ծայրում գոյանում է «կրատեր»: Բացատական ածխի ծայրում ընդհակառակը գոյանում է ցցվածք. դրա պատճառն այն է, որ դրական ածխից պոկված մասնիկները հավաքվում են բացատական բևեռի վրա:

Վոլտյան աղեղի ամենատաք մասը կրատերն է. այստեղ ստացվում է մոտ 3900° ջերմություն, իսկ բացատական ածխի ծայրում լինում է մոտ 2900°: Այդ բարձր աստիճանի շնորհիվ կրատերը լույսի արհեստական աղբյուրների մեջ հանդիսանում է ամենատեսականը: Աղեղի ամեն մի մոմի վրա ծախսվում է հազիվ մեկ վատտ:



1914 թ. պրոֆ. Լումմերը վոլտյան աղեղ առաջացրեց 22 մմնոլորտ ճնշում ունեցող ջրածնի մեջ և ստացավ 6900—7000° ջերմություն:

Վոլտյան աղեղը գործ է ածվում վոչ միայն կայարանները, փողոցները, գործարանները լուսավորելու, ինչպես և կլինոներում պատկերներ ցույց տալու համար, այլ և մետալուրգիայի մեջ ալյումինն, նատրիում և ուրիշ մետաղներ ստանալու համար: Ֆրանսիացի քիմիկոս Մուասանը էլեկտրական վառարանի ոգնությամբ ածուխից առաջին անգամ ստացավ մանր ադամանդներ, որոնք վոչնչով չեն տարբերվում բնական ադամանդներից:

Աշխատանք:

Ծանոթանալ էլեկտրական լուսավորության ցանցի հետ:

Անհրաժեշտ պարագաներ—1) ածխե և մետաղե թելով լապտերներ, 2) եղիսոնի փամփուշտ, 3) ընդհատիչ, 4) շեռոստել, 5) ապահովիչներ (մեկը պետքական, մյուսը՝ այրված), 6) հաղորդիչ լար:

1. Դիտեցեք լապտերը և ցույց տվեք այն տեղերը, որտեղ չկպցող թելը միանում է հաղորդիչ լարի ծայրերին:

2. Ծանոթացեք փամփուշտի կազմությանը

3. Ցույց տվեք հոսանքի ճանապարհը փամփուշտի և լապտերի մեջ:

4. Պարզեցեք ընդհատիչի կազմությունը և գծեցեք նրա սխեման:

5. Պարզեցեք շեռոստելի կազմությունը և գծեցեք նրա սխեման:

6. Ցույց տվեք ապահովիչի մեջ հոսանքի ճանապարհը:

7. Փչացած ապահովիչի մեջ կապարի թելի փոխարեն դրեք մետաղե բարակ թել:

8. Շեռոստելի ոգնությամբ հոսանքն անցկացրեք լապտերի, ապահովիչի և ընդհատիչի միջով: Գծեցեք ձեր կազմած շղթայի սխեման, ընդունելով, որ հոսանքն սկսվում է շեռոստելից և այնտեղ էլ վերջանում է:

Ծանոթանալ դպրոցի կամ բնակարանի էլեկտր. լուսավորության ցանցի հետ

1. Ցույց տվեք այն տեղերը, որտեղ հոսանքը մտնում է բնակարանի մեջ:

2. Ցույց տվեք ապահովիչը և ապա հոսանքի ճանապարհը մեկ սենյակի մեջ։

3. Գծեցեք սենյակի լուսավորության սխեման մեկ այն դեպքի համար, երբ լապտերը վառ է, մեկ էլ՝ երբ լապտերը հանգած է։

4. Նշանակեցեք տետրում ամեն մի լապտերի մոմերի թիվը։

5. Ընդունելով, որ յուրաքանչյուր մոմ լույսի համար ծախսվում է 1 վատտ (յեթե լապտերը մետաղից է) և լարվածությունն էլ այնքան է, որքան որ նշանակված է լապտերի վրա, հաշվեցեք ամեն մի լապտերի մեջ ինչ հոսանք է անցնում։ Հաշվեցեք բնակարանի բոլոր լապտերների միջով անցնող հոսանքի ուժը։

6. Հետևանքը գրեցեք աղյուսակի մեջ։

| Լարվածությունը լապտերների վրա | Շղթայի մեջի լապտերների թիվը | | | Հոսանքի ուժը մեկ լապտերի մեջ | | | Հոսանքի ուժը մատակարարող մագիստրալի մեջ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 մոմանոց | 25 մոմանոց | 50 մոմանոց | 16 մոմանոց | 25 մոմանոց | 50 մոմանոց | |
| V= | $n_1$= | $n_2$= | $n_3$= | $A_1=\frac{W_1}{V}$ | $A_2=\frac{W_2}{V}$ | $A_3=\frac{W_3}{V}$ | $A=A_1n_1+A_2n_2+A_3n_3$ |

Նշդիրներ:

25 մոմանոց ելեկտրական լապտերի դիմադրությունն է 170 ոմ։ 120 վոլտ լարվածության (պոտենցիալների) դեպքում շիկացող թելի միջով ինչ հոսանք կանցնի։

Այդպիսի մեկ լապտերը ինչ կնստի ամիսը, յեթե որական վառվի միջին հաշվով 5 ժամ և կիլովատ-ժամն էլ արժենա 15 կոպեկ։

16 մոմանոց ելեկտրական լապտերը վերցնում է 0,3 ամպեր հոսանք 110 վոլտ լարվածության դեպքում։ Մեկ մոմին քանի վատտ է ընկնում։ 1 ժամվա ընթացքում լապտերի մեջ վո՞րքան ջերմություն է առաջանում։


Տան լուսավորության ցանցը բաղկացած է 150 հատ 25 մոմանոց անտեսական լապտերից, որոնցից ամեն մեկի դիմադրությունը 400 ոմ է. 40 հատ 25 մոմանոց ածխի լապտերից, որոնցից ամեն մեկն ունի 170 ոմ դիմադրություն, և վերջապես 20 հատ 16 մոմանոց ածխի լապտերից, ամեն մեկը 275 ոմ



դիմադրությամբ։ Հոսանք մատակարարող մագիստրալի մեջ ինչ հոսանք է անցնում։ Վո՞րքան կիլովատ-ժամ էներգիա կծախսվի 4 ժամում։

**Ելեկտրական ջեռուցիչներ:** Հոսանքի ջերմային գործողությունը գործ է ածվում ոչ միայն լուսավորության նպատակով, այլև կերակուր յեփելու, թեյ պատրաստելու համար և այլն։

Հոսանքով տաքացող կաթսան բաղկացած է կրկնակի պատերից, որոնց արանքում գտնվում են մեծ դիմադրություն ունեցող լարեր, որոնք իրար հետ միացած են լինում զուգահեռաբար։ Այդ լարերը սովորաբար պատրաստում են նիկելի հատաձուլվածքներից և վորպեսզի նրանք չօքսիդանան, դրսից ծածկվում են առանձին եմալով։ Հոսանքն անցնելով լարերի միջով, առաջ է բերում ջերմություն, որից տաքանում է կաթսայի ներսի պատը և կերակուրը։ Վորովհետև ելեկտրական էներգիան հեշտ է հաշվել, ուստի դժվար չէ գտնել այն էներգիան, որ ծախսվում է այս կամ այն կերակուրը յեփելու համար։ Պարզվում է, որ միջի այլոց, որ սուպ և բանջարեղեն յեփելն ավելի թանգ է նստում, քան մյուս կերակուրները։



Նկ. 124. Ելեկտրական վառարան, որով կարելի յե՞հալել դժվարանալ նյութեր։

Ելեկտրական վառարանները կարելի յե տեափոխել մի սենյակից մյուսը։ Նրանք այն հաշվով են պատրաստված, որ 1 խոր. մետր ողը 1° տաքացնելու համար ծախսվի մոտ 4 վատտ ելեկտրական էներգիա։

Վոլտյան աղեղի բարձր աստիճանի ջերմությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ այնպիսի քիմիական բեակցիաներ, որոնք պահանջում են ջերմության բարձր աստիճան։ Այդպիսի բեակցիաներից են ալյումինի, մագնիում-

*մի և նատրիումի բաժանելն իրենց միացություններից, կալցիումի ($C_2Ca$) և կարբորունդի ստանալը և այլն։*

*Այդ բեակցիաները մեծ չափով առաջ բերելու համար գործ են ածում այնպիսի վոլտյան աղեղներ, վորոնք պահանջում են մի քանի հազար ամպեր հոսանք։*

Աշխատանք:

*Վորոշել ելեկտրական կաթսայի ոգտակար գործողության գործակիցը։*

*Անհրաժեշտ պարագաներ—1. հոսանքի աղբյուր (կայարանից հոսանք), 2. ելեկտրական կաթսա, 3. ամպերմետր, 4 վոլտմետր, 5, բանալի, 6. շռեպսել, 7. ժամացույց, 8. կշռոք, 9. ապակե բաժակ, 10. ջերմաչափ։*

*1. կշռել դատարկ բաժակը։*

*2. կշռել բաժակը ջրով։*

*3. Նշանակել ջրի կշիռը (որինակ M=300gr)*

*4. Ջուրն ածել կաթսայի մեջ և ջերմաչափով վորոշել նրա բարեխառնությունը։*

*5. կաթսան շռեպսելի ոգնությամբ միացնել լուսավորության ցանցի հետ, մտցնելով շղթայի մեջ նաև ամպերմետրը և բանալին։ Վոլտմետրով վորոշել լարվածությունը (վոլտաժը)։*

*6. Գծել ամբողջ շղթայի սխեման և սլաքներով ցույց տալ հոսանքի ուղղությունը։*

*7. Բանալով հոսանքն անցկացնել և նշանակել հոսանքն սկսվելու մոմենտը։*

*8. Հոսանքն այնքան ժամանակ անցկացնել մինչև վոր յեռումը սկսվի։*

*9. Հոսանքն ընդհատել և նշանակել այդ մոմենտը։*

*10. Հետևանքը գրել հետևյալ աղյուսակի մեջ։*

| Հոսանքի ուժը | Լարվածությունը | Հոսանքն անցնելու տևողությունը | Ջուրյան ջերմությունն | Ջրի կշիռը | Ջրի սկզբնական ջերմությունը | Ջրի ձեռք բերած ջերմությունը | Ոգտակար գործողության գործակիցը |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A= | V= | t= | $Q=0{,}24.A.V.t$ | M= | $\Theta^0$ | $Q_1=M(100-\Theta)$ | $K=\frac{Q_1}{Q}$ |

*11. Հաշվել կաթսայի ոգտակար գործողության գործակիցը։*



Խնդիրներ:

*Կալորաչափի մեջ ածած է 12°-ի 500 gr ջուր։ Այդ ջրի մեջ դրված է մի պղպեղակ, վորի դիմադրությունն է 30 om։ Հոսանքի լարվածությունն է 120 վոլտ։ 5 րոպեի ընթացքում ջուրը քանի աստիճան կտաքանա։*

*Կալորաչափի մեջ ածած է 450 gr սպիրտ, վորի մեջ գըտնվում է 5 om դիմադրություն ունեցող հաղորդիչ։ 2 ամպեր հոսանքն անցնելով այդ հաղորդչի միջով, 70 վայրկյանում սպիրտը տաքացրեց 6°։ Գտնել սպիրտի տեսակարար ջերմունակությունը։*

*Վորոշել այն ելեկտրական կաթսայի դիմադրությունը, վորի մեջ 1 կիլոգրամ 20°-ի ջուրը 5 րոպեում տաքանում է մինչև 100°։ Հոսանքի վոլտաժն է 120 վոլտ։ Կաթսայի ոգտակար գործողության գործակիցն է 0,8։*

## ԵԼԵԿ. ՀՈՍԱՆՔԻ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ ԵԼԵԿՏՐՈԼԻԶ։

*94. ԱՌԱՋԻՆ ՑԵՎ ՑԵՐԿՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ՀԱՂՈՐԴԻՉՆԵՐ։ Յերբ ելեկտրական հոսանքն անցնում է պինդ հաղորդիչների, որինակ, մետաղների կամ ածխի միջով, մենք տեսնում ենք, վոր այդ հաղորդիչները տաքանում են, նրանց շուրջն առաջ է գալիս մագնիսական դաշտ, բայց այդ ժամանակ հաղորդիչները քիմիական փոխարկումների չեն յենթարկվում։ Պղնձե կամ յերկաթե լարը ելեկտրական հոսանքից կարող է աստիճ շիկանալ, բայց հոսանքի ընդհատումից հետո մենք նրա մեջ վոչ մի փոփոխություն չենք նկատում։*

*Այն հաղորդիչները, վորոնք ելեկտրական հոսանքից քիմիական փոխարկումների չեն յենթարկվում, կոչվում են առաջին կարգի հաղորդիչներ։*

*Բոլորովին ուրիշ յերևույթ ենք տեսնում մի քանի լուծույթների մեջ։ Փորձով տեսանք, վոր ելեկտրական հոսանքից պղնձի արջասպի լուծույթը տարրալուծվում է, կատոդի վրա հավաքվում է պղինձ, իսկ անոդի վրա թթվածին։ Յեթե ելեկտրական հոսանքն անցկացնենք աղաթթվի լուծույթի միջով, կտեսնենք, վոր կատոդի վրա անմիջապես սկսվում է արտադրվել ջրածին։ Հոսանքից աղաթթուն ($HCl$) վեր է լուծվում ջրածնի ($H$) և քլորի ($Cl$)։*


*Այն հաղորդիչները, որոնք հոսանքից տարրալուծվում են, կոչվում են յերկրորդ կարգի հաղորդիչներ կամ ելեկտրոլիտներ իսկ ինքը յերևույթը՝ ելեկտրոլիզ:*

*Ելեկտրոլիտները են ազերի, թթուների և ալկալինների լուծույթները, ինչպես և հալված ազերը և ալկալինները:*

*Այն անոթը, որի մեջ կատարվում է ելեկտրոլիզի յերևույթը, կոչվում է վոլտամետր կամ ելեկտրոլիտական ավազան:*

*95. ԵԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱԿԱՆ ԴԻՍՍՈՑԻԱՑԻԱ: Ելեկտրոլիզի յերևույթը բավական հաճող կերպով բացատրվում է այսպես կոչված* ելեկտրոլիտական դիսոցիացիայով **):*

*Յենթադրում են, որ ազի կամ թթվի մոլեկուլները ջրի մեջ անդադար շարժվում են այս ու այն կողմը և յերբեմն իրար զարկվելով բաժանվում են յերկու մասի, որոնցից մեկն ունենում է դրական ելեկտրականություն, իսկ մյուսը՝ բացասական: Մոլեկուլայի այդ դրական և ելեկտրական մասերը կոչվում են յոններ: Այդ յոնները շարժվելով լուծույթի մեջ յերբեմն միանում են իրար հետ և առաջվում է «չեզոք» մոլեկուլ, որը նորից կարող է վերլուծվել յոնների և այլն: Հասկանալի յե, ի հարկե, որ յոններից նա յե համարվում բացասական, որի վրա գանվում է ելեկտրոնը: Մյուս կողմից, որովհետև դրական և բացասական յոներն իրար բոլորովին չեզոքացնում են, ապա բնական և յենթադրել, որ նրանց լիցքերը հավասար են:*




*Նկ. 125. Ազաթթվի ելեկտրոլիզը:*

*96. ԵԼԵԿՏՐՈԼԻԶԻ ՅԵՐԵՎՈՒՅԹԸ: Վերցնենք մի բաժակ և նրա մեջ ածենք ազաթթվի լուծույթ: Այդ լուծույթի մեջ ընկղմենք կոքսի յերկու ձող, բայց այնպես, որ իրար չդիպչեն: Կոքսեից մեկը միացնենք ելեմենտի դրական, իսկ մյուսը՝ բացասական բևեռի հետ: Այն կոքսը, որ միացրած է դրական բևեռի հետ կլինի անոդ, իսկ այն, որ միացած է բացասական բևեռի հետ՝ կատոդ: Ազաթթվի ջրածին յոնը և քլոր յոնը, որ մինչ այդ շարժվում էին անկանոն կերպով, այժմ կսկսեն շարժվել միայն մի որոշ ուղղությամբ: Ջրածին յոնի վրա գրանվում է դրական ելեկտրականություն, իսկ քլոր յոնի վրա՝ բացասական ելեկտրականություն. այդ պատճառով ջրածնի յոները կշարժվեն դեպի կատոդ, իսկ քլորի յոները՝ դեպի անոդ: Հասնելով կոքսերին յոները իրենց լիցքերը տալիս են այդ կոքսերին, իսկ իրենք դառնում են չեզոք ատոմներ և ավազանից արտադրվում գազային վիճակում:*

*Բոլոր այն յոները, որոնք շարժվում են դեպի կատոդ, կոչվում են կատյոններ, իսկ այն յոները, որոնք շարժվում են դեպի անոդ՝ անյոններ: Ջրածինը կլինի կատյոն, իսկ քլորը՝ անյոն:* $HCl = \overset{+}{H} + \overset{-}{Cl}$

*97. ԵԼԵԿՏՐՈԼԻԶԻ ՈՐԻՆԱԿՆԵՐ: Ծծմբաթթվի լուծույր: Ծծմբաթթվի մեջ ելեկտրոլիզի յերևույթը փոքր ինչ բարդ է կատարվում: Այստեղ կատոդի վրա հավաքվում են ջրածնի յոները, իսկ անոդի վրա՝ թթվի մնացորդի՝ այսինքն $SO_4$-ի յոները:*

$$H_2SO_4 = \overset{++}{H_2} + \overset{--}{SO_4}$$

*Ջրածնի յոները, կատոդին տալով իրենց լիցքերը, դառնում են չեզոք ջրածին և ավազանից հեռանում, իսկ $SO_4$ խումբը անոդին տալով իր լիցքը դառնում է չեզոք $SO_4$ խումբ, որն անմիջապես բաժանվում է յերկու մասի՝ $SO_3$ և O: Թթվածինը հեռանում է, իսկ $SO_3$-ը միանում է ջրի հետ և տալիս ծծմբաթթու.*

$$SO_3 + H_2O = H_2SO_4:$$

*Այստեղից յերևում է, որ ծծմբաթթվի քանակը ավազանի մեջ չի փոխվում: Մեկ մոլեկուլ տարրալուծվեց, բայց մի մոլեկուլ կրկին գոյացավ: Պակասեց ջրի քանակը:*

*Ծծմբաթթվի ջրային լուծույթից ելեկտրոլիզի ժամանակ արտադրվում է 2 ատոմ ջրածին և մեկ ատոմ թթվածին, այ-*

*) dissociatio *առանձնացում և* **բաժանում**:

սինքն ծծմբաթթվի էլեկտրոլիզի ժամանակ ստացվում են ջրածին և թթվածին այն հարաբերությամբ, ինչ հարաբերությամբ նրանք գտնվում են ջրի մեջ։ Այդ պատճառով ծծմբաթթվի ջրային լուծույթի էլեկտրոլիզը յերբեմն սխալմամբ անվանում են «ջրի էլեկտրոլիզ»։

**Կալիումյոդիդի լուծույթ։** Կալիումյոդիդի (KJ) լուծույթից կատոդի մոտ ստացվում է կալիում, իսկ անոդի մոտ՝ յոդ։ Բայց կալիումը ջրի հետ տալիս է հետևյալ րեակցիան

$$K + H_2O = KOH + H.$$

Այսպիսով կատոդի վրա փոխանակ մետաղ կալիումի, ստանում ենք ալկալի և ջրածին։ Յոդը հավաքվելով անոդի վրա, լուծույթին հաղորդում է դեղին գույն։

98. ԵԼԵԿՏՐԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶՈՐ։ Վորևե նյութի այն քանակը, վոր արտադրում է մեկ ամպեր հոսանքը մեկ վայրկյանում, կոչվում է այդ նյութի ելեfsտրաֆիմիական հաամազոր։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, վոր 1 A-ը 1 վայրկյանում արտադրում է

| | | |
|---|---|---|
| 0,0104 | միլիգրամ | ջրածին |
| 1,118 | » | արծաթ |
| 0,329 | » | պղինձ |
| 0,304 | » | նիկել |
| 0,34 | » | ցինկ |

99. ՖԱՐԱԴԵՅԻ ՕՐԵՆՔԸ։ 1834 թ. անգլիացի Ֆարադեյը ցույց ավեց, վոր էլեկտրոլիտական ավազանի էլեկտրոդների վրա արտադրվող նյութի քանակը ուղիղ համեմատական է հոսանքի ուժին և այդ հոսանքի տևողության, այսինքն վորքան հոսանքն ուժեղ լինի և այդ հոսանքի տևողությունն էլ մեծ, այնքան ավելի շատ նյութ կարտադրվի։

Յեթե նյութի էլեկտրաքիմիական համազորը հայտնի յե, այն դեպքում մենք հեշտությամբ կգտնենք նյութի այն քանակը, վոր վերցրած հոսանքը կտա մի վորոշ ժամանակում։ Լուծենք մի խնդիր։

Էլեկտրոլիտական ավազանի մեջ գտնվում է պղնձի ար-



քայի լուծույթ, վորի միջով անցնում է 2 ամպեր հոսանք։ Կատոդի վրա 5 րոպեյում վորքան պղինձ կարտադրվի։

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 A | 1 վայրկյանում | կարտադրի | 0,329 | միլլիգրամ պղինձ |
| 2 A | 1 | » | 0,329.2 | » » |
| 2 A | 300 | » | 0,329.2.300 | » » |

$$Q = 0,329.2.300 = 197,4 \text{ միլլիգրամ}$$



Նկ. 126. Միքայել Ֆարադեյ (1791—1867), անգլիացի ֆիզիկոս և քիմիկոս։ XIX-րդ դարի խոշոր գիտնականներից մեկը։ Հետազոտել է էլեկտրոլիզի, հոսանքների ինդուկցիայի յերևույթները և այլն։

Էլեկտրաքիմիական համազորը նշանակենք K, հոսանքի ուժը՝ A և տևողությունը՝ t տառով, այն դեպքում արտադրված նյութի քանակը կարտահայտվի հետևյալ ֆորմուլով.

$$Q = K.A.t \text{ միլլիգրամ։}$$

2 ամպերը 5 րոպեյում վորքան նիկել կտա։


0,5 ամպերը վորքան ժամանակում կարտադրի 25 գրամ արծաթ։

Ի՞նչ հոսանք է պետք, վորպեսզի 5 րոպեյում ստացվի 0,1 գրամ ջրածին։

100. ԱԿԿՈՒՄՈՒԼՅԱՏՈՐ. Վերցնենք կապարե յերկու թիթեղ և ընկղմենք ծծմբաթթվի ջրային լուծույթի մեջ։ Այս յեղանակով մենք, ի հարկե, էլեմենտ չենք ստանա, վորովհետև յերկու թիթեղներն էլ նույն նյութից են և ծծմբաթթուն էլ կապարի վրա չի ազդում։

Կապարի թիթեղների ծայրերը միացնենք էլեկտրական մարտկոցի հետ և ծծմբաթթվի միջով անցկացնենք հոսանք։ Ծծմբաթթուն կտարրալուծվի. կատոդի վրա կարտադրվի ջրածին, իսկ անոդի վրա՝ թթվածին։ Բայց թթվածինը կմիանա կապարի հետ և կտա կապար օքսիդ (PbO)։ Էլեկտրոլիզը շարունակելու դեպքում դարձյալ կստացվի ջրածին և թթվածին


կապար օքսիդը կմիացնի մի ատոմ թթվածին ևս և կդառնա կապար պերոքսիդ ($PbO_2$)։ Այսպիսով կապարի թիթեղներից մեկը կմնա անփոփոխ, իսկ մյուսը կծածկվի կապար պերոքսիդով։ Հեռացնենք մարտկոցը և ապա կապարի թիթեղների ծայրերը միացնենք գալվանոմետրի հետ, մենք կտեսնենք, որ շղթայի միջով անցնում է հակառակ ուղղությամբ հոսանք։ Ստացված յուրատեսակ էլեմենտը կոչվում է ակկումուլյատոր։




Նկ. 127. Ակկումուլյատոր։

*Ակկումուլյատորի մեջ կապար պերոքսիդը հանդիսանում է անոդ, իսկ մաքուր կապարը՝ կատոդ։*

Յերբ ակկումուլյատորն սկսում է գործել, այն դեպքում նրա մեջ դարձյալ ստացվում են ջրածին և թթվածին։ Ջրածինն արտադրվում է անոդի վրա ($PbO_2$) և միանալով կապար պերոքսիդի մեկ ատոմ թթվածնի հետ տալիս է կապար օքսիդ և ջուր։




Նկ. 128. Կապարի շերտերն ընկղմած ծծմբաթթվի մեջ։




Նկ. 129. Ակկումուլյատորների պատրաստելը։ B-մարտկոց և G-գալվանոմետր։

$$PbO_2 + H_2 = PbO + H_2O$$


*Թթվածինը հավաքվում է կատոդի վրա և միանալով մաքուր կապարի հետ տալիս է կապար օքսիդ։ Յերբ ակկումուլյատորի յերկու թիթեղներն էլ դառնում են կապար օքսիդ, այն ժամանակ ակկումուլյատորը դադարում է գործել, ասում են՝ ակկումուլյատորը պարպվել է։*

Վորպեսզի այդ ակկումուլյատորը նորից էլեմենտ դառնա, անհրաժեշտ է լարել, այսինքն նրա միջով նորից հոսանք անցկացնել։ Ստացված ջրածինը այժմ կարտադրվի կատոդի վրա և միանալով կապար օքսիդի թթվածնի հետ կտա կապար և ջուր


$$PbO + H_2 = H_2O + Pb$$



*թթվածինը կարտադրվի անոդի վրա և միանալով կապար օքսիդի հետ կտա կապար պերոքսիդ ($PbO_2$)։ Այժմ ակկումուլյատորը նորից կգործի։*





Նկ. 130 Ակկումուլյատորը պատրաստ է։




Նկ. 131. Ակկումուլյատորը հոսանք է տալիս։

*Ակկումուլյատորները մեծ գործադրություն ունեն։ Ներքանք գործ են ածվում տեխնիկայում, բաղխակայարաններում և այլն։ Պարզենք ակկումուլյատորի դերը էլեկտրական կայարաններում։*


*Կենտրոնական էլեկտրական կայարանը տալիս է հոսանք քաղաքը լուսավորելու համար։ Յերեկները, յերբ էլեկտրական էներգիան քիչ է ծախսվում, այդ էներգիայի մի մասն անց են կացնում ակկումուլյատորների միջով և լարում նրանց, իսկ գիշերները, յերբ էներգիայի ծախսը մեծ է, ակկումուլյատորները ոգնում են դինամո-մեքենային։ Այսպիսով ակկումուլյատորը մի գործիք է, որը ամբարում է իր մեջ էլեկտրական էներգիա և ապա կաըիքի դեպքում այդ էներգիան կրկին արտադրում է, բայց ի հարկե ավելի պակաս չափով (կլանված էներգիայի մոտ 75%-ը)։*




Նկ. 132. Բոլորովին պարպած ակկումուլյատոր։

### 101. Վոլտայի էլեմենտի գործողությունը։


*Այժմ զբաղվենք մի խնդրով, որի մասին իր տեղում դիտավորյալ կերպով չխոսեցինք. դա հետևյալն է՝ ինչու՞ էլեմենտի մեջ ցինկի վրա ստացվում է բացասական էլեկտրականություն, իսկ պղնձի վրա՝ դրական։*




Նկ.133. Ակկումուլյատորի լարելը մարտկոցով։

*Մենք գիտենք, որ ամեն մի մետաղի մեջ կան այնպիսի ատոմներ, որոնք կորցրել են իրենց էլեկտրոնները և հետևապես լարված են դրական էլեկտրականությամբ, այսինքն դրական իոններ են։ Մյուս կողմից գիտենք, որ ծծմբաթթուն ջրի մեջ բաժանված է իոնների։*

Յերբ ցինկն ընկղմում ենք ծծմբաթթվի մեջ, այն դեպքում ցինկի շերտից պոկվում է $\overset{++}{Zn}$ յոնը և միանում լուծույթի $\overline{\overline{SO}}_4$ յոնի հետ. առաջվում է չեզոք աղ ($ZnSO_4$)։ Ցինկի շերտի մոտ մնում են $\overset{+}{H}$ և $\overset{+}{H}$ յոնները, վորոնք միանում են յերկրորդ մոլեկուլայի $\overline{\overline{SO}}_4$-ի հետ և տալիս $H_2SO_4$։ Յերկրորդ մոլեկուլայի $\overset{+}{H}$ և $\overset{+}{H}$ յոնները միանում են յերրորդ մոլեկուլայի $\overline{\overline{SO}}_4$-ի հետ և այլն։ Վերջը պղնձի շերտի մոտ մնում են ջրածնի յերկու ազատ յոն ($\overset{+}{H}$ և $\overset{+}{H}$), վորոնք նստելով պղնձի շերտի վրա, տալիս են նրան դրական ելեկտրականություն, իսկ իրենք միանում են իրար հետ և կազմում ջրածնի չեզոք մոլեկուլ ($H_2$)։ Այս յերևույթը կրկնվում է շատ ու շատ անգամ։ Յերբ ցինկի շերտից դրական ցինկ յոնը պոկվում է, այդ ցինկ յոնի ընկերը ելեկտրոնը մնում է ցինկի շերտի վրա յեվ հաղորդում նրան բացասական ելեկտրականություն։ Այսպիսով ելեմենտի մեջ պղնձի վրա հավաքվում է դրական, իսկ ցինկի վրա բացասական ելեկտրականություն։





Նկ. 134. Վոլտայի ելեմենտի գործողությունը։

102. ԳԱԼՎԱՆՈՍՏԵԳԻԱ (Գալվանազոծում)։ Ելեկտրական հոսանքի ոգնությամբ առարկաները մետաղով ծածկելը կոչվում է գալվանոստեգիա, որինակ արծաթը վոսկեջրելը կամ վոսկեզոծումը, պղինձը նիկելով ծածկելը և այլն։ Սովորաբար այն մետաղե իրերը, վորոնք ոդում հեշտությամբ օքսիդանում են, ծածկում են դժվարությամբ օքսիդացող մետաղով, որինակ՝



յերկաթը ծածկում են ցինկով (ցինկազոծ յերկաթ), պղինձը կամ յերկաթը՝ նիկելով և այլն։

Յենթադրենք, թե մետաղե իրը (գդալը, բաժակակալը) պետք է արծաթաջրել։ Ելեկտրոլիտական ավազանի մեջ կածենք արծաթ նիտրատի լուծույթ, անոդից կկախենք մաքուր արծաթի շերտ, իսկ կատոդից արծաթաջրվող իրը։ Յեթե ավազանի միջով անցկացնենք հոսանք, այն դեպքում լուծույթի արծաթ յոնները կշարժվեն դեպի կատոդ և կնստեն գդալի վրա, իսկ մյուս յոնը ($\overline{NO}_3$) կշարժվի դեպի անոդ և միանալով արծաթի հետ կառաջացնի արծաթ նիտրատ. սա նորից կբաժանվի յոններն, դարձյալ արծաթ յոնը կնստի կատոդի վրա, իսկ $\overline{NO}_3$-ը՝ անոդի վրա, կրկին կստացվի արծաթ նիտրատ և այլն։ Այսպիսով մետաղե իրը կծածկվի արծաթի բարակ շերտով, իսկ անոդից կախված արծաթի շերտը կմաշվի։



Նկ. 135. Գդալի վոսկեզոծելը


Ուրեմն՝ այն իրը, վոր պետք է գալվանազոծել, կախվում է կատոդից, անոդից կախում են այն մետաղը, վորով իրը պետք է ծածկվի, իսկ ելեկտր. ավազանի մեջ պետք է լինի այդ մետաղի աղը։

103. ԵԼԵԿՏՐՈՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ։ Ելեկտրոլիզի ոգնությամբ մետալուրգիայի մեջ ստացվում են մաքուր մետաղներ։ Հիշենք պղնձի և ալյումինի ստանալը։

Պղնձահանքը հնոցներում նախ «այրում են», հալում և ստանում մի նյութ, վորի մեջ գտնվում է մոտ 60% պղինձ։ Այս նյութը տեղափոխում են ելեկտրոլիտական գործարան, վորտեղ ելեկտրոլիզի ոգնությամբ պղինձը մաքրում են։ Այդ նպատակով ելեկտրոլիտական մեծ ավազանը լցնում են պղնձի աղջասպով, անմաքուր պղինձը դարձնում են անոդ, իսկ կատոդից կախում են մաքուր պղնձի բարակ թերթ։ Ելեկտրոլիզի

ժամանակ արջասպի պղինձ յոնը նստում է կաթոդի վրա, իսկ $\overline{SO}_4$ յոնը՝ անոդի վրա և միանում այնտեղի պղնձի հետ ու տալիս $CuSO_4$. վերջինս վեր է լուծվում յոների, պղինձ յոնը նստում է կաթոդի վրա, իսկ $\overline{SO}_4$-ը՝ անոդի վրա և դարձյալ առաջվում է $CuSO_4$: Այսպիսով պղինձը կարծես անոդից տեղափոխվում է դեպի կաթոդ և կուտակվում պղնձե բարակ թերթիկի վրա: Պղնձե այդ շերտը հանում են և տեղը դնում նոր թերթ և այլն:

Ալյումին ստանալու համար էլեկտրոլիզի յեն յենթարկում վոչ թե ալյումինի աղերի լուծույթները, այլ նրա հալված աղերը: Դրա համար գործ են ածում ածխե մեծ հալոցներ:



Նկ. 136. Էլեկտրոլիզի ոգնությամբ ալյումին ստանալը:

Հալոցի մեջ ածում են ալյումինի աղերը, հետը խառնելով արգնահող ($Al_2O_3$): Իրքը հալոցը հանդիսանում է կաթոդ: Անոդի դերը կատարում են այն ածխի ձողերը, վորոնք դրվում են հալոցի մեջ: Սկզբում ածխե ձողերն այնքան են իջեցնում, վոր միանան հալոցի հետ և ապա անդկացնում ուժեղ հոսանք: Ձողերի և հալոցի միջև գոյանում է վոլտյան աղեղ, վորից արգնահողը հալվում է: Դրանից հետո ածուխները բարձրացնում են և հոսանքը կատարում է էլեկտրոլիզ: Այդ ժամանակ ալյումինը հալված վիճակում հավաքվում է հալոցի հատակին (կաթոդի վրա). բանալով հալոցի ստորին անցքը, կարելի յե այդ ալյումինը ածել առանձին անոթների մեջ:

Հարցեր:


Վո՞ր հաղորդիչներն են կոչվում առաջին կարգի հաղորդիչ:
Ի՞նչ է նշանակում էլեկտրոլիտ:
Բացատրեցեք էլեկտրոլիտական դիսոցիացիան:
Վո՞ր յոնն է կոչվում անյոն և վո՞րը՝ կատյոն:



Ի՞նչ է նշանակում էլեկտրոքիմիական համարժեք:
Ի՞նչու էլեմենտի մեջ ցինկն ուղեկցում է բացասական էլեկտրականություն:
Ի՞նչ գործադրություն ունի էլեկտրոլիզը:
Ակկումուլյատորն ի՞նչպես են պատրաստում և ի՞նչու համար:

## ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ—ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

104. ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ: Մենք արդեն դիտենք, վոր հոսանքն ազդում է մագնիսական սլաքի վրա. դա ցույց է տալիս, վոր էլեկտրական հոսանքը մագնիսի նման ունի մագնիսական դաշտ, վորի մեջ գործում են մագնիսական ուժերը: Վորպեսզի ցույց տանք, թե ինչպիսի կազմություն ունի հոսանքի մագնիսական դաշտը, կատարենք մի այսպիսի փորձ:




Նկ. 137. Մագնիսական ուժագծերի դասավորությունը ուղղագիծ հոսանքի շուրջը:

Շուռափվի վրա հորիզոնական դրությամբ ամրացնենք մի թերթ սավառաթուղթ (կարդոն) և ապա նրա միջով ուղղահայաց դրությամբ անցկացնենք բավական ուժեղ հոսանք (20—25 A): Յեթե մատով կարդոնին թեթև հարվածներ տանք, կտեսնենք, վոր մագնիսական ուժագծերը հաղորդչի շուրջը դասավորվում են համակենտրոն շրջանագծերի ձեվով:

Յեթե հաղորդչի մոտ պահենք մի դյուրաշարժ մագնիսական սլաք և հետո հոսանքն անցկացնենք վերևից դեպի ներքև, կտեսնենք, վոր սլաքն ընդունում է մի վորոշ դիրք, իսկ յեթե հոսանքն անցկացնենք ներքևից դեպի վերև, այն դեպքում սլաքը կշարժվի և կընդունի ուրիշ դիրք: Այստեղից յեզրակացնում ենք, վոր մագնիսական ուժագծերի յեվ հոսանքի ուղղության մեջ մի վորոշ կապ կա: Յենթադրենք, թե հոսանք անցնում է վերևից դեպի ներքև և այդ հոսանքի շուրջը պահում ենք մի քանի մագնիսա-


կան սլաքներ: Այդ սլաքները կընդունեն այնպիսի դիրք, ինչպիսին ցույց է տալիս 138-րդ նկարը: Ամեն մի սլաքի հյուսիսային բևեռից դուրս են գալիս ուժի գծերը և մտնում մյուս մագնիսի հարավային բևեռի մեջ. կարծես մագնիսական ուժի գիծը բոլոր սլաքների միջով կատարում է շրջան: Յեթե հոսանքը հակառակ ուղղությամբ անցնի, բոլոր սլաքները իրենց ուղղությունը կփոխեն և կընդունեն այն դիրքը, ինչպիսի 138 նկարն է ցույց տալիս: Այժմ մագնիսական ուժի գծերը շրջան են կատարում հակառակ ուղղությամբ:

Հոսանքի և մագնիսական ուժագծերի ուղղությունների միջև յեղած կապը հիշելու համար գործ է ածվում «խցանահանի կանոնը»: Յեթե խցանահանը պտուտակենք հոսանքի ուղղությամբ, այն դեպքում խցանահանի գլխիկի շարժման ուղղությունը ցույց կտա մագնիսի ուժագծերի ուղղությունը:



Նկ. 138. Մագնիսական սլաքները հոսանքի շուրջը միատեսակ դասավորություն են ընդունում:

105. ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԸ: Կարտոնը շատ տիվի վրա հորիզոնական դրությամբ ամրացնենք և նրա միջով անցկացնենք մի շրջանաձև հաղորդիչ: Կարտոնի վրա ցանենք յերկաթի փոշի և ապա հաղորդչի միջով անցկացնենք ուժեղ հոսանք, կտեսնենք, որ փոշին դասավորվում է այնպես, ինչպես 141-րդ նկարն է ցույց տալիս:




Նկ. 139. Խցանահանի կանոնը: Յեթե խցանահանը պտուտակենք հոսանքի ուղղությամբ, այն դեպքում ձեռքի պտույտը ցույց կտա մագնիսական ուժագծերի ուղղությունը:


Յեթե խցանահանի կանոնը գործադրենք կարտոնի միջով բարձրացող և իջնող հոսանքների համար, կտեսնենք, որ մագնիսական ուժի գծերը մտնում են ողակի մի կողմից և մյուս



կողմից դուրս գալիս: Պտույտ կատարող հոսանքը նմանվում է մի տափակ մագնիսի, որի մի յերեսն ունի հյուսիսային, իսկ մյուս յերեսը՝ հարավային բևեռի հատկություն: Իմանալու համար, թե ողակի որ յերեսը կլինի հյուսիսային և որը հարավային բևեռ, պետք է նայել ողակի յերեսին: Յեթե հոսանքը պտույտ է կատարում այն ուղղությամբ, ինչ ուղղությամբ ժամացույցի սլաքն է շարժվում, այն դեպքում ողակի այդ յերեսը կունենա հարավային բևեռի հատկություն. մագնիսական ուժի գծերն այդ կողմից ներս կմտնեն. իսկ յեթե ողակի յերեսին նայելիս յերևաց, որ հոսանքը պտույտ է կատարում ժամացույցի սլաքին հակառակ, այն դեպքում այդ յերեսը կլինի հյուսիսային բևեռ:




Նկ. 140. Մագնիսական ուժագծերի դասավորությունը ողակային հոսանքի շուրջը:




Նկ. 141. Ողակային հոսանքի մագնիսական սպեկտրը:

Այժմ այնպես անենք, որ հոսանքը կատարի մի քանի պտույտ: Դրա համար կպատրաստենք մի պարուրաձև հաղորդիչ կամ, ինչպես ընդունված է ասել, սոլենոյիդ և նրա միջով անցկացնենք ուժեղ հոսանք: Յերկաթի փոշու ոգնությամբ կարելի է ցույց տալ, որ այդ սոլենոյիդն ունի այնպիսի մագնիսական դաշտ, ինչպիսին ստացվում է սոլենոյիդի յերկարությունն ունեցող մագնիսական ձողից: Հո-




Նկ. 142. Մագնիսական ուժագծերի դասավորությունը հոսանքատար կոճի շուրջը:

ատնքի մի պատւոյտը, ինչպես տեսանք, ունի տափակ մագնիսի («մագնիսական թերթի») հատկութիւն. սոլենոյիդի մեջ այդ պատւոյտների դաշտերը գումարվում են և դառնում յերկար մագնիսի դաշտ: Սոլենոյիդի մագնիսական բեվեռը վորոշվում է այնպես, ինչպես մեկ պտտւոյտինը. յեթե նայենք սոլենոյիդի մի ճակատին և այդ ժամանակ հոսանքի ուղղութիւնը համապատասխան լինի ժամացույցի սլաքի շարժմանը, այն դեպքում այդ ծայրը կլինի հարավային բևեռ:




Նկ. 143 Սոլենոյիդի մագնիսական ուժագծերի սխեման:

106. ԵԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍ: Հոսանքատար սոլենոյիդի մագնիսական դաշտը այնքան էլ ուժեղ չէ: Բայց յեթե սոլենոյիդի մեջ դնենք մի յերկաթե ձող, այն դեպքում յերկաթը կխտացնի մագնիսական գծերը և սոլենոյիդի դաշտը կուժեղանա:




Նկ 144. Ելեկտրամագնիսի սխեման: Հյուսիսային բևեռն առաջվում է այն ծայրում, վորտեղ հոսանքն անցնում է ժամացույցի սլաքի շարժման հակառակ:

Այն պարուրաձև հաղորդիչը, վորի մեջ դանվում է յերկաթե ձող, կոչվում է ելեկտրամագնիս: Ելեկտրամագնիսը մագնիսական դաշտ ունենում է միայն այն դեպքում, յերբ հոսանքն անցնում է. հենց վոր հոսանքն ընդհատում ենք, մագնիսական դաշտն էլ կորչում է (ինչո՞ւ):

Մեծացնելով հոսանքի ուժը և պտւոյտների թիվը, կարելի է ստանալ չափազանց ուժեղ ելեկտրամագնիսներ:



Աշխատանք:

Հոսանքի ազնուրյամբ պատրաստել արհեստական մագնիս:

*Անհրաժեշտ պարագաներ.* 1-2 ակումուլյատոր կամ գալվանական ելեմենտներ, դանդի համար գործածվող պղնձե լար, բանալի, 1 ամ դիմադրութիւն ունեցող հաղորդիչ, սրածայր հենարանի վրա դրված մագնիսական սլաք, յերկաթե և պողպատե ձողիկներ:

1. Պղնձե լարը պարուրաձև փաթաթելով մատիտի շուրջը պատրաստեցեք սոլենոյիդ:

2. Ակումուլյատորից, բանալուց, դիմադրութիւնից և սոլենոյիդից շղթա կազմեցեք:

3. Վորոշելով ակումուլյատորի անունը, ցույց տվեք թե սոլենոյիդի վորևե ծայրում հոսանքն ի՞նչ ուղղութիւն ունի: Նկատի ունենալով հոսանքի ուղղութիւնը, գտեք թե սոլենոյիդի այդ ծայրն ի՞նչ բևեռ կունենա: Ստուգեցեք սլաքի ազնութիւնով:

4. Յերկաթի ձողիկը դրեցեք սոլենոյիդի մեջ. մագնիսական դաշտն ուժեղացավ:

5. Ընդհատեցեք հոսանքը. ձեր պատրաստած ելեկտրամագնիսը իր մագնիսական դաշտը կորցրե՞ց:

6. Ստուգեցեք, վոր պողպատի ձողիկը մագնիս չէ և հետո յերկաթը սոլենոյիդի միջից հանեցեք ու նրա տեղը դրեք պողպատե ձողիկը:


7. Մի քանի րոպե հոսանքն անցկացրեք սոլենոյիդի միջով: Վորոշեցեք սոլենոյիդի մագնիսական բևեռները: Ձողի այն ծայրը, վոր դտնվում է սոլենոյիդի հյուսիսային բևեռի կողմը, կլինի հյուսիսային բևեռ: Այդ ծայրի վրա նշան դրեք:

8. Հոսանքն ընդհատեցեք: Ձողը հանեցեք և մոտեցրեք մագնիսական սլաքին: Պողպատն իր բևեռները պահե՞ց:

107. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ: Մենք տեսանք, վոր ելեկտրական հոսանքից ստանում ենք մագնիսական դաշտ և այն սոլենոյիդը, վորի միջով անցնում է ելեկտրական հոսանք, վոչընչով չի տարբերվում մագնիսական ձողից: Մյուս կողմից գիտենք, վոր յերկաթի կամ վորևե մագնիսական նյութի ամեն մի մոլեկուլը մի փոքրիկ մագնիս է, վորն ունի թե հյուսիսային և թե հարավային բևեռ:

Այժմ յենթադրում են, վոր մագնիսական նյութի (յերկաթի, նիկելի, պողպատի) յուրաքանչյուր մոլեկուլայի մեջ

գանվում է առնվազը մեկ էլեկտրոն, որը պատվում է այդ մոլեկուլայի շուրջը, ինչպես լուսինը յերկրի շուրջը: Պատյանները կատարող էլեկտրոնը իր շուրջն առաջ է բերում այնպիսի մագնիսական դաշտ, ինչպիսին առաջացնում է սոլենոյիդի մեկ պտույտը (տես նկար 145): Ուրեմն մոլեկուլային մագնիսի դաշտը պատկանում է այն էլեկտրական լիցքին, որը պտտության է կատարում մոլեկուլայի շուրջը:




Նկ. 145. Մոլեկուլային հոսանքները մագնիսի ծայրերում:

Յեթե նյութը «մագնիսացած» չե, այն դեպքում էլեկտրոնների ճանապարհները բազմազան ուղղություն ունեն. մագնիսացման դեպքում էլեկտրոններն սկսում են պտտվել մի որոշ ուղղությամբ, այնպես որ մագնիսի հյուսիսային բևեռին նայելիս բոլոր մոլեկուլային հոսանքներն անցնում են ժամացույցի սլաքի շարժման հակառակ:

Այսպիսով մագնիսական դաշտը էլեկտրական հոսանքի արտահայտություններից մեկն է: Առանց էլեկտրական հոսանքի ոչ մի մագնիսական յերևույթ գոյություն չունի:

Մոլեկուլային մագնիսականությունը մոլեկուլայի մեջ պտտվող էլեկտրոնի մագնիսական դաշտն է:


*108.* ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԻ ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ: Էլեկտրամագնիսները գործադրվում են թե տեխնիկայում և թե առօրյա կյանքում, օրինակ, էլեկտրամագնիսական զանգը, էլեկտրամագնիսական հեռագիրը, գործարանային ուժեղ էլեկտրամագնիսները, էլեկտրամագնիսական ժամացույցները և այլն:

*109.* ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԶԱՆԳ: Էլեկտրական զանգը, անշուշտ, ամենատարածված էլեկտրամագնիսական գործիքներից մեկն է:

Յերբ կոճակը սեղմում ենք, շղթան փակվում է և էլեկտրականությունից անցնում է հոսանք, որից զանգի էլեկտրամագնիսը



մագնիսանում է և ձգում յերկաթե (A) խարիսխը: Խարսխին կպած մուրճը հարվածում է (C) զանգին: Բայց հենց որ խարիսխը մոտենում է էլեկտրամագնիսին, հոսանքն անմիջապես կտրվում է Z կետում և էլեկտրամագնիսը կորցնում է իր ուժը. դրանից խարիսխը կրկին հետ է գնում և դիպչելով պտուտակին կրկին հոսանք է առաջացնում: Էլեկտրամագնիսը կրկին մագնիսանում է և ձգում խարսխին, այդ ժամանակ մուրճը տալիս է յերկրորդ հարվածը և այլն: Յեթե կոճակը անընդհատ սեղմենք, զանգն էլ անընդհատ կգործի:




Նկ. 146. Էլեկտրական զանգի սխեման:


Բանդեցեք կոճակը և ծանոթացեք նրա կազմությանը: Գծեցեք կոճակի սխեմանույց տվեք զանգի էլեկտրամագնիսը: Գըտեք այն տեղը, որտեղ հոսանքը կտրվում է: Լեկլանշեյի կամ վորևե այլ էլեմենտից, կոճակից և զանգից շղթա կազմեցեք: Ամպես արեք, որ զանգը գործի:

Հաղորդիչը զանգի մեջ այնպես միացրեք, որ կոճակը սեղմելու դեպքում մուրճը միայն մեկ հարված տա:

Ի՞նչպես կազմել զանգի շղթան, որպեսզի մի քանի սենյակներից կարելի լինի նույն զանգով զանգահարել:


Զանգի շղթան ի՞նչպես կազմել, որ մեկ կոճակով կարելի լինի զանգահարել մի քանի զանգեր:

*110.* ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԵՌԱԳԻՐ: (Մորզեյի ապարատ): Ամենապարզ հեռագրական ապարատը հնարել է Մորզեն 1840 թ.: Այդ ապարատը բաղկացած է մի էլեկտրական մագնիսից, որի մոտ գանվում է մի լծակի յերկաթե կարճ բազուկը: Լծակի յերկար բազկի ծայ-




Նկ. 147. Մորզեյի գրող ապարատը:

ըին ամրացրած ե գրիչը, վորը թաց ե արվում վորևե ներկով։ Յերը հոսանքն անցնում ե, ելեկտրամագնիսը մագնիսանում




Նկ. 148. Յերկու հեռագրական կայարանների միացման սխեման։ Ձախ կայարանը հեռագրում ե, աջը ընդունում ե։

ե և ձգում լծակի կարճ բազուկը. յերկարն այդ ժամանակ բարձրանում ե և գրիչը սեղմում ե թղթի յերիզը, վորը առանձին մեխանիզմով շարժվում ե։ Հոսանքն ընդհատելու դեպքում գրիչն իջնում ե, վորովհետև ելեկտրամագնիսը կորցնում ե իր մագնիսականությունը։ Նայած թե հոսանքը յերկար ժամանակ ե անցնում, թե կարճ, ըստ այնմ էլ յերիզի վրա ստացվում ե գիծ կամ կետ։ Կետերի և գծերի տարբեր խմբավորումները տալիս են տառեր. որինակ, կետն ու գիծը ա ե, գիծն ու յերեք կետը՝ բ և այլն։ Գրող կամ ընդունող գործիքը գտնվում ե մի կայարանում, իսկ բանալին կամ կլավիշը, վորով շղթան փակվում կամ կտրվում ե՝ մյուս կայարանում։ Կայարանների միջև միայն մեկ հաղորդիչ ե գտնվում, մյուս հաղորդչի դերը կատարում ե գետինը. մարտկոցի մի բևեռը միացած ե գետնի հետ։ Հեռագրելիս գործում ե միայն ուղարկող կայարանի մարտկոցը։ 148-րդ նկարը ցույց ե տալիս յերկու կայարանների միացման սխեման։ I կայարանում բանալին սեղմված ե, հոսանքը նրա միջով անցնում ե մյուս կայարանի ելեկտրամագնիսին, այնտեղից էլ գետինը. գրիչը գրում ե։

Մորզեյից հետո հեռագրական տեխնիկան հսկայական առաջադիմություն ե արել. որինակ, հնարել են այնպիսի գործիքներ, վորոնք ուղղակի տառեր են տպում, գտել են միջոցներ միաժամանակ նույն հաղորդչով մի քանի հեռագիր ուղարկելու, նույնիսկ գտել են այնպիսի գործիքներ, վորոնք հնարավորություն են տալիս հեռագրի միջոցով պատկերներ ստանալ և այլն, վերջապես հիշենք «անլար հեռագիրը» կամ բադիոն։ Բայց և այնպես Մորզեյի ապարատը այսօր էլ տարածված ե ամբողջ աշխարհում։

111. ԵԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԿՐԱՆ։ Ուժեղ ելեկտրամագնիսները վերջերս մեծ չափով գործ են ածվում յերկաթե և պողպատե իրեր պատրաստող գործարաններում։ Բելսերի վրայով ելեկտրամագնիսական կրանը վերևից մոտեցվում ե այն յերկաթե կամ պողպատե իրին, վորը պետք ե բարձրացնել և տեղափոխել։ Հոսանքն անցկացնելու դեպքում ելեկտրամագնիսը ձգում ե այդ իրը և տեղափոխում մի ուրիշ տեղ, վորտեղ հոսանքն ընդհատելու դեպքում իրն ընկնում ե։

## ԵԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ


*112. ՖԱՐԱԴԵՅԻ ՓՈՐՁԸ։ Մենք գիտենք, որ երբ ելեկտրամագնիսի միջով հոսանք է անցնում, այն դեպքում այդ ելեկտրամագնիսը մագնիսանում է, այսինքն՝ ելեկտրական հոսանքն առաջ է բերում մագնիսականություն։*

*Հարց է ծագում, եթե շարժվող ելեկտրականությունը (հոսանքը) առաջ է բերում մագնիսականություն, արդյոք շարժվող մագնիսական բևեռը չի՞ կարող վորեվե հաղորդչի մեջ ելեկտրականություն առաջացնել։*

*Այս նպատակով Ֆարադեյը (1791—1867 թ) կատարեց մի շարք փորձեր, վորոնք, կարելի է ասել, պատմական նշանակություն ունեն և կազմում են ելեկտրատեխնիկայի հիմքը։*

*Կատարենք Ֆարադեյի փորձերից մեկը։*

*Վերցնենք մի կոճ (սոլենոյիդ), վորը բաղկացած լինի պղնձե կղպիացրած լարի բազմաթիվ պտույտներից։ Լարի ազատ ծայրերը միացնենք դեպի գալվանոմետրի հետ։ Շրթայի մեջ հոսանքի աղբյուր չկա, ուստի պարզ է, վոր գալվանոմետրի սլաքը չի շարժվի։ Բայց եթե մագնիսի մի բևեռը արագ շարժումով կոճի մեջ մտցնենք կամ կոճի միջից հանենք, այն ժամանակ կտեսնենք, վոր գալվանոմետրի սլաքը ծռվում է այս ու այն կողմը։ Գալվանոմետրի սլաքի շարժումը ցույց է տալիս, վոր կոճի միջով հոսանք է անցնում։ Եթե մագնիսը կոճի մեջ անշարժ դրությամբ պահենք, կտեսնենք, վոր գալվանոմետրի սլաքը չի շարժվում։*




*Նկ. 149. Մագնիսը ներս առնելիս կամ հանելիս կոճի մեջ առաջանում է հոսանք*


*Փորձերը ցույց են տալիս, վոր կոճի մեջ հոսանք առաջանում է միայն մագնիսի շարժման միջոցին։ Հենց վոր մագնիսը կանգ է առնում, կոճի մեջ առաջացած հոսանքն էլ անմիջապես կորվում է։*

*Երբ մագնիսի մի բևեռը կոճի մեջ ենք մտցնում, առաջ է գալիս մի ուղղությամբ հոսանք, իսկ երբ մագնիսը հանում ենք, այն դեպքում առաջ է գալիս հակառակ ուղղությամբ հոսանք։*



*Մագնիսի շարժումից կոճի մեջ առաջացած հոսանքը կոչվում է ներածված կամ ինդուկտիվ հոսանք, իսկ ինքը երևույթը՝ հոսանքների ինդուկցիա։*

*113. ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՈՒԺԱԴԾԵՐԻ ԿՏՐՎԵԼԸ ՀԱԳՈՐԴՈՎ։ Կոճի փոխարեն վերցնենք վորևե մետաղե ձող և լարերով նրան միացնենք գալվանոմետրի հետ։ Ձեռք բերենք մի պայտաձև ուժեղ մագնիս, վորի ուժի գծերը գնան մոտավորապես ուղղաձիգ։ Եթե ձողը յերկու բևեռների արանքում վեր ու վար տանենք, այն դեպքում մենք դրանով կկարենք ուժի գծերը և կտեսնենք, վոր գալվանոմետրի սլաքը ծռվում է. բայց եթե ձողը շարժեք ուժագծերի ուղղությամբ, այն դեպքում հոսանք չի առացվի։*




*Նկ. 150. Յերբ հաղորդիչը կարում է մագնիսական ուժի գծերը, այն դեպքում նրա ծայրերում առաջ է գալիս պոտենցիալների տարբերություն։*

*Մենք գիտենք, վոր հոսանք առանալու համար անհրաժեշտ է պոտենցիալների տարբերություն կամ ելեկտրաշարժ ուժ։ Յերբ ձողը շարժման միջոցին կրում է մագնիսի ուժագծերը, այն դեպքում նրա ծայրերում առաջ է գալիս պոտենցիալների տարբերություն, վորից հոսանք է առացվում։*

*114. ԻՆԴՈՒԿՑԻԱՅԻ ԵԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺ ՈՒԺԻ ՄԵԾԱՑՈՒՄԸ։ Եթե կոճի մեջ մտցնենք վոչ թե մեկ, այլ յերկու նման բևեռ, կտեսնենք, վոր գալվանոմետրի սլաքն ավելի կե ծռվում։ Նշանակում է, յերկու մագնիսական բևեռի դեպքում առացվում է մեծ ելեկտրաշարժ ուժ։ Դա բացատրվում է նրանով, վոր կոճի պտույտներն ավելի շատ ուժի գծեր են կարում։*

*Կարելի կե ելեկտրաշարժ ուժը մեծացնել և մեկ բևեռով, միայն այս դեպքում պետք է մագնիսը շատ արագ շարժել։*

Վորքան հաղորդիչը մեկ վայրկյանում շատ ուժի գծեր կտրի, այնքան մեծ կլինի ելեկտրաշարժ ուժը։

Վերջապես ինդուկցիայի ժամանակ առաջացած ելեկտրաշարժ ուժը կախված է հաղորդչի յերկարութ յունից կամ կոճի պտույտների թվից։

Այսպիսով ելեկտրաշարժ ուժը մեծանում է այն դեպքում, յերբ մագնիսական ուժը լինում է մեծ, յերբ հաղորդիչը շարժվում է արագ և յերբ կոճի պտույտների թիվը մեծ է։

Ինդուկցիայի ելեկտրաշարժ ուժն ուղիղ համեմատական է այն մագնիսական ուժի գծերի թվին, վորոնց հաղորդիչը կտրում է մեկ վայրկյանում։

*Ինդուկցիայի ելեկտրաշարժ ուժի առաջանալը կարելի յե բացատրել ելեկտրոնների տեսութ յամբ։*

Ինչպես գիտենք, հաղորդիչների մեջ գտնվում են դրական լիցքեր և ելեկտրոններ։ Դրական լիցքերն ունեն մեծ զանգված և ազատ չեն, իսկ ելեկտրոններն, ընդհակառակ, դյուրաշարժ են։ Յերբ հաղորդիչը շարժում ենք մագնիսական դաշտի մեջ, այն ժամանակ այդ մագնիսական ուժագծերի ազդեցութ յունից ելեկտրոնները մղվում են մի կողմը, իսկ դրական լիցքերը մնում են իրենց տեղը, ստացվում է պոտենցիալների տարբերութ յուն կամ ելեկտրաշարժ ուժ։

*Գալվանական հոսանքն ի՞նչից է ստացվում։*

*Ի՞նչ է նշանակում ինդուկտիվ հոսանք և ի՞նչպես է նա ստացվում։*

*Ինդուկցիայի ելեկտրաշարժ ուժի մեծութ յունն ինչի՞ց է կախված։*


*Կարելի՞ յե շատ ուժեղ ինդուկտիվ հոսանք ստանալ. դրա համար ի՞նչ պայմաններ են պետք։*

*115.* ՆԵՐԱԾՎԱԾ ՀՈՍԱՆԵՔՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱՅԼ ԴԵՊՔԵՐ։ Փարադեյը ցույց տվեց, վոր կարելի յե ներածված հոսանք ստանալ և այլ յեղանակներով։

1. Մենք գիտենք, վոր ամեն կոճ, վորի միջով հոսանք է անցնում, իր մագնիսական հատկութ յուններով բոլորովին նման է մագնիսական ձողին։ Այդ պատճառով, յեթե Փարադեյի փորձը



ժամանակ կոճի մեջ մագնիսի փոխարեն դնենք ու հանենք հոսանք ունեցող կոճ, այն դեպքում մյուսի մեջ կառաջանա ելեկտրաշարժ ուժ և հետևապես ներածված հոսանք։ Այստեղ այն հոսանքը, վոր ազդում է, կոչվում է սկզբնական հոսանք, իսկ այն ներածված հոսանքը, վոր առաջանում է յերկրորդ կոճի մեջ, կոչվում է յերկրորդական հոսանք։



Նկ. 151. Հոսանքատար կոճը ներս տանելիս կամ հանելիս յերկրորդ կոճի մեջ առաջանում է հոսանք։

Վորքան սկզբնական հոսանքն ուժեղ է և վորքան յերկրորդական կոճի պտույտները շատ են, այնքան ավելի ուժեղ է լինում ներածված (ինդուկտիվ) հոսանքը։

Յեթե ազդող կոճի մեջ դնենք յերկաթե ձող, այն դեպքում մագնիսական դաշտը կմեծանա և յերկրորդական կոճի մեջ կստացվի ավելի ուժեղ ինդուկտիվ հոսանք։

*Այսպիսով հոսանք ունեցող կոճը (սոլենոյիդը) և ելեկտրամագնիսը առաջ են բերում ներածված հոսանք ճիշտ այնպես, ինչպես մագնիսական ձողը։*

2. Յենթադրենք, թե սկզբնական կոճը դրած է յերկրորդական կոճի մեջ։ Յեթե սկզբնական կոճի հոսանքը հանկարծ կարենք, կտեսնենք, վոր գալվանոմետրի սլաքն ավելի յե ծռվում, քան նախորդ բոլոր դեպքերում։ Հոսանքը կտրելու դեպքում մագնիսական ուժի գծերը յերկրորդական կոճից ավելի շատ են հեռանում, քան թե սկզբնական կոճը հեռացնելիս։ Շղթան փակելիս յերկրորդական կոճի մեջ մագնիսական ուժի գծերն ավելի արագ են յերևան գալիս, քան թե սկզբնական կոճը մոտեցնելիս։ Այսպիսով մի վայրկյանում յերկրորդական կոճն ավելի շատ ուժի գծեր է կտրում և ինդուկցիայի ելեկտրաշարժիչ ուժն էլ մեծ է լինում։


*116.* ԼԵՆՑԻ ՈՐԵՆՔԸ։ Յենթադրենք, թե յերկրորդական կոճի վերին ծայրին մոտեցնում ենք մագնիսի (կամ սկզբնական կոճի)

հյուսիսային բևեռը: Փորձը ցույց է տալիս, որ ներածված հոսանքն այնպիսի ուղղություն ունի, որ կոճի վերին ծայրում առաջվում է հյուսիսային բևեռ, այսինքն վերևից նայողի համար կոճի այդ ծայրում հոսանքն անցնում է ժամացույցի սլաքի շարժման հակառակ: Մագնիսի բևեռը հեռացնելիս ինդուկտիվ հոսանքի ուղղությունը փոխվում է և այժմ կոճի վերին ծայրում առաջանում է հարավային բևեռ: Ուրեմն մագնիսի կամ կոճի հյուս. բևեռը կոճի մի ծայրին մոտեցնելիս այդ ծայրում ստացվում է նման բեվեռ, իսկ հեռացնելիս՝ հակառակ բեվեռ:

*Յեթե յերկրորդական կոճի ծայրին մոտեցնենք մագնիսի կամ ակզբնական կոճի հարավային բեվեռը, կտեսնենք, որ այդ ծայրում* ստացվում է հարավային բեվեռ: Հար. բեվեռը հեռացնելիս, ստացվում է հյուսիսային բեվեռ:

*Այսպիսով* ներածված հոսանքն այնպիսի ուղղություն է ունենում, որ աշխատում է շարժմանն արգելք լինել (ԼԵՆՑԻ ՈՐԵՆՔԸ):

*117.* Ա.Ջ ՁԵՌՔԻ ԿԱՆՈՆԸ: *Լենցի որենքի ոգնությամբ կարելի յե ցույց տալ, թե յերկրորդական կոճի մեջ ներածված հոսանքն ինչ ուղղությամբ է անցնում. նույն նպատակով յերբեմն գործ են ածում նաև այսպես կոչված «Ա.Ջ ձեռքի կանոնը»:*




Նկ. 152. Ա.Ջ ձեռքի կանոնը: Ձախ ձեռքը բարձրացնելիս հոսանքը (ձողի ծայրերը միացնելու դեպքում) կանցնի մի՛ջամասի ուղղությամբ:

*Պայտաձև մագնիսի յերկու բեվեռների արանքում պահենք մի հաղորդիչ ձող, որի ծայրերը միացած են գալվանոմետրի հետ: Մենք գիտենք, որ մագնիսական ուժի գծերը դուրս են գալիս հյուսիսային բևեռից և անցնում դեպի հարավային բևեռը: Յերբ հաղորդիչը բարձրացնում ենք, նրա մեջ առաջ և գալիս ներածված հոսանք, որն անցնում է մի որոշ ուղղությամբ, իսկ յերբ իջեցնում ենք, այն դեպքում ներածված հոսանքը իր ուղղությունը փոխում է: Այստեղից յերևում է, որ* ներածված հոսանքի ուղղությունը կախված է թե մագնիսական ուժագծերի յեվ թե հաղորդչի շարժման ուղղությունից:



*Ա.Ջ ձեռքի բութ մատը, ցուցամատը և մի՛ջամատը այնպես բաց արեք, որ նրանք փոխադարձաբար ուղղահայաց լինեն:*

Յերե ցուցամատը պահեք ուժագծերի ուղղությամբ, իսկ բութ մատը հաղորդչի շարժման ուղղությամբ, այն դեպքում միջամատը ցույց կտա ներածված հոսանքի ուղղությունը:

## ԴԻՆԱՄՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ՅԵՎ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐ

*118.* ԴԻՆԱՄՈՄԵՔԵՆԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆԸ: *Ֆարադեյը իր նշանավոր փորձերով ցույց տվեց, որ ինդուկցիայի յերևույթը կարելի յե ոգտագործել ելեկտրական հոսանք ստանալու համար: Այն ելեկտրական հոսանքները, որոնք շարժում են տրամվայներ և գործարանային շարժիչները (մոտորները), լուսավորում են տներն ու փողոցները, հալում են պանպան մետաղներ և այլն ինդուկտիվ հոսանքներ են: Գալվանական (կամ ելեմենտներից ստացված) հոսանքները սահմանափակ գործադրություն ունեն:*

*Այժմ տեսնենք, թե ինչպես կարելի յե մեծ չափով ստանալ ինդուկտիվ հոսանք և նրան գործադրել այս կամ այն նպատակի համար:*

*Կատարենք մի այսպիսի փորձ:*


*Վերցնենք կղպիացրած բարակ թելից մի փոքրիկ կոճ և նրա ծայրերը միացնենք գալվանոմետրի հետ: Այդ կոճը պահենք պայտաձև մագնիսի բևեռների մի՛ջև այնպես, որ մագնիսի ուժագծերը կոճի սլուտյաներին ուղղահայաց լինեն (Նկ. 153.—1 դիրք):*

*Յեթե կոճը մագնիսական դաշտի մեջ պտտենք, կտեսնենք, որ գալվանոմետրի սլաքը շարժումներ և կատարում: Նշանակում և կոճի մեջ առաջ և գալիս հոսանք: Յեվ դա հասկանալի յե. պտտվելիս կոճի թե աջ և թե ձախ մասերը կարում են մագնիսի ուժագծերը: Յեթե կոճը 1 դրությունից անցնում է 3 դրության, այսինքն կատարում է կես պտույտ, այն ժամանակ առաջացած հոսանքն ունենում է մի ուղղություն, իսկ յերբ 3 դրությունից վերադառնում և կրկին 1 դրության՝ հոսանքն հակառակ ուղղությունն է ստանում:*

*Կոճի լրիվ պտույտի ժամանակ հոսանքը յերկու անգամ իր ուղղությունը փոխում է:*

Այս փորձից կարելի չե չեզրակայնել արդեն, թե ինդուկտիվ հոսանք ստանալու համար ինչ ե պետք։

Ամենից առաջ անհրաժեշտ ե մագնիսական դաշտ, չերկրորդ՝ պետք ե ունենալ հաղորդիչ (կոճ), որ արտադրեն պրոտեելու դեպքում կստ ելեկտրական հոսանք։ Այդ հոսանքը կարելի չե հաղորդել որևե շարժիչի և կատարել աշխատանք։ Մեր փորձի ժամանակ մորպես շարժիչ ծառայում ե գալվանոմետրը։




Նկ. 153. Կես պտույտի ժամանակ հոսանքը կոճի մեջ անցնում ե մի ուղղությամբ, հաջորդ կես պտույտի ժամանակ հոսանքն անցնում ե հակառակ ուղղությամբ։

119. ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ։ *Կոճի միջոցով ստացված հոսանքը իր ուղղությունը ամեն մի պտույտի ժամանակ փոխում ե չերկու անգամ։ Ասում ենք՝ կոճի մեջ ստացվում ե փոփոխական հոսանք։*

*Փոփոխական կոչվում ե այն հոսանքը, որի ուղղությունը և ուժը պարբերաբար փոխվում են։*

*Փոփոխական հոսանքը մեծ գործադրություն ունի արդյունագործության մեջ։ Այն մեքենաները, որոնք տալիս են փոփոխական հոսանք, կոչվում են «փոփոխական հոսանքի դինամոմեքենաներ»։ Լուսավորության համար սովորաբար գործ են ածում փոփոխական հոսանք։ Հասկանալի չե, ի հարկե, որ փոփոխական հոսանքով շիկացող թելը հավասարապես լուսա չի արձակի։ Յեթե կոճը մեկ վայրկյանում կատարի n պտույտ ա(քանքն հոսանքը 2n անգամ իր ուղղությունը փոխի), այն*




*դեպքում լույսը 2n անգամ կուժեղանա և 2n անգամ էլ կթուլանա։ Վորպեսզի լույսի այդ խաղերը կամ թարթերը աչքի համար զգալի չլինեն, այնպես են անում, որ հոսանքի ուղղությունը շուտ-շուտ փոխվի։ Լուսավորության համար գործածվող փոփոխական հոսանքը սովորաբար մի վայրկյանում 100 անգամ իր ուղղությունը փոխում ե։*

*Գալվանական ելեմենտներից ստացված հոսանքը կոչվում ե անփոփոխ հոսանք. ինչու՞։*


*Ինչու՞ փոփոխական հոսանքը ելեկտրոլիզի համար չի գործածվում։*

120. ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔ ՏՎՈՂ ԴԻՆԱՄՈՄԵՔԵՆԱ։ *Փոփոխական հոսանք տվող ամենապարզ դինամոմեքենաներից մեկը հետևյալ կազմությունն ունի։ Նա բաղկացած ե. 1)* ելեկտրամագնիսից, *2)* խարսխից *և 3)* կոլեկտորից։

*Ելեկտրամագնիսը պայտի ձև ունի։ Նրա ճյուղերի վրա փաթաթված ե մի կղզիացրած հաղորդիչ, որի միջով որևե աղ-*





Նկ. 154. Փոփոխական հոսանքի դինամո խարսխի ողակային փաթաթանով։





Նկ. 155. Փոփոխական հոսանքի դինամո ճակատի կողմից։

*բյուրից կարելի չե անցկացնել անփոփոխ հոսանք. այդ ժամանակ ելեկտրամագնիսի ծայրերից մեկը կդառնա N, իսկ մյուսը S բևեռ։ Ուժագծերը դուրս կգան N բևեռից և կանցնեն դեպի S բևեռը. կունենանք մագնիսական դաշտ։ Այսպիսով* ելեկտրամագնիսի նպատակն ե առաջացնել մագնիսական դաշտ։

Էլեկտրամագնիսի բևեռների առանքում տեղավորված է խարիսխը, այսինքն այն կոճը, որը պետք է պտտենք և նրա մեջ առանանք ներածված հոսանք։ Խարիսխը բաղկացած է յերկաթե գլանից, որի վրա փաթաթված է հաղորդիչ լարը։ Յեթե հաղորդիչն այնպես է փաթաթված, որ անցնում է նաև գլանի միջով, այն դեպքում փաթաթանը կլինի ողակային, իսկ յեթե հաղորդիչը փաթաթված է գլանի միայն արտաքին մակերեվույթի վրայով, այն դեպքում փաթաթանը կոչվում է թմբուկային։





Նկ. 156. Խարսխի թմբուկային փաթաթան։




Նկ. 157, Խարսխի թմբուկային փաթաթան ճակատից

Թմբուկային փաթաթանը ներկայումս շատ է տարածված։ Կոլլեկտոր կոչվում է այն հարմարությունը, որի նպատակն է հավաքել հոսանքը և անցկացնել արտաքին շղթայի մեջ։ Նա բաղկացած է 2 պղնձե ողակներից (R և R¹), որոնք ամրացրած են խարսխի առանցքի վրա և պտտվում են նրա հետ։ Այդ ողակներին դիպչում են մետաղե յերկու անշարժ թիթեղներ (b և b¹)։ R և R¹ ողակները պատավելիս շարունակ քսվում են այդ խողովակներին և յելեկտրականությունը հաղորդում նրանց։ Յեթե խարսխի կես պտույտի ժամանակ R ողակը դրական է, այն դեպքում յելեկտրական-





Նկ. 158. Փոփոխական հոսանքի դինամոյի մեկ պտույտը։ Հոսանքը Q-ից անցնում է դեպի R, բայց յերբ AB-ն կընդունի BC-ի դիրքը, հոսանքը R-ից կանցնի դեպի Q։



նությունը արտաքին շղթայի մեջ կհոսի b խոզանակից դեպի b¹ խոզանակը. հետևյալ կես պտույտի ժամանակ R¹ ողակը կդառնա դրական բևեռ և հոսանքը արտաքին շղթայի մեջ կանցնի b¹-ից դեպի b խոզանակը։


121. ԲԱՑ ԱՐԵՎԱՆ ԴԻՆԱՄՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐ։ Նախորդ հոդվածում նկարագրած դինամոմեքենայի յելեկտրամագնիսը յերկու բևեռ ունի։ Վորպեսզի այդ մեքենայից ստացված հոսանքը մի վայրկյանում իր ուղղությունը փոխի 100 անգամ, անհրաժեշտ է, վոր նրա խարիսխը մեկ վայրկյանում 50 կամ մեկ րոպեում 3000 պտույտ անի, ուրիշ խոսքով ասած՝ խարիսխը պետք է չափազանց արագ պտտվի։ Բայց այդպիսի արագություն ստանալը կապված է մեծ դժվարությունների հետ։ Այդ պատճառով ներկայումս շինում են այնպիսի դինամոմեքենաներ, վորոնց մեջ լինում են վոչ թե 2, այլ 4, 6, 8... մագնիսական բևեռներ։ Յեթե ցանկանում ենք, վոր հոսանքը մի վայրկյանում փոփոխվի 100 անգամ, այն դեպքում 2 բևեռ ունեցող մեքենայի խարիսխը պետք է մեկ րոպեում պտտվի 3000 անգամ, չորս բևեռանոց մեքենայինը՝ 1500 անգամ, վեց բևեռանոցինը՝ 1000 անգամ, ութ բևեռանոցինը՝ 750 անգամ։ Այդպիսի մեքենաներից մեկի մասին գաղափար են տալիս 160 և 161 նկարները։





Նկ. 159. Փոփոխական հոսանք ավոք բազմաբևեռ դինամոյի սխեման։

Յերկաթե հաստ ողակի ներվին մակերևույթի վրա գտնվում են մի շարք յերկաթե ցցվածքներ։ Այդ ցցվածքների վրայով անցնում է մի ընդհանուր հաղորդիչ, որը մի ցցվածքի վրա փաթաթվում է ժամացույցի սլաքի շարժման ուղղությամբ, իսկ մյուսի վրա՝ հակառակ. այնպես վոր, յերբ վորևե տեղից այդ հաղորդչի մեջով անցնում է անփոփոխ հոսանք, այն դեպքում ցցվածքներից մեկը դառնում է N, մյուսը՝ S, յերրորդը դարձյալ N, չորրորդը՝ S և այլն։ Ստացվում են մի շարք յելեկտրամագնիսներ։

Խարիսխը բաղկացած է այնքան կոճերից, որքան մագնիսական բևեռներ կան։ Այդ կոճերի մեջ առաջացած ինդուկտիվ հոսանքներն իրար ուժեղացնում են և կազմում մի հոսանք։ Յերբ բոլոր կոճերը միաժամանակ անցնում են N և S բևեռների արանքի միջին կետով, ինդուկտիվ հոսանքն իր ուղղությունը փոխում է։ Իմանալու համար, թե հոսանքը մեկ վայրկյանում քանի անգամ է փոխում իր ուղղությունը, մենք պետք է խարիսխի մեկ վայրկյանում կատարած պտույտների թիվը բազմապատկենք բևեռների թվով։ Որինակ, յեթե դինամոմեքենան ունի յերկու բևեռ և խարիսխն ել մեկ վայրկյանում կատարում է 50 պտույտ, այն դեպքում հոսանքը մեկ վայրկյանում իր ուղղությունը կփոխի 100 անգամ։



Նկ. 160. Փոփոխական հոսանք ավող բազմաբևեռ դինամոյի արտաքին տեսքը։




Նկ. 161. Բարձր լարվածության ալտեռնատորի սխեման։ Այստեղ խարիսխը (A) դանվում է դուրսը և անշարժ է։

Փոփոխական հոսանք ավող դինամոմեքենաները յերբեմն կոչվում են alternatorներ։*) Սրանք մի ալտերնատոր անպայման պետք է ունենա մագնիսական սիստեմ, խարիսխ և կոլլեկտոր։

Ներկայումս ալտերնատորները այնպես են շինում, որ խարիսխը մնա անշարժ, իսկ էլեկտրամագնիսները՝ շարժվեն։ Այս դեպքում խարիսխը գրաված է դուրսը և լինում է ոդակաձև, իսկ էլեկտրամագնիսները՝ ներսը։


Վորևե աղբյուրից բերում են անփոփոխ հոսանք և $b_1$ $b_2$ խոզանակներով հաղորդում էլեկտրամագնիսներին։ Էլեկտրամագնիսները արագորեն պտտելու դեպքում խարիսխի մեջ առաջ են գալիս հոսանք, որը $K_1$ և $K_2$ կետերում անցնում է արտաքին շղթայի մեջ։

*) Լատիներեն alterno = փոփոխում եմ բառից։



122. Անփոփոխ հոսանքի դինամոմեքենա։ Փոփոխական հոսանքն, ինչպես տեսանք, բավական հեշտ է ստացվում, բայց դժբախտաբար այդ հոսանքն ամեն տեղ չի կարելի դործածել, որինակ, էլեկտրաքիմիական արդյունագործության մեջ և տրամվայներում անհրաժեշտ է ունենալ անփոփոխ հոսանք։ Այդ պատճառով դինամոմեքենայի մեջ ստացված փոփոխական հոսանքը հատուկ կոլլեկտորի ոգնությամբ ուղղում են, այսինքն այնպես են անում, որ հոսանքը արտաքին շղթայի մեջ միայն մի ուղղությամբ անցնի։

Վորպեսզի ցույց տանք, թե ինչպես է ուղղվում փոփոխական հոսանքը, դիտենք հետևյալ սխեման։




Նկ. 162. Անփոփոխ հոսանք ավող դինամոյի սխեման։ Կոլլեկտորը բաղկացած է յերկու կիսաողակից։ արտաքին շղթայի մեջ հոսանքն անցնում է մի ուղղությամբ։


Յենթադրենք, թե էլեկտրամագնիսի բևեռների արանքում $OO_1$ առանցքի շուրջը սլաքի ուղղությամբ պտտվում է մի մետաղե շրջանակ։ Յերբ AB ճյուղը կըտրելով մագնիսական ուժագծերը բարձրանում է, նույն միջոցին CD ճյուղը ցածրանում է։ Գործադրելով աջ ձեռքի կանոնը կարելի է ցույց տալ, որ AB և CD մասերի մեջ ինդուկտիվ հոսանքը պետք է հակառակ ուղղությամբ անցնի։

MABCDP շրջանակի ծայրերը միանում են կարած ողակի մասերի հետ, որոնց քսվում են Q և R խոզանակները։ Արտաքին շղթան փակվում է T լապտերի միջոցով։

122-րդ նկարը ցույց է տալիս, որ CD ճյուղը ցածրանալիս

հոսանքը R խոզանակով մտնում է արտաքին շղթայի մեջ և ապա Q խոզանակով մտնում շրջանակի մեջ։ Այս դեպքում R խոզանակը հանդիսանում է վորպես դրական, իսկ Q խոզանակը՝ վորպես բացասական բևեռ։ Այժմ յենթադրենք, թե AB ճյուղը պատվելիս բաժանվեց Q խոզանակից և դիպավ R խոզանակին, ընդունելով CD-ի դիրքը։ Ներածված հոսանքը նրա մեջ կփոխվի և դարձյալ կանցնի դեպի R խոզանակը։ Այսպիսով, ներածված հոսանքը թեև ABCD շրջանակի մեջ շարունակ փոփոխվում է, բայց արտաքին շղթայի մեջ հոսում է միևնույն մի ուղղությամբ, այն է՝ R-ից դեպի Q։


Վորպեսզի հոսանքի ույժը մեծ տատանումներ չտա, կոլլեկտորի ողակը բաժանում են վոչ թե յերկու, այլ շատ մանր աղեղների, վորոնցից ամեն մեկը միացած է խարսխի մեկ մասի հետ (տես նկ. 163)։



Նկ. 163. Անփոփոխ հոսանք տվող դինամոյի սխեման։ Կոլլեկտորը բաժանված է շատ մասերի։


Անփոփոխ հոսանք տվող դինամոմեքենայի խարիսխը նույնպես լինում է ողակային կամ թմբուկային փաթաթանով։

164-րդ նկարը ցույց է տալիս թմբուկային խարսխի կազմությունը. փոքր շառավիղ ունեցող գլանը կոլլեկտորն է, վորը բաղկացած է բազմաթիվ պղնձե կղզիացած շերտերից։ Այդ շերտերից ամեն մեկը միանում է խարսխի մեկ սեկցիայի հետ։


Նկ. 164. Դինամոյի խարսխի արտաքին տեսքը։

Անփոփոխ հոսանք տվող դինամոմեքենայի ելեկտրամագնիսի միջով անցնում է հենց այն հոսանքը, վոր ստացվում է խարսխի շարժման միջոցին։ Դա կատարվում է հետևյալ յերեք յեղանակով.


1. Ելեկտրամագնիսի վրա փաթաթված է մի հատ հաղորդիչ, վորի մի ծայրը միանում է արտաքին շղթայի հետ, իսկ մյուսը՝ խարիսխի հետ։ Խարսխի պտույտների միջոցին ստացված ամբողջ հոսանքն անցնում է ելեկտրամագնիսի միջով։ Այս տիպի մեքենան կոչվում է սերիես-դինամո*) կամ հաջորդական աուաջացումով մեքենա։


Նկ. 165. Հաջորդական աուաջացումով ելեկտրամագնիսի փաթաթանի սխեման։

2. Ելեկտրամագնիսի փաթաթանը բաղկացած է բարակ լարի շատ պտույտներից և միանում է արտաքին շղթային զուգահեռ։ Այս դեպքում հոսանքի մեծ մասն անցնում է արտաքին շղթայի մեջ, իսկ փոքր մասը՝ ելեկտրամագնիսին։ Դինամոմեքենայի այս տիպը կոչվում է շենտային կամ զուգահեռ աուաջացումով մեքենա։

3. Վերջապես մագնիսներն ունենում են յերկու փաթաթան, վորոնցից մեկը արտաքին շղթայի հետ միանում է հաջորդաբար, իսկ մյուսը՝ զուգահեռ։ Այսպիսի մեքենաները կոչվում են կոմպաունդ կամ բարդ։

Ծանոթություն։—Խարսխի մեջ առաջացող հոսանքով ելեկտրամագնիսների մագնիսացումը, կարծես, պարադոքս է և, իսկապես, մինչև վոր մագնիսական դաշտ չունենանք, խարսխի մեջ հոսանք չի կարելի ստանալ, այնինչ դեռ հոսանք ենք ստանում և ապա այդ հոսանքով ստեղծում մագնիսական դաշտ։ Յերևույթը հեշտ է բացատրել. բանից դուրս է գալիս, վոր դինամոմեքենան դադարելուց հետո, մագնիսական դաշտը բոլորովին չի կորչում. ելեկտրամագնիսի յերկաթի մեջ մնում է քիչ մագնիսականություն։ Յերբ խարիսխը պտըտում ենք, այդ թույլ դաշտի ազդեցությունից ստացվում է հոսանք, վորը անցնելով ելեկտրամագնիսի հաղորդչի միջով, ուժեղացնում է նրա մագնիսական դաշտը։ Այդ ուժեղ դաշտից ստացվում է ավելի մեծ ելեկտրաշարժ ույժ։



Նկ. 166 Զուգահեռ աուաջացումով ելեկտրամագնիսի փաթաթանի սխեման։


123. ՆԵՐԱԾՎԱԾ ՀՈՍԱՆՔԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ։ Յերբ դինամոմեքենայի խարիսխը պտտում ենք, այն ժամանակ նրա մեջ հոսանքն այնպիսի ուղղությամբ է անցնում, վոր ստացվում է շարժմանը հակազդող մի դիմադրություն (Լենցի

*) Սերիես—անգլիերեն նշանակում է շարք, շղթա։

որենքի համաձայն)։ Վորպեսզի այդ դիմադրությանը հաղթենք, անհրաժեշտ է մեխանիկական աշխատանք կատարել. այսպիսով մեխանիկական աշխատանքից խարխխը պտտվում է. պտտվող խարսխի մեջ առաջ է գալիս ներածված հոսանք։


Հետևապես ներածված հոսանքն ստացվում է ի հաշիվ ծախսած մեխանիկական աշխատանքի։ Վորքան շատ էներգիա ենք ծախսում, այնքան ավելի ուժեղ է լինում ներածված հոսանքը։

Դինամոմեքենան կլանում է մեխանիկական էներգիա և փոխարենն արտադրում է ներածված հոսանք։




Նկ. 167. Կոմպաունդ մեքենայի էլեկտրամագնիսի փաթաթանի սխեման։

124. ԴԱՂՓԱՐ ԷԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺԻՉԻ ՄԱՍԻՆ։ Մենք տեսանք, վոր էլեկտրական էներգիան կարելի է ձևափոխել ջերմային և քիմիական էներգիայի։ Հիշենք էլեկտրալուսավորությունը, էլեկտրական վառարանները, էլեկտրաքիմիական յերևույթները և այլն։ Էլեկտրական էներգիան կարելի է վերածել նաև մեխանիկական էներգիայի, այսինքն էլեկտրական էներգիայի ոգնությամբ կարելի է կատարել մեխանիկական աշխատանք։ Այն դործիքը, վորի մեջ էլեկտրական էներգիան վեր է ածվում մեխանիկական էներգիայի, կոչվում է էլեկտրաշարժիչ կամ էլեկտրամոտոր։





Նկ. 168. Էլեկտրաշարժիչի հիմունքը։ Հոսանքը A կետում անցնում է նկարի մյուս կողմը, իսկ B կետում դեպի մեզ է գալիս։ Առաջին դեպքում հոսանքատար լարը կմղվի դեպի ցած, իսկ յերկրորդ դեպքում դեպի վեր։

Էլեկտրամոտորի դործածությունը հիմնված է այն յերևույթի վրա, վոր հոսանքատար լարը մագնիսական դաշտի ազդեցությունից շարժվում է։ Յենթադրենք, թե մագնիսական ուժագծերը շարժվում են ձախ կողմից դեպի աջ կողմը նկ. 168։ Այդ դաշտի մեջ տեղավորենք



մի հոսանքատար լար, վորը նկարի մակերևույթին ուղղահայաց լինի։ Յենթադրենք, թե հոսանքն A կետում դիտողի կողմից անցնում է նկարի մյուս կողմը։ Ամպերահանի կանոնի համաձայն հոսանքի շուրջը գոնվող մագնիսական ուժագծերը կդասավորվեն այնպես, ինչպես նկարն է ցույց տալիս։ Այսպիսով մագնիսի դաշտի մեջ տեղավորվում է հոսանքի դաշտը. տեսնենք դրա հետևանքն ինչ կլինի։



Նկ. 169. Ձախ ձեռքի յերեք մատները փոխադարձաբար ուղղահայաց վիճակում։

Լարից բարձր՝ հոսանքի ուժագծերը և մագնիսի ուժագծերը գնում են միևնույն կողմը։ Իսկ մենք գիտենք, վոր դեպի նույն կողմը կողք կողքի գնացող ուժագծերը ճնշում են իրար, այդ պատճառով հաղորդիչը կշարժվի դեպի ցած։ Նշանակում է հաղորդիչն ստացավ կինետիկական էներգիա։

Հոսանքի էլեկտրական էներգիան վերածվեց հաղորդչի կինետիկական էներգիայի։


Այստեղից հետևում է **ձախ ձեռքի կանոնը** — ձախ ձեռքի բթամատը, ցուցամատը յեվ միջամատն այնպես բացարել, վոր նրանք լինեն փոխադարձաբար ուղղահայաց։ Յերբ ցուցամատը պահենք ուժագծերի ուղղությամբ (N-ից S), միջամատը հոսանքի ուղղությամբ, այն դեպքում բութ մատը ցույց կտա հաղորդչի շարժման ուղղությունը։

Հոսանքատար հաղորդչի շարժումը մագնիսական դաշտի մեջ էլեկտրամոտորի հիմքն է կազմում։ Այդ պատճառով ձախ ձեռքի կանոնը յերբեմն կոչվում է նաև մոտորի կանոն։

125. ԷԼԵԿՏՐՈՄՈՏՈՐԻ ԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆԸ*)։ 170-րդ նկարը գաղափար է տալիս էլեկտրամոտորի կազմության մասին։ N և S— էլեկտրամագնիսի բևեռներն են. T—խարիսխն է, այսինքն յերկաթե գլան է, փաթաթած հաղորդչով։ Այդ հաղորդչի ծայ-

*) Այստեղ մենք խոսում ենք անփոփոխ հոսանքի մոտորների մասին։


րերը միացած են: K—կոլլեկտորն է, որը բաղկացած է մի շարք պղնձե թիթեղներից. այդ թիթեղները իրարից բաժանված են անհաղորդիչ նյութով: Պղնձե թիթեղներն առանձին հաղորդչով միանում են խարսխի փաթաթանի կամ կոճերի հետ: Z և $Z_1$ — խոզանակներն են:



Նկ. 170. Էլեկտրոմոտորի կազմությունը:

Դինամոմեքենայից բերված է անփոփոխ հոսանք, որի մի մասն անցնում է էլեկտրամագնիսի փաթաթանի միջով, իսկ մյուսը՝ խարսխի պտույտների միջով: Այսպիսով ստեղծվում է մագնիսական դաշտ, որի միջով անցնում են խարսխի հոսանքատար լարերը: Պարզ է, որ հոսանքի դաշտը և մագնիսի դաշտը պետք է ազդեն իրար վրա և դրա հետևանքն այն կլինի, որ խարիսխը կսկսի պտտվել:

Յեննթադրենք, թե հոսանքը մտավ Z խոզանակի մեջ: Այստեղից նա կանցնի կոլլեկտորի այն թիթեղին, որը գտնվում է խոզանակի տակ: Հոսանքը հասնելով խարսխի a կեսին, բաժանվում է յերկու մասի. մի մասն անցնում է խարսխի աջակողմյան պտույտներով, իսկ մյուսը՝ ձախակողմյան: a կեսին տրամագծորեն հակառակ կետում աջ ու ձախ կողմի հոսանքները դարձյալ կհանդիպեն իրար և միանալով կանցնեն դեպի դինամոմեքենայի բացասական բևեռը:



Նկ. 171. Էլեկտրոմոտորի սխեման. ցույց է տալիս խարսխի մեկ պտույտը:

171-րդ նկարը ցույց է տալիս մոտորի կտրվածքը: Հոսանքը մտնում է K խոզանակով և խարսխի միջով պտույտ գործելով $K_1$ խոզանակով վերադառնում դինամոյին:

Ուշադրություն դարձնելով այն հանգամանքի վրա, որ խարսխի աջ և ձախ կեսերում հոսանքները անցնում են իրար հակառակ և գործադրելով ձախ ձեռքի յերեք մատի կանոնը, կարելի յե ցույց տալ, որ խարիսխը կպտտվի սլաքի ուղղությամբ:

Յեթե էլեքտրամոտորի խարսխի առանցքը միացած լինի վորևե մեքենայի հետ, այն դեպքում էլեկտրոմոտորը կարող է շարժել այդ մեքենան (որինակ, սղոցը) և կատարել մեխանիկական աշխատանք:

126. ՄՈՏՈՐԻ ԽԱՐՍԽԻ ՀԱԿԱՆԵԼԵԿՏՐԱՇԱՐԺ ՈՒԺԸ: Յենթադրենք, թե էլեկտրամոտորը մտցրել ենք ցանցի մեջ և այս ցանցն էլ տալիս է V վոլտ լարվածություն: Մոտորի խարիսխը կսկսի պտտվել և վորովհետև խարսխի հաղորդիչները կտրում են մագնիսի ուժագծերը, այդ պատճառով այդ մոտորը կգործի վոչ միայն վորպես շարժիչ, այլ և վորպես դինամոմեքենա, այսինքն մոտորը կառաջացնի ինդուկցիայի էլեկտրաշարժ ուժ, որը իր հերթին խարսխի մեջ կառաջացնի նոր հոսանք (ինդուկտիվ հոսանք): Լենցի որենքի համաձայն ինդուկցիայի էլեկտրաշարժ ուժը պետք է ուղղված լինի «արտաքին» V լարվածության կամ ցանցի էլեկտրաշարժ ուժի դեմ: Յեթե մոտորի «հակառակ» էլեկտրաշարժ ուժը նշանակենք e տառով, այն դեպքում մոտորի ընդհանուր լարվածությունը կլինի V— e վոլտ: Յեթե մոտորի դիմադրությունն է r ոմ, հոսանքի ուժը (Ոմի որենքի համաձայն) կլինի

$$A = \frac{V - e}{r}$$

Հակառակ էլեկտրաշարժ ուժը (e) կախված է պտտման արագությունից. վորքան խարիսխն արագ պտտվի, այնքան ավելի մեծ կլինի այդ ուժը: Այդ պատճառով սկզբում, յերբ խարիսխը դեռ դանդաղ է պտտվում, հոսանքի ուժը բավական մեծ է լինում: Վորպեսզի այդ ուժեղ հոսանքից խարսխի հաղորդիչները չայրվեն, շղթայի մեջ միացնում են բեռնատար:

Խնդիր 1.

Հաջորդաբար առաջացմամբ մոտորը, լրիվ ընթացքի ժամանակ, վերցնում է 15 ամպեր 105 վոլտի դեպքում։ Մարսախէթ փաթաթանի դիմադրությունն է 0,15 օմ, ելեկտրամագնիսի դիմադրությունն է 0,25 օմ, հոսանքը մոտորին տվող հաղորդիչների դիմադրությունն է 0,1 օմ։ Գտնել մոտորի հակառակ ելեկտրաշարժ ուժը։

$$A = \frac{V-e}{r}, \quad 15 = \frac{105 - e}{0,25+0,15+0,1}$$ վոլտեղից

$e = 97,5$ վոլտ։

Խնդիր 2.

Նույն պայմաններում խարսխի մեջ հոսանքն ինչ չափերի կհասնի, յեթե մեքենավարը մոռանա բեռնատարը մացնել։ Սկզբում, մինչև խարսխի պտտվելը, հակառակ ելեկտրաշարժ ուժ չի լինի. հետևապես վեր բերած ֆորմուլից e հանվում է, ստանում ենք

$$A = \frac{V}{r}, \quad A = \frac{105}{0,25 + 0,15 + 0,1} = 220$$ ամպերի։

127. ՄՈՏՈՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ։ Յենթադրենք, թե մոտորը ձեռք է բերել նորմալ շարժում և բեռնատան էլ գտնվում է շղթայի մեջ։ $A = \frac{V-e}{r}$ ֆորմուլը հնարավորություն կտա իմանալ, թե ինչ հոսանք է անցնում շղթայի միջով։ Յեթե ֆորմուլի յերկու մասերն էլ բազմապատկենք r-ով, կստանանք $V - e = Ar$։ Այժմ այս հավասարության բոլոր անդամները բազմապատկենք A-ով, կստանանք $VA - eA = rA^2$ կամ

$$AV = vA + rA^2$$

Այստեղ AV այն ելեկտրական էներգիան է, վոր մոտորը վերցնում է մեկ վայրկյանում։ $rA^2$-ը այն էներգիան է, վոր փոխվում է ջերմության (ջաուլյան ջերմության)։ Յեթե ուշադրություն չդարձնենք էներգիայի մյուս կորուստների վրա, այն դեպքում eA կլինի այն մեխանիկական էներգիան, վոր ստացվում է մոտորից։




Ուրեմն մոտորին տրվում է AV էներգիա, իսկ դրա փոխարեն ստացվում է eA մեխանիկական էներգիա (աշխատանք)։

$\frac{eA}{AV}$ հարաբերությունը կոչվում է մոտորի ոգտակար գործողության գործակից։

Մոտորների ոգտակար գործողության գործակիցը լինում է 70—90%։

128. ՏՐԱՄՎԱՅԻ ՄՈՏՈՐՆԵՐ։ Տրամվայի վագոնները շարժելու համար սովորաբար գործ են ածում անփոփոխ հոսանքի մոտորներ (հաջորդական առաջացմամբ)։ Նրանք տեղավորվում են վագոնի հատակի տակ և առանցքավոր անիվների միջնորդությամբ միանում են անիվների առանցքների հետ։ Դինամոմեքենայից




Նկ. 172. Տրամվայ։

հոսանքն անցնում է ողով և ապա ալեհնավոր կոնտակտի միջոցով անցնում է մոտորին, այստեղից էլ ռելսին. դինամոմեքենայի բացասական բևեռը մի ուրիշ հաղորդչով. միացած է լինում ռելսի հետ։

Բացի տրամվայից ելեկտրական հոսանքը շարժում է ամբողջ գնացքները, բուքսիրային նավեր, բարձրացնող մեքենաներ և այլ։

129. ԵԼԵԿՏՐՈՄՈՏՈՐԻ ՈՒՐԻՇ ԴՈՐԾԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ Ելեկտրոմոտորները մեծ գործադրություն ունեն վոչ միայն տրանսպորտի, այլև արդյունագործության և տնային անտեսության մեջ։ Միացնելով ելեկտրամոտորները գործարանների աշխատող մեքենաների հետ, կարի մեքենայի հետ, սերզատների, գութանների, կալսող, աղող և այլ մեքենաների հետ, կարելի յե կատարել զանազան աշխատանքներ։

Այսպիսով էլեկտրական էներգիան կարելի է կատր-կատր անել և հաղորդիչներով փոխադրել բնակարանները, դաշտերը, գործարանները և այլն։ Էներգիայի բոլոր տեսակներից գործածության համար ամենահարմարը էլեկտրական հոսանքն է։

## ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐ ՅԵՎ ՀԵՌԱԽՈՍ

*130.* ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱՆ։ Ինչպես գիտենք, հոսանքի կարողությունը չափվում է հոսանքի ուժի և պոտենցիալների տարբերության արտադրյալով.

$$W = A \cdot V$$ վաատերի։

Վորտեղ W—վաատերի թիվն է, A—հոսանքի ուժը, V—պոտենցիալների տարբերությունը։ 10 ամպեր հոսանքը 100 վոլտ լարվածության (կամ պոտենցիալների տարբերության) դեպքում կունենա 1000 վաատ կարողություն։ Միևնույն կարողությունը կարելի է ստանալ ուժեղ հոսանքից և պոտենցիալների փոքր տարբերությունից, կամ թույլ հոսանքից և պոտենցիալների մեծ տարբերությունից։ 1000 վաատ կարողությունը կարելի է ստանալ 10A-ից և 100V-ից, կամ 1000A-ից և 1V-ից.

$$1A \times 1000V = 1000W$$
$$1000A \times 1V = 1000W$$
$$20A \times 50V = 1000W$$

Վորոշ դեպքերում անհրաժեշտ է լինում ունենալ ուժեղ հոսանք և պոտենցիալների փոքր տարբերություն, որինակ՝ զալվանոպլաստիկական աշխատանքների ժամանակ։ Լուսավորության համար, ընդհակառակը, հարկավոր է պոտենցիալների համեմատաբար մեծ տարբերություն (120V կամ 220V)։

Ունենալով վորոշ էլեկտրական էներգիա, մենք կարող ենք նրան ձևափոխել, այսինքն այնպես անել, վոր ուժեղ հոսանքի փոխարեն ստացվի թույլ հոսանք, իսկ թույլ լարվածության փոխարեն՝ ուժեղ լարվածություն։

Այն գործիքները, վորոնց ոգնությամբ հոսանքը ձևափոխվում է, կոչվում են տրանսֆորմատորներ (ձևափոխողները)։ Բանի վոր փոփոխական հոսանքը բավական հեշտ է ձևափոխել,




ուստի մենք կանդ կառնենք փոփոխական հոսանքի տրանսֆորմատորների վրա։

*131.* ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ։ Տեխնիկական տրանսֆորմատորը մի շրջանակ է, վորը բաղկացած է յերկաթե թիթեղներից։ Այդ շրջանակի յերկու կողմերն ունեն կոճեր՝ $A_1$ և $B_1$։ $A_1$ կոճի լարը հաստ է, պտույտները՝ քիչ, իսկ $B_1$ կոճինը, ընդհակառակը, լարը բարակ է, պտույտները շատ։

Յենթադրենք, թե $A_1$ կոճի միջով անցնում է փոփոխական հոսանք։

Այդ հոսանքի փոփոխությունների պատճառով յերկաթե շրջանակի մեջ կառաջանա փոփոխական մագնիսական դաշտ։



Նկ. 173. Տրանսֆորմատոր։

Փոփոխական մագնիսական դաշտից $B_1$ կոճի մեջ կստացվի ներածված հոսանք, վորը մի վայրկյանում կփոփոխվի այնքան անգամ, վորքան անգամ փոփոխվում է $A_1$-ի հոսանքը։ Բայց վորովհետև $B_1$-ի պտույտներն ավելի շատ են, քան թե $A_1$-ինը, այդ պատճառով $B_1$-ի ելեկտրաշարժ ուժը կլինի մեծ, իսկ հոսանքը՝ թույլ։

Յենթադրենք, թե $A_1$ կոճի միջով 100 V լարվածության պնպքում անցնում է 10 A հոսանք և պտույտներն ել $B_1$-ի պտույտներից 20 անգամ քիչ են։ Յերկրորդ կոճի մեջ կստացվի 20 անգամ մեծ ելեկտրաշարժ ուժ, բայց նույնքան անգամ թույլ հոսանք։

$A_1$ կոճի մեջ կարողությունն է $W = 10 \text{ A} \cdot 100 \text{ V}$

$B_1$ » » » $W = {}^1/_2 \text{ A} \cdot 2000 \text{ V}$

Այսպիսով փոփոխելով տրանսֆորմատորի յերկրորդ ($B_1$) կոճի պտույտների թիվը, մենք կարող ենք հոսանքի լարվածությունը մեծացնել կամ փոքրացնել, նայած կարիքին։

$$Av = Va$$

*132.* ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԵՌՈՒ ՏԵՂ ՓՈԽԱԴՐԵԼԸ։ Մենք գիտենք, վոր չաուլյան ջերմության քանակը ուղիղ համեմատական է հոսանքի ուժի քառակուսուն և հողորդիչի դիմա-

դրության. հետևապես այն կարողությունը, որ ծախսվում է այդ ջերմության վրա հավասար կլինի $A^2R$ վատտի: Հասկանալի է, ի հարկե, որ ուժեղ հոսանքը հեռու տեղ փոխադրելիս մենք էներգիայի բավական մեծ կորուստներ կունենանք. բայց էլեկտրական էներգիայի ձևափոխությունն այստեղ ոչնչության է գալիս: Յեթե չաուլյան ջերմության քանակը կախված է հոսանքի ուժի քառակուսուց, այն դեպքում տրանսֆորմատորի ոգնությամբ էլեկտրական էներգիան այնպես կձևափոխենք, որ ստացվի մեծ լարվածություն, բայց Ջուլ հոսանք: Թուլ հոսանքից քիչ ջերմություն կարձակվի, և հետևապես էլեկտրական էներգիայի մեծ կորուստներ չենք ունենա:


Յենթադրենք թե 10A հոսանքը պետք է 20 ոմ դիմադրություն ունեցող հաղորդչի միջով փոխադրել 15 կիլոմետր. այս դեպքում հաղորդչի մեջ կարտադրվի

$$Q = 0{,}24 \cdot 10^2 \cdot 20 = 480 \text{ փոքր կալորիա:}$$

Յեթե տրանսֆորմատորի ոգնությամբ էլեկտրական էներգիան ձևափոխենք և ստանանք մեծ լարվածություն և 1A հոսանք, այն դեպքում արտադրված ջերմության քանակը կլինի

$$Q = 0{,}24 \cdot 1^2 \cdot 20 = 4{,}8 \text{ փ. կալորիա:}$$

Այսպիսով բարձրացնելով հոսանքի լարվածությունը, կարելի է էլեկտրական էներգիան փոխադրել հեռավոր տեղեր,




Նկ. 174. Էլեկտրական էներգիան տրանսֆորմատորների ոգնությամբ փոխադրվում և հեռու տեղ I տրանսֆորմատորը վոլտաժը բարձրացնում և, իսկ II-ը իջեցնում է:

առանց մեծ կորուստներ ունենալու: Բայց մեծ լարվածություն ունեցող հոսանքը վտանգավոր է և չի կարելի բնակարանները տանել. նրան նախապես ձևափոխում են այնպես, որ ստացվի թուլ լարվածություն:

Մեծ ջրվեժները ահագին էներգիա ունեն, որը կարելի



է ձրիաբար ոգտագործել: Բայց դժբախտաբար նրանք յերբեմն արդյունագործական կենտրոններից հեռու յեն գտնվում: Այս դեպքում ջրվեժի տակ դնում են տուրբին, որը պտտում է դինամոմեքենայի խարիսխը: Ստացվում է էլեկտրական էներգիա: Կայարանի մոտ դնում են մի տրանսֆորմատոր, որը բարձրացնում է լարվածությունը: Յերկրորդ տրանսֆորմատորը դնում են այնտեղ, որտեղ հոսանքը պետք է գործածվի: Այս յերկրորդ տրանսֆորմատորի մեջ հոսանքի լարվածությունն ընկնում է, բայց ուժը մեծանում է: 174 նկարը ցույց է տալիս էլեկտրական էներգիայի հեռու տեղ փոխադրելու սխեման:


*Կարող եք տրանսֆորմատորի և լծակի մեջ ևորևե նմանություն գտնել:*

*Հոսանքն ունի 2000 V լարվածություն. պետք է լարվածությունն իջեցնել մինչև 110 V: Տրանսֆորմատորի կոճերի պտույտներն ինչ հարաբերության մեջ պետք է լինեն:*

133. ԲՈՒՄԿՈՐՖԻ ԿՈՃԸ: Բումկորֆի կոճը նույնպես տրանսֆորմատոր է և ունի յերկու կոճ:

Սկզբնական կոճը բաղկացած է հաստ լարի քիչ պտույտներից և միացվում է մարտկոցի հետ: Այդ կոճի մեջ դրված է յերկաթե լարերի մի խուրձ:

Յերկրորդական կոճը փաթաթված է սկզբնականի վրա և բաղկացած է բազմաթիվ պտույտներից:





Նկ. 175. Բումկորֆի կոճի սխեման B մարտկոցից I կոճի միջով անցնում է հոսանք, II կոճի մեջ առաջ է գալիս նեբածված հոսանք, որը բարձր վոլտաժ ունի:

Յերբ հոսանքն անցնում է սկզբնական կոճի միջով, M լերկաթը մագնիսանում է և ձգում K մուրճը. այդ միջոցին հոսանքը Z կետում կորչում է, մագնիսականությունը կորչում է և մուրճը հետ է դնում ու կրկին փակում շղթան: Այսպիսով սկզբնական կոճի մեջ հոսանքը կամ անցնում է կամ չի անցնում: Դրանից յերկրորդական կոճի մեջ, ծայրերը միացնելու դեպքում, առաջ է

գալիս ներածված հոսանք, որի լարվածությունը լինում է բավական մեծ։

Եթե յերկրորդական կոճի ծայրերը իրարից հեռու լինեն, այն դեպքում դրանց միջև կառաջանա ելեկտրական կայծ։ Ֆիզիկական կաբինետներում յերբեմն լինում են այնպիսի կոճեր, որոնք 50 cm հեռավորության վրա կայծ են տալիս։




Նկ. 176. Րումկորֆի կոճի արտաքին տեսքը


Րումկորֆի կոճը գործ են ածում զանազան ֆիզիքական յերևույթներ ստանալու համար, բացի այդ՝ բժշկում են մի քանի հիվանդություններ։

*Կարելի՞ յե Րումկորֆի կոճը գործածել վորպես իսկական տրանսֆորմատոր։*

*Րումկորֆի կոճի և տրանսֆորմատորի մեջ ի՞նչ տարբերություն կա։*

134. ՀԵՌԱԽՈՍ։ Հեռախոսը հիմնված է հոսանքների ինդուկցիայի յերևույթի վրա և գործ է ածվում հեռու տարածության վրա խոսելու համար։

Յենթադրենք, թե յերկու մագնիս ունենք (M′ և M″), վորոնց ծայրերին հագցրած են (K′ և K″) կոճերը։ Այդ կոճերը միացած են իրար հետ։ Յուրաքանչյուր մագնիսի մոտ





Նկ. 177. Հասարակ հեռախոս.

գտնվում է մեկ յերկաթե թիթեղ (A′ և A″)։ Յենթադրենք, թե մեկը A′ թիթեղի մոտ խոսում է։ Ձայնից ողը կսկսի տատանվել, ողի տատանումներից կտատանվի նաև A′ թիթեղը։ Թիթեղը կամ կմոտենա մագնիսին կամ նրանից կհեռանա. դրանից կփոփոխվի մագնիսական դաշտը։ Մագնիսական դաշտի փոփոխությունները կոճի մեջ առաջ կբերեն ներածված (փոփոխական) հոսանք։ Այս հոսանքը կանցնի յերկրորդ կոճի միջով այս կամ այն ուղղությամբ և այնտեղի մագնիսական դաշտը կամ կթուլացնի կամ կուժեղացնի։ Դրանից A″ թիթեղը կամ ուժեղ կձգվի կամ թույլ։ Վորքան անգամ տատանվի A′ թիթեղը, նույնքան անգամ կտատանվի A″-ը։ Այս թիթեղի տատանումներից կտատանվի ողը և յեթե մեկը ականջը պահի A″ թիթեղի մոտ, այն դեպքում կլսի ձայն։

Այսպիսով, յեթե մեկը A′ թիթեղի մոտ խոսելու լինի, մյուրիշը A″ թիթեղի մոտ կլսի առաջինի խոսակցությունը։ Բայց այսպիսի հեռախոսով հեռավոր տարածության վրա խոսել չի լինի. յերկար ճանապարհի դեպքում ներածված հոսանքը լինում է թույլ։ Այդ պատճառով ներկայումս ձայնը հաղորդելու համար գործ են ածում միկրոֆոն գործիքը։


Միկրոֆոնը բաղկացած է սուր ծայրեր ունեցող M ձողից, վորը ածխե C թասերի միջոցով պահվում է ուղղահայաց դրությամբ (նկ. 178)։ Թասերից վերինը միացած է P թիթեղի հետ։ M ձողը, C թասերը, հեռախոսը և ելեմենտը կազմում են մի ընդհանուր շղթա։ Խոսելիս P թիթեղը տատանվում է. դրանից հոսանքի ուժը շղթայի մեջ փոփոխվում է և T հեռախոսի մեջ լսվում է ձայն։ Հոսանքի սուր փոփոխությունների պատճառը հետևյալն է։ Ելեմենտից հոսանքն անցնում է նաև ածխի ձողի միջով, բայց ածխե ձողի և թասի շփման տեղում նա մեծ դիմադրության է յենթարկվում։ Յերբ միկրոֆոնի մոտ խոսում ենք, ձողն սկսում է տատանվել և շփման տեղում դիմադրությունը փոփոխվում է։ Դրանից փոխվում է և հոսանքի ուժը։




Նկ. 178.

Նոր սիստեմի միկրոֆոնի մեջ ձողի դերը ածխե փոշին է


կատարում։ Այդ փոշին գանվում է հեռախոսային խողովակի ստորին մասում և նրա ամեն մի հատիկը ածխե ձողի դերն է կատարում։




Նկ. 179. Հեռախոս միկրոֆոնով։

Հասկանալի է, որ ամեն մի կայարանում պետք է լինի և՛ հեռախոսային խողովակ և՛ միկրոֆոն։ Միկրոֆոնը խոսելու համար է, իսկ հեռախոսային խողովակը՝ լսելու։

Նկատենք և այն, որ հեռախոսի յերկու կայարաններն իրար հետ միանում են յերկու թելով և վոչ թե մեկ, ինչպես հեռագրի մեջ է։ Յեթե հոսանքը հետ տանող հաղորդչի դերը գետինը կատարեր, այն դեպքում գետնի կողմնակի հոսանքները, որինակ տրամվայի հոսանքները կարող են հեռախոսի մեջ մտնել և խանգարել։




Նկ. 180. Հեռախոսի խողովակի կտրվածքը. F—հեռախոսի թիթեղն և S—կոճը, M—մագնիսը։

Աշխատանք։

Շինեցեք հեռախոսային խողովակի կազմության հետ յերկու անջատ միացրեք հեռախոսով։

*Անհրաժեշտ պարագաներ—2 հեռախոսային խողովակ, հաղորդիչներ, ելեմենտներ։*

1. *Ցույց տվեք հեռախոսային խողովակի այն տեղը, որտեղ խոսվում է և այն տեղը, որտեղով լսվում է։*

2. *Հետ պատեցեք բուտորը (խողովակի ստորին ձագարաձև մասը) և ցույց տվեք, թե միկրոֆոնն ինչ դերը ունի։*



3. *Հետ պատեցեք հեռախոսի ծածկոցը. հեռացրեք թիթեղը և դիտեցեք մագնիսը։ Թիթեղը մոտեցրեք մագնիսին և տեսեք մագնիսը ձգո՞ւմ է։*

4. *Թիթեղը կամ մեմբրանան ինչ նյութից է կազմված։*

5. *Ցույց տվեք մագնիսի կոճերը։*

6. *Գծեցեք յերկու կայարանների միացման սխեման։*

7. *Հեռախոսով յերկու սենյակ միացրեք իրար հետ։*

## ԵԼԵԿՏՐԻՖԻԿԱՑԻԱ

*Դինամոմեքենան, տրանսֆորմատորը և ելեկտրամոտորը արդյունագործության զարգացման պատմության մեջ նոր դարաշրջան բացին։ Մինչև դրանց գյուտը արդյունագործության և տեխնիկայի մեջ վորպես մեխանիկական եներգիայի գլխավոր աղբյուր ծառայում եր շոգեմեքենան և ընդհանրապես ջերմաշարժ մեքենաները, վորոնք դրվում եյին գործարանին մոտ և այդ շարժիչների եներգիան փոկանվի կամ ատամնավոր անիվների միջոցով հաղորդում աշխատող գործիքներին (որինակ, սղոցին, ջրմուղին, ալրաղացներին և այլն)։*

*Այդ ջերմաշարժ մեքենաներն, ինչպես ասացինք, բավական մեծ քանակությամբ վառելիք են գործածում և յեթե վառելիքը գտնվում է հեռու տեղ, այն դեպքում փոխադրության համար ահագին ծախսեր են արվում. այսպես, Մոսկվայի գործարանների համար քարածուխը բերվում եր Դոնբասից (1000 կիլոմետր հեռավորության վրա), նավթը՝ Բագվից և այլն։ Պարզ է, վոր այսպիսի պայմաններում չեր կարող Մոսկվայի արդյունագործությունը մեծ չափերի հասնել։*

*Փոխանակ քարածուխը կամ վորևե այլ վառելիք գործարան տանելու, կարելի յե քարածխի տեղում շոգեմեքենայով դինամոմեքենայի խարիսխը պտտել և ստանալ ելեկտրական հոսանք և ապա այդ հոսանքը փոխադրել գործածության տեղը։*

*Բայց ավելի լավ է քարածուխը և նավթը պահել ուրիշ պետքերի համար, իսկ դինամոմեքենան դնել ջրվեժների կամ առհասարակ ընկնող ջրի տակ։ Այն կայարանները, վորտեղ ջրի ուժով ելեկտրականություն է ստացվում, կոչվում են հիդրոկայարաններ կամ ջրելեկտրական կայարաններ։ Պատվերի*

կամ ջրվեժի տակ դրված տուրբինը պտտում է դինամոմեքենայի խարիսխը և առաջացնում հոսանք։ Ելեկտրական էներգիան, տրանսֆորմացիայի ենթարկվելով, փոխադրվում է գործածության տեղը համարյա առանց կորստի։ Գործածության տեղում իջեցնվում է վոլտաժը (լարվածությունը) և հաղորդվում ժոռորին, վորը դրվում է աշխատող գործիքների մոտ։ Այսպիսով համարյա ձրիաբար ստացվում է ելեկտրական մեծ էներգիա, վորը վեր է ածվում մեխանիկական, ջերմային և քիմիական էներգիայի։

Արևը ջուրը բարձրացրեց ծովից և առաջացրեց գետեր ու ջրվեժներ, վորոնց կինետիկական (մեխանիկական) էներգիան դինամոմեքենայի մեջ փոխվեց ելեկտրական էներգիայի. վերջինս իր հերթին աշխատանքի ժամանակ փոխվում է այլ էներգիաների։ *)

Հաջորդ յերեսում գետեղված է մի նկար, վոր ցույց է տալիս ելեկտրական էներգիայի տարբեր գործադրությունները։

M—տուրբին, G—դինամո (ալտերնատոր), $T_1$—վոլտաժը բարձրացնող տրանսֆորմատոր, $T_2$—վոլտաժն իջեցնող տրանսֆորմատոր, U—փոփոխական հոսանքը անփոփոխ դարձնող մեքենա (ումֆորմեր)։ Անփոփոխ հոսանքը գործ է ածվում տրամվայի և գալվանոստեգիայի համար. փոփոխական հոսանքով աշխատում են ելեկտրական հարթուկը, վոլտյան աղեղը, լապտերը և կաթսան։

*) Ելեկտրամագնիսական ալիքների, ինչպես և բադիոտեխնիկայի մասին կխոսենք հաջորդ գրքում։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Ա. Ա. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆԻ
ԱՆՎԱՆ
Публичная Библиотека

# Ց Ա Ն Կ

Ցերես


## I ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ


Ջերմության ենեργիայի չափումը . . . . . 3— 14
Մարմինների մի վիճակից մյուսին անցնելը . . . . . 14— 29
Գոլորշիների հատկություններ . . . . . 30— 41
Ոդի խոնավության մասին . . . . . 42— 46
Ջերմությունը վորպես ենեργիա . . . . . 46— 55
Վառելանյութի պակասելու տագնապը յեվ ելեկտրիֆիկացիան . 72— 74

## II ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Մագնիսականություն . . . . . 75— 90
Բ. Կայուն ելեկտրականություն . . . . . 91—111
Գ. Ելեկտրական հոսանք . . . . . 113—210

*Գաղափար հոսանքի մասին . . . . . 113—124*
*Ելեկտրական հոսանքի գործողությունները . . . . . 124—133*
*Ելեկտրական հոսանքի գործնական միավորները . . . 133—144*
*Ելեկտրական հոսանքի ջերմային գործողությունները . 144—163*
*Ելեկ. հոսանքի քիմ. գործողությունները։ Ելեկտրոլիզ . 163—173*
*Ելեկտրամագնիսականություն . . . . . 173—181*
*Ելեկտրամագնիսական ինդուկցիա . . . . . 182—187*
*Դինամոմեքենաները և շարժիչները . . . . . 187—202*
*Տրանսֆորմատորներ և հեռախոս . . . . . 202—209*
*Ելեկտրոլիֆիկացիա . . . . . 209—210*


M
G
T1
B
T2
i
U
L
L
L



3331

2013

