


Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Ստեղծագործական համայնքներ ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonComercial 3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) **license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material

623.71(02)
С-69

1925

Ա· Խ· Հ· Մ·

Հ· Ս· Խ· Հ·

Պոլիտարհիս քոլոր յուհրհերէն, մխացնէ՛ք

Ս· ՄԻԽԵՅԵՎ ՅԵՎ Վ· ՍՎԵՆՑԻՑԿԻ

ՌԱԶՄԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

2-ՐԴ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ԵՒ ԼՐԱՑՎԱԾ

Փոխագր. Գ. ԱՓԱՏԱՆ

№ 11

Կովկաս. Կոմրագր. Հանակի Ռազմա-Հեղ. Խորհրդի կից
Հայկական Խմբագրական-Հրատարակչական Կոլլեգիա

ԳՐԻՉ Վ. Ս. Ն, 1925 թ.

28.06.2013

13.473

623.71(02) ա·
Մ-69

ՀԱՅԿ. ԽՄԲԱԳՐ.-ՀՐԱՏ. ԿՈԼԼԵԳԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՄԲ ԼՈՒԾՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ

ԳԻՆԸ

1. Ենվալդ.—Հրացանա-հրաձգային գործ փոխ. Դ. Կոբրանյան . . . . . 35 կ.
2. [redacted]—կազմեր հրաձգարան. Գ. Տ.-Ա. 20 կ.
3. Գարլովսկի.—Բարվոր դասակարգի և Ռ. կ. կ. դրոշի տակ, թարգ. Լ. Դանիելյան . . . 40 կ.
4. Կոզլովսկի.—Բոզարկում I մաս թարգ. Հ. Ալեքյան . . . . . 20 կ.
5. Կոզլովսկի.—Բոզարկում, II և III մաս. թարգ. Հ. Ալեքյան . . . . . 50 կ.
6. Մ. Ռափես.—կարմիր բանակ, թարգ. Մ. Տ.-Հովհաննիսյան . . . . . 15 կ.
7. Հուշատետր հրացանաձիգ կարմիր բանակայինի 1891 թվականի տիպարի 3 գծանի հրացանը խնամելու համար, թարգ. Մ. Տ.-Հովհաննիսյան . . . . . 20 կ.
8. Բ.-Գ. կ. Բ. Հետևակի ժամանակավոր մարտական կանոնագիրքը մաս. I թարգ. Աբ. Ոհանյան . . . . . 75 կ.
9. Մ. Խ. Հ. Մ. Ռ.-Հ. Խ. 1924 թ. № 1397 հրաման. հետևակի ժամ. մարտ- կանոն. I մասի հավ. և փոփոխ. թարգ. Աբ. Ոհանյան . . 15 կ.
10. [redacted].—Խորհրդային իշխանությունն ու նրա կառուցվածքը փոխ. Լ. Վարդունի . . . . 40 կ.
11. Հետևակի մարտական ծառայություն . . . . . 2 ռ. —
12. Ս. Միխեյեվ յեվ Վ. Սվեճնիկի.—Ռազմական տեղագրություն փոխադր. Պ. Աթայան . 2 ռ. 75 կ.

ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ ԵՆ

1. Ն. Մորոզով.—Հետևակի ռազմավարությունը.
2. «Կովկաս» գնդացրի նկարագրությունը.
3. Ցե. Սմչլովսկի.—Հրետանի.
4. Մ. Աբեղյան.—Ռուս-հայ ռազմական բառարան.
5. Ռ. Դեյբներ.—Հրացանաձգի նախապատրաստությունը.
6. Լիցման.— Ձերթ և հանգիստ.

Ս. Խ. Հ. Մ. Հ. Ս. Խ. Հ.

Պրոլետարներ բոլոր յերկրների, միացե՛ք.

Ս. ՄԻԽԵՅԵՎ ՅԵՎ Վ. ՍՎԵՆՑԻՑԿԻ

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԳԻՐՔ

ՁԵՌՆԱՐԿ ՌԱԶՄԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

2-րդ հրատարակություն, վերամշակված ու լրացված.

109 գծանկարով բնագրի մեջ.

Փոխադր. Պ. ԱԹԱՅԱՆ

№ 11

Կովկաս. Կարմրագր. Հանակի Ռազմա-Հեղ. Խորհրդին կից Հայկական Խմբագրական Հրատարակչական Կոլլեգիա.

ՅԵՐԵՎԱՆ, 1925 թ.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ Ն. ՍԵՄԱՇԿՈՅԱՆԻ Անվան Պետական Գրադարան

Տրեսի առաջին տպարան

Տիրաժ 1.050 Պատ. 1697

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԱՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶՈՐՔԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ռազմական գործողությունների թատերավայրում զորքերի գործողությունը չափազանց բազմազան է. նրանք մարտ են մղում, յերթաշարժեր են կատարում, հանգրսաի յեն տեղավորվում, պահպանության և հետախուզության ծառայություն են կատարում, զանազան աշխատանքներ են տանում, ամրաշինական, քողարկական և այլն։

Այդ բոլոր դրությունների ժամանակ, տեղանքը հսկայական ազդեցություն ունի զորքերի գործողությունների վրա. նրա հատկությունները մեզ համար կարող են կամ ոգտակար լինել, որինակ՝ մեր տեղավորումը կամ շարժումը թաքցնել հակառակորդի աչքից ու կրակից, մեզ մի շարք կետերից մեծ տեսածիր տալ, մեր կրակի հարվածականությունը ուժեղացնել և այլն, կամ թե վնասակար լինել, որինակ՝ մեր շարժումը դժվարացնել, հակառակորդի մեր դիրքին թաքուն մոտենալը հեշտացնել, մեր գնդակոծի տարածությունը պակասեցնել և այլն։

Բաց տեղանքը, կորուստները պակասեցնելու համար, պահանջում է շարքի ավելի ապակենտրոնացրած (խմբակային) ձևեր, մեծ մասամբ մատչելի յե լինում բոլոր տեսակի զորքերի համար, հեշտացնում է կոդմնորոշումը, վորովհետև մեծ տեսածիր է տալիս, նպաստում է գնդա-

ցըրային (հատուցավոր գնդացիրների) հեռավոր կրակից զարգացմանը. փակ տեղանքը, ընդհակառակը, թույլ է տալիս պահել զորքերն ավելի կենտրոնացրած, մի շարք դժվարություններ է ներկայացնում հեծելազորի ձիավոր շարքերով գործողությունների համար, բայց միևնույն ժամանակ հեշտացնում է ծածուկ ճանապարհների ընտրությունը՝ շարժման, ինչպես և արկեր ու փամփուշտներ մատուցելու համար. պահանջում է ուժեղ կրակի զարգացում կարճ հեռակայություններից (ձեռքի գնդացիրներ և ավտոմատ հրացաններ) և ընդհանուր առմամբ, նախորդ տիպի տեղանքի հետ համեմատելով, նրանից տարբերվում է հակադիր հատկություններով. կ ա ր ծ ր ո ւ կ տ ե ղ ա ն ք ը, այսինքն՝ այնպիսին, որ կարված է զանազան արգելքներով, որինակ՝ առուներով, փոսերով, ճահիճներով, միջանտառակներով, այգիներով, բանջարանոցներով հայտն, դժվարացնում է զորքերի շարժումը, առանձնապես հրետանու և հեծելազորի, պահանջում է պահպանության, հետախուզության ու դիտողության համար նշանակված մասերի ուժեղացում. լ ե ռ ն ո տ տեղանքը զորքերի շարժման համար ամեն տեղ մատչելի չէ և կարող է յերբեմն յերթաշարժի այուները միմյանցից անջատել. հեշտացնում է դիտակետերի ընտրությունը, պահանջում է զորքերի ու զումակների կազմակերպման փոփոխություններ, նպաստում է զարանները գործելուն։

Մ ի ն ո ւ յ ն տեղանքը մեզ համար կարող է կամ ոգտակար լինել, կամ վնասակար, նայած այն մարտավարական խնդրին, որը մենք լուծում ենք. ուստի մենք պետք է ուսումնասիրենք տեղանքն այն գործողությունների տեսակետից, որ մենք յենթադրում ենք ձեռնարկել։ Որինակ՝ խորը ու լայն գետը կարող է մեզ ոգտակար լինել, յեթե նա, մեր շարժման ուղղությամբ հոսելով, մեզ վրա թևի կողմից հարձակվելը դժվարացնում է հա-

կառակորդի համար, բայց նույն գետը մեզ համար վնասակար կը լինի, յեթե նա կտրում, անցնում է մեր շարժման ուղին և պահանջում է կամուրջների կառուցում։

Մարտի ժամանակ տեղանքը զորքերին մեծ կամ փոքր ծածկարաններ է տալիս հակառակորդի աչքից ու կրակից պատսպարվելու համար, մեծացնում կամ փոքրացնում է գնդակոծի տարածությունը, հեշտացնում կամ դժվարացնում է թշնամու տեղավորության հետախուզությունը, նպաստում կամ խանգարում է գրոհ տվողի առաջխաղացումը, կամ պաշտպանվողի հարձակման անցնելը, հեշտացնում կամ դժվարացնում է անակնկալ հարձակումը, թիկնանցումը և թևի շրջանցումը, բռնած դիրքից յետխաղացումը և վերջապես հեշտացնում կամ բարդացնում է զորամասերի միջև կապ պահպանելը։

Յերթի ժամանակ տեղանքի բնույթից և կախված շարժման արագությունը, նրա թաքուն և անվտանգ կատարելը, զորքերի հոգնածության աստիճանը, շարքի ձևը, պահպանության ձևը, մարտակարգի անցնելու համար հարկավոր ժամանակը, վերջապես տեղանքը, շարժվելու համար, նույնիսկ կարող է միանգամայն անմատչելի լինել։

Զորքերի հանգստի համար տեղավորվելու ժամանակ տեղանքից և կախված տեղավորության իրեն հարմարությունը, պարենի, ջրի, վառելիքի ու խարի հայթայթումը, նույնպես և հակառակորդի անակնկալ հարձակումից ապահովելու աստիճանը։

ՏԵՂԱՆՔԻՆ ԾԱՆՈԹԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Պետք ու զորքերը, վորքան ավելի լավ ծանոթանան նախորոք այն տեղանքի բնույթին, վորի վրա իրենք պիտի գործեն, այնքան ավելի լավ կոգտագործեն տեղանքի մեզ համար ձեռնտու կողմերը, և մենք այնքան ավելի

քիչ հարկադրված կը լինենք խոչընդոտներ վերացնել։ Այդ պատճառով, մի վորևե գործողություն ձեռնարկելիս, ա-ռաջ պետք է տեղեկություն ստանալ այն տեղանքի հատկությունների մասին, ուր այդ գործողությունը պիտի տեղի ունենա։ Անհրաժեշտ տեղեկությունները կարելի է ստանալ. 1) անձնական զննության միջոցով, 2) տեղանքի գծագրական նկարներով՝ պլաններով, քարտեզներով, ոդագնացության ապարատներից նկարված լուսանկարներով, 3) տեղանքի նկարագրություններով և 4) տվյալ տեղանքին ծանոթ մարդկանց հարցուփորձ անելով։

Անձնական զննությունը տեղանքին ծանոթանալու ամենալավ միջոցն է, յերբ տեղամասը մեծ չե. բայց այս յեղանակն ամեն ժամանակ հնարավոր չե, յերկար ժամանակ է պահանջում ու հեշտ չե հիշողության մեջ պահել զննած տեղանքի բոլոր մանրամասնությունները։

Բացի դրանից՝ճակատամարտի դաշտերը այժմ այնքան մեծ են դարձել, վոր մեկ մարդու համար միանգամայն անհնարին է դառնում զննել այն ամբողջ շրջանը, ուր նրա զորքերը պիտի գործեն։

Պլաններն ու քարտեզները հնարավորություն են տալիս արագ կերպով գաղափար ստանալ տեղական առարկաների ձևի, մեծության ու փոխադարձ տեղադրության մասին։

Նկարագրությունն ու տեղական բնակիչների հարցուփորձը լրացնում են պլանները այնպիսի տեղեկություններ տալով, վոր չի կարելի գծանկարով արտահայտել, ո-րինակ՝ գետի խորությունը, նրա հոսանքի արագությունը, ճանապարհի գետինը, կամուրջների չափերն ու հատկությունները և այլն։

Բայց նկարագրությունները յերկարատև ուսումնասիրություն են պահանջում ու տեղական առարկաների փոխադարձ տեղադրության մասին պարզ գաղափար բոլորովին չեն տալիս։ Տեղական բնակիչների հարցուփորձը շատ հաճախ սխալ տեղեկություններ է տալիս, մանավանդ յերբ տեղացիները համակրում են թշնամուն կամ նրա կողմից ահաբեկված են. համենայն դեպս, այդ միջոցով ստացած տեղեկությունները ստուգում են պահանջում։

Այսպիսով տեղանքի գծագրական նկարը, տեղանքին ծանոթանալու համար, գլխավոր միջոցն է հանդիսանում, իսկ մյուս միջոցները հաշվում են իբրև ոժանդակ միջոցներ։ Ուստի յուրաքանչյուր պետ իրեն տված պլանի միջոցով պետք է կարողանա պարզ պատկերացնել՝ նրա համապատասխան տեղանքը, այսինքն՝ կարողանա պլանը կարդալ։ Բայց նկատի ունենալով, վոր պլանները, նրանց ոգտվելու ժամանակից, սովորաբար շատ առաջ կազմված լինելու պատճառով, կարող են հնանալ, կամ այնպիսի մանրամասնություններ չունենալ, վոր մեզ հարկավոր են տվյալ խնդրի համար, այդ պատճառով պետք պետք է իմանա հանուրթ կատարել, այսինքն՝ նոր պլան կազմել կամ պլանի մեջ անհրաժեշտ ուղղումներ մտցնել։

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

Ռազմական տեղագրությունն կոչվում է այն գիտությունը, վոր զբաղվում է, հատուկ ռազմական նպատակների համար, տեղանքը թղթի վրա նկարելու յեղանակների ուսումնասիրությամբ [1]։

[1]) Տեղանքի մի մասը թղթի վրա նկարելու ժամանակ ռազմական տեղագրությունը հաշվի չի առնում յերկրագնդի մակերևույթի կորությունը, վորովհետև նկարելիք տեղամասի չափերը, յերկրագնդի շառավիղի յերկայնության (մոտ 6000 կիլոմետր) հետ համեմատած, չնչին են։

Այս դիտությունը մարտավարության համար ոժանդակ դիտություն է համարվում, որովհետև քննում է տեղանքը, նրա վրա ռազմական գործողությունները կատարելու պիտանիության ու հարմարության տեսակետից։

Տեղանքի անհարթությունների բնույթը շատ կարևոր ազդեցություն է թողնում ամեն մի ռազմական գործողության վրա. այդ պատճառով ռազմական տեղագրությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում անհարթությունները նկարելու եղանակների վրա։

Տեղագրական պլան կոչվում է տեղանքի գծագրության (ուրվագծերի) հորիզոնական հարթապատկերների մի ջոգով քաշած նկարը հատաչափորեն փոքրացրած ձևով (չափացույցի համեմատ), որի համար տեղական առարկաներն ու անհարթությունները գծագրվում են որոշ պայմանական նշաններով։

Քարտեզը պլանից նրանով է տարբերվում, որ նրա կազմելու ժամանակ նկատի չե առնվում յերկրի գնդաձև տեսքը։ Յեթե նկարելիք տեղամասի ամենամեծ հեռավորությունը 100 վերստից ավելի չե, այդ դեպքում յերկրի գնդաձևությունը պետք է անպայման նկատի ունենալ. իսկ հանուքը կատարվում է այն դիտության կանոններով, որ կոչվում է բարձրագույն յերկրաքաշվություն։ Արտաքին տեսքով քարտեզը պլանից կարելի չե տարբերել միայն քարտեզի վրայի աստիճանացանցով. բացի դրանից՝ քարտեզները կազմվում են ավելի մանր չափացույցով, քան պլանները։

ԳԱՂԱՓԱՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱՊԱՏԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Յեթե յերկրի մակերևույթը չունենար վոչ բարձրություններ և վոչ խորություններ, այսինքն՝ միայն հարթություն լիներ, այն ժամանակ, նրան թղթի վրա նկա-


րելու համար, բավական կը լիներ ուրվագծերը քաշել տեղանքի վրայի առարկաների ուրվագծերի նմանությամբ, բոլոր չափերը նույնքան անգամ փոքրացնելով. բայց իրականության մեջ յերկրի մակերևույթը լեռների, ձորակների, փոսորոքների և այլ անհարթությունների հետևանքով, չի կարող համադրվել հարթության հետ և հետևապես, յեթե մենք փորձենք յերկրի մակերևույթը թղթի վրա գծագրել, միշտ որոշ աղճատում տեղի կունենա [1]։

Բայց վորովհետև յերկրի վրա ուղղաձիգ չափերը՝ հորիզոնական չափերի հետ համեմատած՝ շատ աննշան են, ուստի աղճատումը կարող է գրեթե աննկատելի լինել, յեթե մենք թղթի վրա նկարենք վոչ թե հենց ուրվագծերը, այլ նրանց հարթապատկերը համեմատաբար փոքրացրած ձևով։

Յերևակայենք մի պատիկ կղզի լեռնակի ձևով (գծանկ. № 1)։ Նրան ամեն կողմից վողողող ջրի մակերևույթը հանդիսանում է հորիզոնական հարթություն. այդ հարթությունը գետնի հետ շփվելու տեղերում յեզերագիծ է կազմում, փակ կոր գծի ձևով, որը, կարծես թե, նկարած լինի այդ հորիզոնական հարթության վրա։ Այժմ յենթադրենք, թե ջուրն սկսել է ավելանալ և բարձրացել է մինչև սարի այն գեվանդը, որի վրա տնակ է գտնվում։ Հիմա ջրի մակերևույթը նոր հորիզոնական հարթություն կը լինի, առաջինին զուգահեռական, ու այս յերկրորդ հարթությունը կը կազմի նոր յեզերագիծ, որի մեջ տեղավորված կը լինի տնակը։ Յերկրորդ յեզերքի գծագրությունն առաջինից ավելի փոքր է ու, կար-

[1]) Տարածության մեջ գտնվող պատկերը յերեք չափ ունի՝ յերկարություն, լայնություն և բարձրություն (կամ խորություն), իսկ հարթության վրայի պատկերը միայն յերկուսը՝ յերկարություն և լայնություն, ուղղաձիգ չափը բացակայում է։


ձեւ թե, առաջինի մեջ է գտնվում։ Յեթե ջուրը նորից ավելի բարձրանա, այն ժամանակ յերրորդ հորիզոնական հարթություն կը կազմի, գարձյալ նոր յեզերագիծ, վոր յերկրորդից ավելի փոքր կը լինի ու նույնպես, կարծես, նրա մեջ կը գտնվի։ Այժմ յեթե մենք զանազան բարձրությունների վրա ստացված յերեք յեզերագիծն էլ նույնպես և տնակի գծագրությունը նկարենք առաջին հորիզոնական հարթության վրա, այն ժամանակ կստանանք սոսկ



Գծանկ. № 1.

և տնակի հարթապատկերը մեկնում է նույն հարթության վրա (գծանկ. № 2)։ Հենց այդ յեղանակը, վորի միջոցով զանազան հարթություններն (բարձրություններն) վրա գտնվող առարկաները փոխադրվում են մեկ հարթության վրա, կոչվում է հարթագծություն։


Յենթադրենք, թե մենք կամենում ենք Ա.Բ ուղիղ գիծը փոխադրել տարածությունից հորիզոնական հարթության վրա (գծանկ. № 3)։ Դրա համար այդ ուղիղ գծի Ա. և Բ կետերից իջեցնում ենք հարթու-



Գծանկ. № 2.

թյան վրա Ա.Ա$_1$ և ԲԲ$_1$ ուղղահայացները և ուղղահայացների ու հարթության հատման կետերը միացնում մի ուղիղ գծով. Ա$_1$Բ$_1$ գիծը կը լինի Ա.Բ գծի հարթապատկերը։

Յեթե հարկավոր է հարթանկարել մի վորևե կոր գիծ կամ կերպարան, այն ժամանակ ուղղահայացները պետք է իջեցնել կերպարանի կամ կոր գծի բոլոր կետերից և



Գծանկ. № 3.


ուղղահայացների հիմքերը միացնել մի անընդհատ գծով։

Յեթե կոր գիծը գտնվում է հորիզոնական հարթությանն ուղղահայաց հարթության վրա, այն ժամանակ

նրա հարթապատակերը կը լինի մի ուղիղ գիծ։

Միևնույն առարկայի հարթապատակերները կարող են զանազան ձևեր ունենալ, նայած թե այդ առարկան ինչպես և տեղավորված տարածության մեջ։ Որինակ՝ յեթե մենք նկարենք շրջագծի հարթապատակերը, յերբ այդ շրջագիծը գտնվում է այնպիսի հորիզոնական հարթության վրա, վորը զուգահեռական է այն հարթությանը, վորի վրա գծագրում ենք նրա հարթապատակերը, դրա հետևանքը մենք կստանանք նույն ձևի շրջագիծ (գծանկ. № 4). Իսկ յեթե շրջագիծը գտնվում է ուղղաձիգ հարթության վրա, վորը մեր հարթությանը ուղղահայաց է, այն ժամանակ նրա հարթապատակերը մենք կստանանք ուղիղ գիծ (գծանկ. № 5)։

Առհասարակ, յեթե մենք հարթանկարում ենք վորոշ հարթության վրա գտնվող մի վորևե կերպարան մի ուրիշ, առաջինին զուգահեռական, հարթության վրա, այն




Գծանկ. № 4.

Գծանկ. № 5.

ժամանակ նրա հարթապատակերը կը լինի գծագրվող կերպարանի ճիշտ վերարտադրությունը՝ թե ձևով և թե մե-

ծությամբ, այսինքն հարթապատակերը նույնքան անկյուններ ու կողմեր կունենա, վորքան գծագրվող կերպարանը, և միևնույն ժամանակ թե՛ նրա մեծությունը, և թե՛ մասերի կորությունը միանգամայն միատեսակ կը լինեն. իսկ յեթե այն կերպարանը, վորի հարթապատակերն ենք քաշում, իր բոլոր կետերով չի գտնվում մեկ հարթության վրա, կամ թեպետ և գտնվում է մեկ հարթության վրա, բայց այդ հարթությունը զուգահեռական չէ այն հարթությանը, վորի վրա մենք նկարում ենք նրա հարթապատակերը, այն ժամանակ հարթապատակերը կստացվի աղճատված ձևով և կերպարանի կողմերը փոքրացրած չափով։

Այսպիսով, յեթե ուղիղ գիծը զուգահեռական է հորիզոնական հարթությանը, այն ժամանակ նրա հարթապատակերը հավասար է ուղիղ գծին իրեն, որինակ՝ (գծանկար № 6) ա բ = Ա Բ. յեթե ուղիղ գիծը հորիզոնական հարթության նկատմամբ թեք է, նրա հարթապատակերը փոքր է ուղիղ գծից իրենից, և վորքան թեքության անկյունն ավելի մեծ է, այնքան էլ հարթապատակերը փոքր է, որինակ, (գծանկ. № 3) $А_1Б_1 < АБ$. յեթե ուղիղ գիծը հորիզոնական հարթությանն ուղղահայաց է, այն ժամանակ նրա հարթապատակերը կարտահայտվի մի կետով։



Գծանկ. № 6.

Հորիզոնական հարթապատակերը հետևյալ պակասութիւններն ունի.

Չի կարելի դատել. 1)տեղանքի ռելյեֆի մասին, այսինքն, մի կետի մյուսից ավելի բարձր լինելու, և ուղղորդութեան մասին.

2) յերկրի մակերևույթի վրա գտնվող առարկաների ձևի մասին.

3) տեղական առարկաների այն հատկութիւնների մասին, որ չի կարելի արտահայտել գծանկարով։

Այս պակասութիւնները վերացվում են թվանշերի, տրամատների ու պայմանական նշանների ոգնութեամբ։

Թ վ ա ն շ ե ր ը — թվեր են, որ ցույց են տալիս կետերի բացարձակ բարձրութիւնը մի որևե հորիզոնական մակարդակից, որինակ՝ ծովի մակերևույթից։ Արտահայտվում են սաժենով, վոտնաչափով կամ մետրով։

Տ ր ա մ ա տ ն ե ր ը — տեղանքի հատվածներն են ուղղաձիգ հարթութեան միջոցով։

Պ ա յ մ ա ն ա կ ա ն նշանները գործադրվում են յերկու տեսակի. մեկ տեսակի նշանները ծառայում են տեղանքի անհարթութիւնները նկարելու համար, որինակ՝ հորիզոնականներ, գծիկներ [1]), գունավորում, իսկ մյուսները ծառայում են տեղական առարկաներն արտահայտելու համար։

---

[1]) Ապագայում նոր կազմվելիք պլանների վրա գծիկներից ոգտվելը չի յենթադրվում։

Գ Լ Ո Ւ Խ I

ԳԱՂԱՓԱՐ ՉԱՓԱՑՈՒԻՑՅ (ՄԱՍՇՏԱԲԻ) ՄԱՍԻՆ

Տեղանքի մի որևե մասը թղթի վրա գծագրելու ժամանակ, տեղական առարկաների բոլոր չափերն անհրաժեշտ է փոքրացնել հավասար չափով, բացի շատ մանր առարկաներից, որ ընդունված փոքրացումի ժամանակ անկարելի է գծագրել, կամ խիստ մեծ փոքրացումի ժամանակ անհնարին է նրանց մասին պարզ պատկերացում տանալ։ Այդպիսի տեղական առարկաները նկարվում են հատուկ պայմանական նշաններով, որոնց մասին կը խոսվի հետագայում։


Նկարվող գծերի անհրաժեշտ փոքրացման համար գործ են ածում չափացույց(մասշտաբ)։ Չ ա փ ա ց ու յ ց կ ո չ վ ու մ է այն թիվը կամ գծանկարը, որ ցույց է տալիս պլանի մի որևէ գծի յերկայնութեան հարաբերութիւնը տեղանքի համապատասխան գծի յերկայնութեան հետ։

ԹՎԱՅԻՆ ՉԱՓԱՑՈՒԻՑ

Չափացույցն արտահայտվում է կամ թվով կամ գծանկարով։ Թվային չափացույցը արտահայտվում է կոտորակի ձևով, որի համարիչը միավոր է, իսկ հայտարարը[1]) մի թիվ, որը ցույց է տալիս, թե տեղանքի աւեն մի գծի յերկայնութիւնը քանի անգամ է ավելի պա-

---

[1]) Հայտարարը յերբեմն կոչվում է պլանի գծային փոքրացում։



Գծանկ. № 7.

նի վրայի նույն գծի նկարի յերկայնությունից։ Որինակ՝ յեթե մեզ տված է $^1/_{8400}$ չափաքանակ, այդ նշանակում է, որ պլանի վրա չափի ամեն մի միավորին տեղանքում համապատասխանում են նույն չափի 8400 միավորները. կամ այլ խոսքով, յեթե պլանի վրա մի որևէ գծի յերկայնությունը հավասար է, յենթադրենք, 3 սանտիմետրի, այդ նշանակում է, որ այդ գծի իսկական յերկայնությունը տեղանքում հավասար է 3×8400 սմ. կամ $\frac{3 \times 8400}{100} = 252$ մետրի։

Մի ուրիշ որինակ. յենթադրենք, թե մենք գիտենք, որ տեղանքի վրայի մի որևէ առարկայի յերկայնությունը հավասար է $1^1/_2$ կիլոմետրի։ Այս յերկայնությունը իմանալ պետք նկարել պլանի վրա, յեթե այս պլանի չափաքանակը $^1/_{20000}$ է։

Այս խնդրի լուծման համար գտնում ենք այսպես՝ $1^1/_2$ կիլոմետրը կազմում է $1^1/_2 \times 1000 \times 100 = 150000$ սանտիմետրի։ Պլանի վրա այս յերկայնությունը պետք և լինի 20000 անգամ փոքր, այսինքն $150000 : 20000 = 7{,}5$ սանտիմետրի։

Յեթե փոքրացումը մեծ չէ, չափաքանակը կոչվում է *մոտ.* մեծ չափով փոքրացման դեպքում չափաքանակը կոչվում է *մանր*։

Թվական չափաքանակի անհարմարությունը կայանում է նրանում, որ նրանից օգտվելը շարունակ թվական հաշիվներ և պահանջում, դրա համար էլ սովորաբար օգտվում են գծագրական չափաքանակից։

Գծագրական չափաքանակը կոչվում է այնպիսի գծանկարը, որ հնարավորություն է տալիս, առանց թվական հաշիվների, պարզ կերպով վորոշել թե պլանի, վերցված մի որևէ յերկայնության տեղանքի իսկ յերկայնությունը և հատուկ սանտիմետրական մի վորոշակը, տեղանքի վրա չափած մի վորոշ հեռավորությունն իսկ յերկայնությունը պետք նկարել պլանի վրա։

Գծագրական չափաքանակը սովորաբար գործ է ածվում գծային, իսկ ավելի ճիշտ չափերի համար օգտվում են *անկյունակի* չափաքանակից։

Հանրային գրադարան
Ա. Ս. Ծամանյանցի
անվան
Պետական
Публичная библиотека

ԳԾԱՅԻՆ ՉԱՓԱԳՈՒՅՑ

Գծագրական, գծային, չափագույց կազմելու համար մի ուղիղ գիծ են քաշում կամայական յերկարությամբ, մոտավորապես 3—4 սանտաչափ.այս գծի վրա ձախ ծայրից նշանակում են մի քանի հավասար մասեր, վորոնք պետք է հավասար լինեն մանտաչափի, սանտիմետրի, կամ այլ չափի, նայած թե ինչ չափերով է կազմվում չափագույցը՝ ռուսական թե սանտորդական: Այդ մասի յերկարությունը (մանտաչափը, սանտիմետրը) կոչվում է չափագույցի հիմք, և կարող է համապատասխան լինել տեղանքի վրա ցանկացած մեծն մի չափին. որինակ՝ 100 մաժենի, 250 ս., 1 վերստի, կամ 100, 200 սանտիմետրի, 1, 2 կիլոմետրի և այլն: Նայած թե տեղանքում ինչ հեռավորություն կընդունենք չափագույցի հիմքին համապատասխանող, չափագույցը կոչվում է՝ այսքան մաժեն, մետր, մեկ մանտաչափում, սանտիմետրում: Տեղանքում ընդունած չափի միավորների այդ թիվը, վոր պլանի վրա համապատասխան է չափագույցի հիմքին, կոչվում է չ ա փ ա գ ո ւ յ ց ի մ ե ծ ո ւ թ յ ո ւ ն:


Չափագույցի առաջին (ձախի) հիմքը բաժանում են մանր հավասար մասերի (3—25) չափագույցից ոգտվելու հարմարության համար: Հիմքի ամենափոքր մասը կոչվում է չափագույցի ճ շ ո ւ թ յ ո ւ ն:

Չափագույցի ճշտություն կոչվում է նույնպես և չափի այն թիվը տեղանքում, վորը համապատասխան է չափագույցի հիմքի ամենափոքր մասին:

Այդպես նկարած չափագույցի վրա գրում են հետևյալ թվերը՝ առաջին հիմքի աջ ծայրում—0 (զերո), ըստ դանքից աջ հաջորդաբար, ամեն մի հիմքի ծայրին, չափագույցի հիմքի համար ընդունված չափի թիվը, ինչպես ցույց է տրված № 7 գծանկարի վրա. իսկ առաջին հիմքը բաժանում են մանր մասերի և 0-ից դեպի ձախ գրում այն թվերը, վորոնք համապատասխանում են այդ մասերին. (գծանկ. № 7):

ԳԾԱՅԻՆ ՉԱՓԱԳՈՒՅՑԻՑ ՈԳՏՎԵԼԸ


Յենթադրենք, քարտեզի վրա, վորի չափագույցը 1 մանտաչափում 1 վերստ է, պետք է վորոշել տարածության Նորաշեն գյուղից Հայկավան տանող ճանապարհի վրայի յերկաթուղային տոնիկի և Բուբաստան տանող ճանապարհի սկզբի միջև:



Գծանկ. № 8.

Այս հեռավորությունը կարկինով վերցնելով և նրա-

կուսից պակաս, կարկինի աջ ժաոը դնում ենք չափագույցի «1» թվանշանի վրա և նայում ենք, թե ոոր թվանշանին և համնում կարկինի ձախ մաոը (գծակ. № 9)։



Գ-ծագկ. № 9.

Յենթադրենք, կարկինի ձախ ժաոը հասնում է չափագույցի 125 թվով նշանակած բաժանման կետին։ Համաոելով աչ կողմից 1 վերստ և ավելացնելով ձախ ժաոի գույցը տված 125 սաժենը, կստանանք ոորոնելի գծի երկայնությունը — 625 սաժեն, 1 վ. 125 սաժեն։


Հակառակ լինելը. քարտեզի վրա, ոորի չափագույցը 1 մատնաչափում 1 վերստ է, պետք է գտնել այն կետը, ոորը գտնվում է 875 սաժենի վրա դեպի Հայկական գյուղը տանող ճանապարհի վրայի երկաթուղային տոնելից։ Գծային չափագույցի վրա կարկինի մի ժաոը դնում ենք 875 սաժեն և ապա կարկինի մի ժաոը դնում ոըվյալ կետի վրա, այն ժամանակ մյուս ժաոը նշանակված ուղղությամբ գույց կը տա ոորոնելի կետը։

Յեթե հարկավոր է քարտեզի վրա չափել կոտրված կամ կոր գծերի երկայնությունը, պետք է կարկինի ժաոները բռնել գծային չափագույցի հիմքի մի ոորևե ժաոին և հաշվել հավասար. օրինակ՝ ժատնաչափի $^1/_{10}$ ժասին և հաշվել քանի անգամ կը տեղավորվի այդ ժաոը ոըվյալ գծի

վրա. յենթադրենք, այդ ժաոը կը տեղավորվի $7^1/_2$ անգամ։ Յեթե կարկինով վերցրած մասի երկայնությունը 50 սաժեն է տեղել, ոորոնելի երկայնությունը կը լինի $50 \times 7^1/_2 = 375$ սաժեն։

ԽՈՏՈՐՆԱԿԻ ՉԱՓԱՅՈՒՅՑ

Փորձը ցույց է տալիս, ոոր գծային չափագույցի ամենամեծ ճշտությունը չի գերազանցում $^1/_{25}$-ից, յեթե հիմքը հավասար է 1 մատնաչափի, իսկ յեթե հիմքը հավասար է 1 սանտիմետրի, ամենամեծ ճշտությունը $^1/_{10}$-ից ավելի չե։ Այդ պատճառով, յերբ հարկավոր է ավելի մեծ ճշտություն ստանալ, կազմում են խոտորնակի չափագույց, ոորը հնարավորություն է տալիս երկայնությունները չափելու ճշտությունը հասցնել $^1/_{100}$ մատնաչափի։



Գ-ծագկ. № 10.

Խոտորնակի չափագույց կազմելու համար, մի ուղիղ գծի վրա նշանակում են չափագույցի հիմքը մի քանի (3-4) անգամ և նշանակած կետերում ուղղահայաց գծեր քաշում։ Սրանցից մեկը բաժանում են 10 հավասար մասերի, կամայական երկայնությամբ, և բաժանման կետերով հիմքին զուգահեռական գծեր քաշում։

Ապա ներքևի և վերևի գծերի վրա չափագույցի հիմ-

քերը բաժանում են ամեն մեկը 10 հավասար մասերի և բաժանման կետերը միացնում իրար հետ շեղ գծերով այնպես, որ ներքևի գծի առաջին կետը (այն կետը որտեղ «0» է դրված) միացվի վերևի գծի յերկրորդ բաժանման ($ժ_1$ կետի) հետ, ներքևի յերկրորդը վերևի յերրորդի հետ և այլն. (գծանկ. № 10)։

$ա_1$՝0, $բ_1$՝0, $գ_1$՝0..... և այլ յեռանկյունիները նման են $ժ ժ_1 0$ յեռանկյունուն և այդ պատճառով

$աա_1$: $ժ ժ_1 = ա0$: $ժ0$
$բբ_1$: $ժ ժ_1 = բ0$: $ժ0$
$գգ_1$: $ժ ժ_1 = գ0$: $ժ0$

բայց $ա0 = {}^1/_{10}$ $ժ0$
$բ0 = {}^2/_{10}$ $ժ0$
$գ0 = {}^3/_{10}$ $ժ0$

հետևապես

$ա ա_1 = {}^1/_{10}$ $ժ ժ_1$
$բ բ_1 = {}^2/_{10}$ $ժ ժ_1$
$գ գ_1 = {}^3/_{10}$ $ժ ժ_1$

. . . . . .

և այլն և այլն

և վորովհետև $ժ ժ^1 = 0,1$ մասի ուստի $ա ա_1 = 0,01$ մ.
$բ բ_1 = 0,02$ մ.
$գ գ_1 = 0,03$ մ.

Ներքևի գծի վրա գրած թվանշանները արտահայտում են՝ 0-ից դեպի ձ — ամբողջ մասերը (ավյալ դեպքում՝ սանտիմետրերը), դեպի ձախ — սանտիմետրի մասերը, իսկ ուղղահայաց գծի խոտորնակի բաժանման թվանշանները-$ա ա_1$, $բ բ_1$, $գ գ_1$ և այլ հատվածների յերկարությունները չափագծի հիմքի հարյուրերորդական մասերով։

Այդ ձևով կազմած չափագիծը կոչվում է հարյուրերորդական կամ նորմալ։ Նրա ամենայուրերորդական մեծ ճշտությունը, որը հավասար է ամենափոքր մասի յերկարությանը, այն է՝ $ա ա_1 = 0,01$։ Այս ամենամեծ ճշտությունը, որին կարելի յե հասնել գործնականում, կոչվում է չափագծի հնարավոր ճշտություն։[1])

ԽՈՏՈՐՆԱԿԻ ՉԱՓԱԳԾԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

I. Յենթադրենք, նորմալ չափագծով (որի հիմքը =1 մատնաչափի) հարկավոր է վերցնել 0,53 մատն. (գծանկ. № 10)։ Կարկինի մի մասը դնում ենք այն գծերի հատման կետի վրա, որոնք նշանակված են ներքևի հորիզոնական գծի վրա 5 (0,5) և ուղղահայացի վրա 3 (0,03) թվանշաններով. մյուս մասը դնում ենք գ կետի վրա սեփ գիծը կը լինի որոնելին, որովհետև $գ գ_1 = 5 գ_1 + գ_1 գ$ =0,5+0,03=0,53։

II. Պլանի վրա յերկու կետի միջև հեռավորությունը որոշելու համար, այդ հեռավորությունը վերցնում ենք կարկինով և կարկինը դնում չափագծի վրա այնպես, որ նրա մի մասը (աջը) ընկնի 0-ով նշանակած բաժանման վրա. իսկ յեթե վերցրած հատվածությունը չափագծի հիմքից ավելի յե, չափագծի ամբողջ բաժանումներից մեկի վրա. այն ժամանակ կարկինի մյուս մասը կընկնի մի որևե տեղ. յենթադրենք ներքևի գծի (հիմքի) 5 և 6 բաժանումների միջև։ Ապա կարկինը շարժում են դեպի վեր այնպես, որ աջ մասը բոլոր ժամանակ միևնույն ուղղահայաց գծի վրա, մինչև որ ձախ

[1]) Նշված, թե մատնաչափում կամ հիմքի համար ընդունված միավորի մեջ քանի սաժեն (կամ յերկայնության այլ չափ) և պարունակվում, հնարավոր ճշտությունն ամեն մի չափագծի համար տարբեր կը լինի, օրինակ 100 սաժ. 1 մատնաչափում չափագծի հնարավոր ճշտությունը հավասար է 100:100, այսինքն 1 սաժենի, 500 սաժեն 1 մատնաչափում չափագծի ճշտությունը հավասար է 500:100, այսինքն 5 սաժենի։

Բացի հնարավոր ճշտությունից, կարող է լինել *ավյալ* կամ *պահանջելի* ճշտություն, որը կարող է լինել հնարավորից պակաս, բայց ոչ յերբեք նրանից ավելի։

մասը հորիզոնական և շեղ գծերի հատման կետի վրա ընկնի. որինակ՝ ավյալ հեռավորությունը տեղավորվում է դև գծի վրա, այդ նշանակում է, որ նրա յերկայնությունը դև=դգ+գգ$_1$+գ$_1$ե=1+0,03+0,5=1,53։

III. Տեղանքի վրայի ավյալ հեռավորությունը նորմալ չափացույցով պլանի վրա նկարելու համար՝ պատում ենք այսպես. որինակ՝ հիմքի մեջ 200 մետր ունեցող չափացույցով հարկավոր է վերցնել 468 մետր. յեթե 200 մետրը համապատասխան է մեկ հիմքի, 468 մետրը կը պարունակվի 468։200, այսինքն՝ 2,34 հիմքի մեջ։

IV. Յենթադրենք չափացույցի հիմքը 300 մետր է. այն ժամանակ նույն 468 մետրը կարտահայտվի 468.300=1,56 հիմքով։

Սրանից կարելի յե յեզրակացնել նորմալ չափացույցով հեռավորությունները չափելու հետևյալ կանոնը. ստացած հեռավորությունը բաժանում են չափացույցի մեծության վրա, քանորդը ցույց կը տա հիմքի այն մասը, որ պետք է վերցնել կարկինով։

ԹՎԱԿԱՆ ՉԱՓԱՑՈՒՅՑԻՑ ԳԾԱԳՐԱԿԱՆԻՆ ԱՆՑՆԵԼԸ ՅԵՎ ԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԸ

Յենթադրենք, թե մենք ունենք $^1/_{8400}$ թվական չափացույց ունեցող մի պլան և ցանկանում ենք կազմել այդ չափացույցին համապատասխան գծագրական չափացույց, որի հիմքը կամենում ենք ընդունել մեկ մետրանոց։ Դրա համար պատում ենք այսպես. $^1/_{8400}$ ցույց է տալիս, որ մեկ մետրանոց պլանի վրա համապատասխան է 8400 մետրանոց տեղանքում. կամ 8400:12=700 վոտնաչափի, կամ 700:7=100 սաժենի. հետևապես ավյալ պլանի համար գծագրական չափացույցը կը լինի, 100 սաժեն 1 մատնաչափում։

Ռուսաստանում տեղանքի վրա հեռավորությունները չափվում էին սաժենով, իսկ չափացույցի հիմքի համար ընդունված եր մատնաչափը, և որովհետև 1 սաժենն ունի 84 մատնաչափ, թվական չափացույցից գծագրականին անցնելու համար պետք եր հայտարարը բաժանել 84-ի վրա, ստացած քանորդը ցույց եր տալիս գծագրական չափացույցի մեծությունը։

Ապագայում բոլոր ռուսական պլաններն ու քարտեզները պիտի կազմվեն մետրական սիստեմի չափերով։ Այդ դեպքում, տեղանքի վրա հեռավորությունները պետք է չափել մետրով [1]), իսկ չափացույցի հիմքի համար պետք է ընդունել սանտիմետրը ($^1/_{100}$ մետր)։

Այդ սիստեմի կիրառման ժամանակ, թվական չափացույցից գծագրականին անցնելու համար, պետք է հայտարարը բաժանել 100-ի. որինակ՝ $^1/_{100000}$ չափացույցը ցույց է տալիս, որ պլանի ամեն մի սանտիմետրը համապատասխանում է տեղանքի 1000 մետրին (=1 կիլոմետրի) [2])։

---

[1]) 1 մետրը մոտավորապես հավասար է $^1/_2$ սաժենի (տես հավելված №3)։

[2]) Այլերկրյա քարտեզների համար գծային չափացույցը գծագրականի փոխելու ժամանակ, կարող է պատահել, որ տվյալ քարտեզը կազմելիս գծագրական չափացույցի համար ընդունված հիմքը համապատասխան չլինի ռուսական հիմքի մեծությանը. մատնաչափին։ Այդ դեպքում վարվում են հետևյալ կերպ. յենթադրենք, թե գերմանական քարտեզի համար, որի թվական չափացույցն է $^1/_{100000}$ մեզ հարկավոր է կազմել գծագրական չափացույց։ Այդ նշանակում է, որ ռուսական մատնաչափին տեղանքի վրա համապատասխանում է 100000:84=1190,47 սաժեն։ Բայց այդ թիվը անհարմար է հիմքի համար, այդ պատճառով չափացույցի մեծության համար ընդունում ենք

Յեթե հարկավոր է իմանալ, թե ինչ թվական չափաքյլի յե համապատասխանում ավյալ գծապրական չափաքյլը, որինակ՝ 250 սաժ. 1 մատնաչափում, դատում ենք այսպես. 1 մատնաչափին պլանի վրա համապատասխանում է տեղանքում 250 սաժ., կամ 250×7=1750 վոտնաչափ, կամ 1750×12=21000 մատնաչափ. հետևապես, պլանի վրայի հեռավորությունը 21000 անգամ ավելի փոքր է, քան տեղանքի վրայինը, կամ չափաքյլը $^1/_{21000}$ է։

Յենթադրենք, հարկավոր է գծապրական չափաքյլը, 500 մետր 1 սանտիմետրում, գտնել գծային։ Դատում ենք այսպես. 1 սանտիմետրը տեղանքում համապատասխանում է 500 մետր×1000=50000-ի, այսինքն, հեռավորությունները պլանի վրա 50000 անգամ ավելի փոքր են քան տեղանքի վրա, և թվական չափաքյլը կը լինի $^1/_{50000}$։

Մեր ռազմական քարտեզների չափաքյլերից մետրական սիստեմով արտահայտված չափաքյլերին անցնելու համար վարվում են հետևյալ կերպով։

Որինակ, տրված է $^1/_{8400}$ (2 վերստանոց քարտեզ), հարկավոր է անցնել մետրական սիստեմով արտահայտված համապատասխան չափաքյլի։ Դատում ենք այսպես. 1 սանտիմետրը համապատասխանում է տեղանքի 840 մետրին։ Մետրերի այս թիվը, կլոր չինելու պատճառով, անհարմար է, ուստի և վերցնելով չափաքյլի մեծության համար մոտիկ կլոր թիվը՝ 1000 մետր, հետևյալ համեմատությունից կստանանք համապատասխան հիմքը։

1 սանտ. 840 — մետրի
X ..... 1000 մետրի
X = $\frac{1000}{840}$ = 1,19 սանտիմ.

Այսպեսով, ավյալ չափաքյլը $^1/_{84000}$, կամ 2 վերստը 1 մատնաչափում, մետրական սիստեմով կարտահայտվի 1 կիլոմետրը 1,19 սանտիմետրում։

ՉԱՓԱՅՈՒՅՑԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՅԱՆՑԻ ՎԵՐՍՏԱՅՈՒՅՑՆԵՐԻ ՅԵՎ ՊԼԱՆԸ ՏԵՂԱՆՔԻ ՀԵՏ ՀԱՄԵՄԱՏԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ

Մեզ հայտնի յե, որ միջօրեականի աստիճանի յերկայնությունը=104,7 վերստի (111 կիլոմետրի), 1 րոպեն=$\frac{104,7}{60}$=1,74 վերստի (1,85 կիլոմետրի)։

Յենթադրենք, թե միջօրեականի վրայով յուրաքանչյուր 30 րոպեյից հետո քաշված հարևան ղուգահեռականների միջի տարածությունը չափելով, ստացել ենք 17,4 մատնաչափ։

Գիտենալով, որ մեկ րոպեն=1,74 վերստի, գտնում ենք, որ 30 րոպեն=1,74×30=52,2 վերստի, այսինքն՝ 17,4 մատնաչափը քարտեզի վրա համապատասխան է տեղանքի 52,2 վերստին, իսկ մեկ մատնաչափին՝ $\frac{52,2}{17,4}$=3 վերստի։ Հետևապես, ավյալ քարտեզի չափաքյլը 1 մատնաչափում 3 վերստ է։

Յենթադրենք, թե քարտեզի վրա ղուգահեռականները քաշված են յուրաքանչյուր աստիճանից հետո։ Նրանց միջի հեռավորությունը միջօրեականի վրայով չափելով, յենթադրենք, ստացել ենք 14 սանտիմետր։ Վորովհետև մի-

---

մոտիկ կլոր թիվը—1000 սաժ., այն ժամանակ չափաքյլի հիմքի համար պետք է ընդունել ոչ թե մատնաչափը, յի հիմքի համար պետք է ընդունել ոչ թե մատնաչափը, այլ նրա մի վորևե ավելի փոքր մասը, այսինքն՝ յեթե քարտեզի մեկ մատնաչափին համապատասխանում է տեղանքի 1190,47 սաժ., ուրեմն մատնաչափի վոր մասին և համապատասխանում սաժ., ուրեմն մատնաչափի վոր մասին և համապատասխանում է տեղանքի 100 սաժենը, X:1=1000:1190, 47, վորտեղից X= 0,84 մատնաչափի։

Ջորեյականի 1 սանտիմեթրն ունի 111 կիլոմետր, ուստի քարտեզի 14 սանտիմետրին տեղանքում կը համապատասխանի 111 կիլոմետր, կամ մեկ սանտիմետրին՝ $\frac{111}{14}$ =8 կիլոմետր, այսինքն՝ տվյալ քարտեզի թվական չափագույնն է $\frac{1}{8\times1000\times100}=\frac{1}{800000}$։

Յեթե պլանի (քարտեզի) վրա վերաբացույցներ կան, չափագույցը վորոշվում է այսպես։ Պլանի վրա վերաբացույցների միջի հեռավորությունը չափելիս, յենթադրենք, ստացել ենք 2 մանտաչափ։ Այդ նշանակում է, վոր 2 մանտաչափը համապատասխանում է 500 սաժենի, 1 մանտաչափը—250սաժ., այսինքն՝ պլանի չափագույնն է 1 մանտաչափում 250 սաժեն։

Պլանը տեղանքի հետ համեմատելու միջոցով չափագույցը գտնելը կատարվում է այսպես. տեղանքի վրա ընտրում են յերկու տեղական առարկաներ, պլանի վրա նշանակած այնպիսի առարկաներից, վոր նրանց միջի հեռավորությունը կարելի լինի չափել ուղիղ գծով։ Այդ առարկաների միջի հեռավորությունը չափում են քայլերով, և ապա գտնում են քարտեզի վրա նրանց նկարների միջի հեռավորությունը։ Յենթադրենք, մենք ունենք Յերևանի գավառի պլանը։

Յեկեղեցու և առանձին շինության միջի հեռավորությունը չափելով, յենթադրենք, ստացել ենք 704 քայլ =234,5 սաժ., կամ 500 մետր, իսկ պլանի վրա այս հեռավորությունը չափելուց ստացել ենք 1 սանտիմետր։ Այսպիսով պլանի 1 սանտիմետրը համապատասխանում է տեղանքի 234,5 սաժ=500 մետրին, այսինքն՝ այս պլանի չափագույցը $^1/_{50000}$ է։

Այս ձևը կիրառվում է խոշոր չափագույցի պլանների համար. քարտեզների չափագույցը ավելի լավ է վորոշել ստիճանացանցի միջոցով։

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

Այն տեղական առարկաները, վորոնք մեծ ստրատեգիական նշանակություն ունեն (վոր չափագույցի ճշտությունից ավելի է), պլանի վրա նկարվում են իրենց ուրվագծերի հարթաստակերով, պահպանելով ընդունված չափագույցը. իսկ վորպեսզի կարելի լինի խտանալ, թե գծագրված ուրվագծերը ինչ են ներկայացնում, նրանց ներսը լցվում է պայմանական նշաններով, որինակ՝ անտառի, ճահճի, մարգագետնի և այլն։ Այսպիսի պայմանական նշանները կոչվում են ուրվագծային։ Իսկ յեթե տեղական առարկաները, իրենց չափերի աննշան լինելու պատճառով, պլանի տվյալ չափագույցով չեն կարող արտահայտվել, կամ յեթե միանգամայն տարբեր առարկաների հարթապատկերներից միանման նկարներ են ստացվում և կարող են շփոթություն առաջացնել (որինակ՝ սղոցարանի և ժամուռի հարթապատկերները պլանի վրա կստացվեն փոքր քառակուսիներ), նրանց նկարելու համար գործ են ածվում հատուկ պայմանական նշաններ. դրանք չեն նկարվում պլանի չափագույցով, այդ պատճառով պլանի վրա ցույց են տալիս այս կամ այն առարկայի միայն տեղը և վոչ թե նրանց չափը. որինակ՝ վերաբացույցի, ջրհորի, և այլն։ Այս նշանները կոչվում են չափագույցական։

Պայմանական նշանները, վորպեսզի բոլորի համար հասկանալի լինեն, պետք է ընդհանուր լինեն ամբողջ պետության համար և չեն կարող փոփոխվել հանրզի քաղհաճույքի համաձայն (տես գծանկ. №№ 11—17)։



Ճահիճ թփերով.



Չոր մարգագետին.




Թաց մարգագետին.


Գծանկ. № 12



Բանջարանոց.



Վարելահող.




Գոգաւոր ձաւերի այգի.




Պարտեզ.




Խաղողի այգի.




Փրխատնկեայ-կան գերեզ-մանատուն.




Այլազաւան-ների գերեզ-մանատուն.




Ճանապարհներ




Փայտե շինություններ



Անբնակ շինություններ



Ավերակներ




Առանձին բակ




Գյուղ

Գծանկ. № 14


Գծանկ. № 13




ա




բ



գ



դ



ե



զ

Ճահիճ կոշտերով.

Անանցանելի ճահիճ

Անցանելի ճահիճ առուներով.

Գծանկ. № 11.

ա. Ճահիճ կոշտերով.

բ. Անտառի խումբ կամ ծառերի առանձին կղզեակներ (ծառերի տեսակները նշանակված են գծանկարի վրա).


գ. Անտառ փոքր կղզեակներով.

դ. Անտառ.

ե. Անտառի խումբ կամ ծառերի առանձին կղզեակներ (ծառերի տեսակները նշանակված են գծանկարի վրա).

զ. Անտառ.


Գծանկ. № 12.




Գծանկ. № 15


Ճանապարհներ:

Յերկաթուղիներ և կայարաններ





Գծանկ. № 16




Գծանկ. № 17

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԳԾԱԳՐԵԼԸ

Պայմանական նշաններ գծագրելու ժամանակ պահպանվում են հետևյալ կանոնները.

1. Այն տեղական առարկաների ուրվագծերը, որ կարելի է չափացույցով արտահայտել, գծագրվում են բարակ անընդհատ գծով կամ կետագծով, և նրանց ներսը լցվում է համապատասխան պայմանական նշաններով։

2. Պայմանական նշաններն ավելի պարզ պատկերացնելու համար, տավերարկում են նրանց սահմանափակող գծերը հաստացնելով, որի համար պահպանվում է հետևյալ կանոնը. ընդունված է համարել, թե լույսն ընկնում է պլանի վերին, ձախ անկյունից (գծանկ. № 18). այդ պատճառով գետնի յերեսից բարձր առարկաների տավերոտ կողմն արևելյան և հարավային կողմերը կը լինեն. իսկ գետնի յերեսից ցած առարկաներինը՝ արևմտյան և հյուսիսային կողմերը։ Տավերոտ կողմերը լուսավորված կողմերից ավելի հաստ գծերով են քաշվում։



Գ-ծագնկ. № 18.


3. Պլանի չափացույցը փոփոխվելու դեպքում, փոփոխվում են միայն ուրվագծերի չափերը, իսկ այդ ուրվագծերի ներսը լցնող պայմանական նշանների չափերը, ինչպես և ճանապարհների ու գետերի լայնությունը և այլ չափացուցական նշանների չափերը միշտ են անփոփոխ։

4. Աչքաչափական հանումների վրա անտառը նկարվում է խմբակներով 1-ից մինչև 2 սանտիմետր մեծությամբ. մարդու հասակից բարձր թփուտը — խոշոր ձվարդներով (ձուաձև շրջաններով). մարդու հասակից ցածր թփուտը — մանր ձվարդներով (գծանկ. № 18)։

5. Պլանի կամ քարտեզի յուրաքանչյուր թերթը ներփակվում է շրջանակի մեջ, որի յերկու կողմերը սահմանափակում են քարտեզը հյուսիսային և հարավային կողմերից և յերկուսը — արևելքից ու արևմուտքից։ Աշխարհի կողմերը ցույց տալու համար պլանների վրա յերբեմն (իսկ աչքաչափական հանումի ժամանակ միշտ) սլաք է քաշվում և նրա ծայրերում Հս և Հր (հյուսիս և հարավ) տառերն են գրվում (գծանկ. №№ 18 և 19)։

6. Միատեսակ առարկաներն իրարից տարբերելու համար, նրանց անուններ են տրվում և այն էլ հետևյալ ձևով. ա) քաղաքների, մեծ և փոքր գյուղերի, անտառների, լճերի, ճահիճների անունները գրվում են քարտեզների կամ պլանների հարավային շրջանակին զուգընթաց, և նրանց համար խոշոր կամ մանր տառերի ընտրությունը կախված է տեղական առարկաների մեծությունից և կարևորությունից. բ) գետերի անունները գրվում են նրանց հոսանքի յերկայնությամբ, իսկ հոսանքի ուղղությունը ցույց է տրվում սլաքով։ Նույնպես ուղղության յերկայնությամբ մակագրվում են ջրանցքները, լեռնաշղթաները և կիրճերը. գ) ճանապարհների անունները գրվում են պլանի յեզերքին՝ արևմտյան (ձախի) ու հարավայինն (ցածի) կողմերին, թե որտեղից և գալիս ճանապարհը. որինակ՝ «այս ինչ գյուղից», և արևելյան (աջի) ու հյուսիսային (վերևի) կողմերին, թե գետի ուր և տա-

նում ճանապարհ, որինակ՝ «դեպի այս ինչ գյուղը»։ Սակայն գեոդուղիների մոտ գրվում են ամենամոտ գյուղերի անունները, խճուղիների և պոստի ճանապարհների՝ մոտ—ամենամոտ քաղաքների, իսկ յերկաթուղիների մոտ—ամբողջ գծի ծայրերի կայարանների անունները (գծանկ. № № 19 և 20)։




Գծանկ. № 19.

Ռազմական տեսակետից ճանապարհների հատուկ կարևորություն նկատի ունենալով, պետք է ճանապարհները, վորքան հնարավոր է, պարզ նկարել. դրա համար մարտերը չափացույցների գործադրության ժամանակ, ճանապարհները նկարվում են ավելի լայն, քան այդ պահանջում է չափացույցը։ Յերեք ճանապարհը նկարվում է 2 գծով, ճանապարհի յերեսով վոչ մի դիծ չպետք է անցկացնել. յերեք ճանապարհը նկարվում է մի գծով, այդ գիծը պետք է բաշել հորիզոնականներից ավելի հատու

7. Մակագրերը գրվում են հատուկ անուններով և այնպիսի առարկաները, վորոնք մի վորևե հատուկ նշանակություն ունեն, որինակ՝ գործարան, ֆաբրիկ, գերեզմանատուն և այլն։ Այս դեպքում մակագրերը սովորաբար կրճատվում են, որինակ՝ ВШН.—ոլու (ողի քաշելու), ХИМ.—քիմ. (քիմիական), ФАР.—ֆեն. (ֆենապակու) և այլն։ Աչքաչափական հանույթների (պլանների) վրա յերբեմն գործ են ածվում հետևյալ կրճատումները. բանջարանոցները, արտադեռները, վարելահողերը, արոտատեղերը և այլն նշանակվում են միայն նրանց սկզբի տառերով՝ բ, վ, ղ, ա.....

8. Չափացուցական պայմանական նշանները նկարվում են այնպես, վոր նրանք ցույց տան հատապատա-



Գծանկ. № 20.

խան տեղական առարկաների տեղերը տեղանքի վրա, և այնպես, որ նրանց կենտրոնն ընկնի այն կետի վրա, որտեղ գտնվում է տեղական առարկան, իսկ բարձր (պայմանական) նշանները, որինակ՝ առանձին ծառերը, վերստացույցները, խաչերը, հայլն, պետք է ընկնեն համապատասխան տեղերն իրենց հիմքով և պլանի հարթային շրջանակին ուղղահայաց։

9. Բնակավայրերի անուանների տակին գրվում է տվյալ բնակավայրի ծխերի թիվը։ Բարձունքների վրա գրված թվերը ցույց են տալիս տվյալ կետի բարձրությունը սաժեններով (մետրերով) ովկիանոսի մակերևույթից, կամ այն պայմանական մակերևույթից, որը ընդունված է իբրև հիմք թվանշելու համար։

10. Պլանի վերևում գրվում է վերնագիրը, իսկ ներքևում նկարվում է գծային չափացույցը։

ՊԼԱՆՆԵՐԻ ԳՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Պլանն ավելի պարզ դարձնելու համար, ամբողջ պլանը կամ որոշ պայմանական նշանները գունավորում են որոշ սահմանված ներկերով։

1. Ջրերը նկարում են բաց կապույտ գույնով (բերլինյան լազուրթ—(լազուր լուծված)։

2. Սաղարթավոր անտառները և բանջարանոցները—մուգ կանաչ, առանձին ծառերը, այգիները և պարտեզները—բաց կանաչ, մարգագետինները—կանաչ դեղնագույն (լազուր և գումմիգուտ զանազան չափերով խառնած)։

3. Փշատերև անտառները—դորշ-մուգ կարմրագույն (կարմին ճենապղպեղ (տուշ) հետ խառնած։

4. Խառն անտառը—կարմրավուն դարչնագույն (գումմիգուտ, կարմին և տուշ կամ սեպիա)։

Անտառի ֆոնը նկարում են բաց գույնով, իսկ ծառերի խմբակները՝ մուգ։

5. Ավազուրը, յեղեգնուրը և այգիների միջի ճանապարհները—կարմիր նարնջագույն (սուրբ սուրիկ)։

6. Արոտատեղերը և գերեզմանոցները կապտավուն դորշ (տուշ և լազուր)։

7. Քարե շինութիւնները, խճուղիները և քարահանքերը—մոռագույն, մուգ կարմիր (հեղուկ կարմին)։

8. Փայտե շինութիւնները—կարմրագեղին (գումմիգուտ և տուշ խառնած)։

9. Գետնուղիները—դեղնավուն դորշ (գումմիգուտ տուշի հետ խառնած)։

10 Ուրվագծերը և վերնագրերը—սև (տուշ)։

11. Վարելահողերը չեն ներկվում։

Ռուսական յերկու վերստանոց քարտեզների վրա հոգևորականները տպվում են մուգ դորշ գույնով (սեպիա)

10. Վերստանոց քարտեզների վրա անտառներն (իրենց տեսակներից անկախ) նկարված են կանաչ գույնով և ջրերը—բաց կապույտ։

ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆԿԱՐԵԼԸ


ՏԵՂԱՆՔԻ ՌԵԼՅԵՖԸ

Զանազան ձևերի բարձրությունների և խորությունների ամբողջությունը կոչվում է տեղանքի ռելյեֆ։ Ռելյեֆի զանազան բազկացուցիչ մասերը կրում են զանազան անուններ. գագաթ, սեռ, ձորակ, փոս, զարավանդ թաժբարդ հովիտ, սանտրդ, կիրճ և այլն. (գծանկ. №№ 21 և 22)։


Գագաթ կոչվում է բարձունքի այն մասը, որտեղից տեղանքն սկսում է իջնել դեպի ամեն կողմը։ Բար-

ձուռքի հիմքը կոչվում է ա տ ո ր ո տ, իսկ գագաթի ու ստորոտի միջի կողմերի մակերևույթը կոչվում է լ ա ն ջ։

Լանջի և հորիզոնական գծի կազմած անկյունը կոչվում է լանջի ու ղ ղ ո ր ք ո ւ թ յ ո ւ ն (զառիթափություն) և




Գծանկ. № 21.



Գծանկ. № 22.

արտահայտվում է աստիճաններով (գծանկ. № 23)։ Պարզ է, որ այդ անկյունը քանի ավելի մեծ է, այնքան լանջի ուղղորդությունն ավելի մեծ կը լինի, քանի անկյունը փոքր է, այնքան էլ լանջը պակաս թեք կը լինի։ Դեպի գանագան

կողմերն անկում ունեցող յերկու լանջերն իրենց միա-նալու բարձր տեղում կազմում են լ ր ա ժ ա ն գ ի ծ ը (յերկու լանջերին ընդհանուր), որ կոչվում է նաև հակա կա-



Գծանկ. № 23.

տ ա ր (սուր ձևը), կամ լ ե ռ ն ա ն ց ք (կլոր ձևը), կամ ս ե ռ (կատարի և լեռնանցքի միջին ձևը)։


Փակ խորություններ, որտեղից ջուրը դուրս հոսելու տեղ չունի, կոչվում է կամ ա ն ա ր դ (մեծ տարածություն ունեցողը), կամ փ ո ս (փոքրը)։ ամենարդի կամ փոսի ամենացածր մասը, կոչվում է հ ա տ ա կ։

Տեղանքի այն ցած ընկած մասը, որը գտնվում է յերկու հարևան լանջերի միջև, կոչվում է ձ ո ր ա կ, իսկ յերկու լանջերի ցածր ընդհանուր գիծը (նրանց ցածրում միանալու գիծը) կոչվում է ջ ր ա հ ա ն ո ւ ն ք (ջրհավաք) կամ ո ւ խ ա գ ի ծ։

Պակաս թեք ափեր (լանջեր) ունեցող ձորակը, որի ուխտագիծը դժվար է նկատվում, հաճախ կոչվում է խ ո ր շ կամ գ ո գ, իսկ ուղղորդ ափեր ունեցող և խոր ու նեղ ձորակը կոչվում է կ ի ր ճ (հարթ, տափարակ տեղերում՝ հ ե ղ ե ղ ա տ)։

Լանջի ծ ա լ կոչվում է այն գիծը, որտեղ լանջի ու-

ղորդությունը փոխվում է, այսինքն՝ այն դիծը, որտեղ լանջը դառնում է ավելի կամ պակաս ուղղորդ (գծանկ. № 24)։




Գծանկ. № 24

Լանջերի վրա գտնվող հարթ կամ մի քիչ գառիվեր փոքրիկ տարածությունները կոչվում են դարատափ կամ սանդղեվանդ (ղեվանդ) (գծանկ. № 25)։



Գծանկ. № 25

Յերկու հարևան գագաթների միջև գտնվող տարածությունը, որտեղից յերկու ձորակներ են սկսվում, կոչվում է ղամբարդ (թամքոց), որովհետև այդպիս տեղը նմանություն ունի թամբի հետ (գծանկ. № 26)։



Գծանկ. № 26.

Այսպիսով թամբարդը պարունակում է իր մեջ իբենից սկսվող յերկու ձորակների ամենաբարձր կետերը ղ

նույն տեղում վերջացվող յերկու գագաթների ամենացածը կետերը։

Տեղանքի անհարթությունները զորքերի ռազմական գործողությունների վրա ամենամեծ ազդեցությունն ունեն։

1. Նրանք իշխելու առավելություն են տալիս, այսինքն՝ նա, ով ավելի բարձր է տեղավորված՝ ավելի մեծ տեսածիր ունի և միևնույն ժամանակ կարող է թաքցնել իր տեղավորությունն ու տեղափոխությունը, մերը դրված բարձունքի յետևի լանջը ավելացնում կամ պակասեցնում է հրետանու և հրացանային կրակի գործողությունը։

2. Գրոհ տալը դեպի սարն ավելի դժվար է, քան սարից դեպի ցած, իսկ հեծելազորի համար, նույնիսկ ուղղորդությանը, յերբեմն անկարելի է լինում։

3. Բարձունքները կրակից և հայացքից թաքցնելու հետ, հեշտացնում են հակառակորդի փորձնական հրաձգությունը, և կրակի կենտրոնացման համար իբրև նշան են հանդիսանում։

4. Բարձունքները հեշտացնում են դիտակետեր ընտրելը, հակառակորդին և տեղանքը դիտելու համար. իսկ փոքր տարածություն ունեցող բարձունքները կարող են հաճախ ծառայել իբրև հենակետեր։

5. Կիրճերը կարող են ծառայել իբրև ծածկված ժամույցներ, որովհետև մեռյալ (անզննդակոծելի) տարածություններ են կազմում, կարող են դժվարացնել, կամ միանգամայն աննշմարին դարձնել տանկերի, զրահապատ ավտոմոբիլների, հրետանու և այլն շարժվելը։


6. Գագերի ոգտագործելու ժամանակ, գագերը հավաքվում են ցածրություններում, փոսերում, կիրճերում։

Հանգիստ կանգնած ջրի մակերևույթը ներկայացնում է մի հորիզոնական հարթություն։ Այժմ յենթադրենք, թե մի վորևե տեղանք, որինակ մի լեռնակի սաորոտ ողողված է ջրով (գծանկ. № 27)։

Ջրի ծիրը լեռնակի սաորոտն ինչ կազմում է (ջրի) յերերագիծը, փակ ուրվագիծ ձևով։ Այդ ուրվագիծը, թղթի վրա փոքրացած չափով նկարած կազմում է լեռնակի առաջին հորիզոնականը։ Այժմ, յեթե ջուրը մի մետր բարձրանա, նա նոր յերերագիծ կը կազմի, վորը նույնպես փակ կոր գծի ձև կունենա, բայց նոր հարթության վրա, վորն իր հերթին առաջին հարթությանը զուգահեռական կը լինի։ Այդ նոր կոր գիծը պետք է նկարել առաջին հարթության վրա, հարթապատակերի յեղանակով և նույն չափացույցով, ինչպես առաջին յերերագիծը։ Այդ կը տեղավորվի առաջին հորիզոնականի մեջ և կը կազմի յերկրորդ հորիզոնականը։ Ապա սրա նման վարվելով և ընդունելով, վոր ամեն անգամ ջուրը բարձրանում է մի մի մետր, մենք մեր ամբողջ լեռնակը կը նկարենք հարթապատկերի վրա և կը ստանանք նրա նկարը հորիզոնականներով։ Այսպես նկարելու ժամանակ, մենք կը տեսնենք, վոր այն տեղերում, վորտեղ լեռնակի լանջերը ավելի ուղղորդ են յեղել, այնտեղ հորիզոնականները տարածվել են իրար ավելի մոտ, իսկ վորտեղ ավելի թեք են յեղել, այնտեղ հորիզոնականները մեկը մյուսից ավելի հեռու յեն ընկնում։ Միաժամանակ հորիզոնականների բոլոր կորությունները խստիվ կը համապատասխանեն ռելյեֆի արտաքին ձևերին, այդ պատճառով հորիզոնականների պատկերից կարելի յե դատել ռելյեֆի ձևի մասին։


Հետևապես ռելյեֆը հորիզոնականների միջոցով նըկարելու եությունը կայանում է նրանում, վոր մենք

յերևակայում ենք, թե տեղանքն իբր թե հատված է մի քանի հորիզոնական հարթություններով (ջրի մակերևույթ-




Գծանկ. № 27.

ներով), և այդ հատվածները անցնում են մեկը մյուսից հավասար բարձրության վրա։ Հատվածները նկարվում են թղթի վրա հարթապատկերի յեղանակով, վորոշ հափացույցով և տալիս են մի հարթության վրա տեղանքի անհարթությունների նկարը, կոր գծերի ձևով, վորոնք կոչվում են հորիզոնականներ (գծանկ. №№ 28 և 29)։




Գծանկ. № 28.



Գծանկ. № 29.


Բարձրությունները ու խորությունները հորիզոնականներով նկարելու ժամանակ, միատեսակ հարթապատ-

կեր է ստացվում (գծանկ. №№ 30 և 31). այդ պատճառով, վորպեսզի վորոշենք, թե տվյալ հորիզոնականներն ինչ են



Սկզբնական հարթություն


Գծանկ. № 30.



Գծանկ. № 31.

ներկայացնում՝ զագաթ կամ հատակ, սեռ կամ ձորակ, պետք է ուշադրություն դարձնել տեղանքի ավյալ մասի ընդհանուր բնույթին, օրինակ՝ գետերի և վտակների (առուների) հոսանք խուղղության (գծանկ. № 28)։ Այեր-

բեմի քարտեզների վրա գրում են թվանշեր, որոնք ցույց են տալիս տվյալ կետի բարձրությունն ովկիանոսի (ծովի) մակերևույթից. յերբեմն էլ այդ թվանշերի առաջ դնում են (+) դումարման նշան (կամ առանց նշանի), յեթե կետը ովկիանոսի մակերևույթից բարձր է,



Գծանկ. № 32

կամ (—) հանման նշան, յեթե ցածր է։ Գագաթները ստանալուց տարբերելու համար, նրանց առաջին հորիզոնականների վրա կարելի է նույնպես փոքր գծիկներ դնել — գագաթների համար դեպի դուրս,

իսկ սանարդների համար դեպի ներս (գծանկ. № 32)։ Վերջապես հորիզոնականները կարելի է նշել սավերարկման միջոցով նույնպես, ինչպես այդ կատարվում է տեղական առարկաների պայմանական նշանները նկարելու ժամանակ. բարձրությունների համար՝ դեպի հյուսիս-արևմտյան կողմը դարձած բոլոր լանջերն ավելի լուսավարված կը լինեն, քան հարավ-արևելյան կողմը դարձածները, իսկ խորությունների համար ընդհակառակը։

Վերևում բերված են մի քանի տեսակի անհարթությունների հորիզոնականներով նկարելու ձևը (գծանկ. № 32)։

Հատող հորիզոնական հարթությունների միջի հեռավորությունը (բարձրությունը), որ արտահայտում է մի հորիզոնականի բարձրագունությունը, այսինքն՝ ավելի բարձր լինելը մյուսից, կոչվում է հատվածի բարձրություն։ Հատվածի բարձրությունը կախված է քարտեզի չափագույցից և տեղանքի ընդհանուր բնույթից։ Սովորաբար, հատվածի բարձրությունն ընդունված է վերցնել մանանաչափի (չափագույցի մեծության) 0,01 մասը, և այդ բարձրությունը կոչվում է կանոնավոր (նորմալ). այդ հիման վրա 100 սաժենանոց պլանի համար հատվածի բարձրությունը կը լինի 1 սաժեն, 250 սաժենանոցի համար՝ 2,5 ս. և մի վերստանոցի համար 5ս.։ Սակայն տեղանքի ընդհանուր բնույթին նայած, յերբեմն հարկ է լինում հատվածի բարձրությունը վերցնել նորմալ բարձրությունից ավելի կամ պակաս։ Յեթե տեղանքը լեռնային է, հատվածի բարձրությունը պետք է վերցնել նորմալից ավելի, վորպեսզի հորիզոնականները միմյանց չխառնվեն, իսկ ընդհանրապես տափարակ բնույթ կրող տեղանքի համար—նորմալից պակաս, վորպեսզի տեղանքի ռելյեֆի մանրամասնությունները կարելի լինի արտահայտել հորիզոնականներով։ Այդ պատճառով, Կովկասի մի վերստանոց քարտեզների հատվածի բարձ-

բութքյունը 10 աաժեն է (փոխանակ 5 ս.), իսկ կենտրոնական Ռուստաստանի մի վերստանոց քարտեզներինը՝ 2 աաժեն է և յերկու վերստանոց քարտեզներինը՝ 2 և 4 աաժ։ Ընդհանրապես հատվածի բարձրությունը պետք է ընտրել այնպիսին, որ 45 աստիճանից վոչ ավելի ուղղորդություն ունեցող լանջերը նկարելու ժամանակ, նրանց հորիզոնականները միմյանց չխառնվեն։

Ընդունված հատվածի բարձրության ժամանակ կարող է պատահել, որ ռելյեֆի մի վորևե կարևոր ժանրաժանրությունը չհատվի հարթությունով և այդ պատճառով չարտահայտվի քարտեզի վրա։ Այդպիսի դեպքերում պետք է ուժանդակ հարթություններ քաշել և նրանցով կազմված հորիզոնականները կետազծով նկարել։


ՏՐԱՄԱՏՆԵՐ ԿԱԶՄԵԼԸ

Տեղանքն ուղղահայաց հարթությամբ կարող գիծը կոչվում է տրաաատ։ Տրամատներ կազմելու կարիքը շատ հաճախ զգում ենք զանազան ժարտավարական խնդիրները լուծման ժամանակ. որինակ՝ տեսության ու անտեսության գաշտերի և մեծյալ տարածություններին վորոշ ժան ժամանակ, քաղարկման գործում և այլն։ Բացի դրանից՝ տրամատն ամենալավ կերպով գաղափար է տալիս իր կետերի փոխադարձ բարձրագունության, այսինքն՝ միմյանցից ավելի բարձր լինելու, ինչպես և տրամատի գծի ուղղության լանջերի ուղղորդության մասին։

Տրամատը կազմում են հետևյալ կերպով (գծանկ. № 33)։

Նախ քաշում են տրամատի գիծը Ա—I, և նրա ու հորիզոնականների հատման կետերում դնում են համարներ ըստ կարգի. իսկ յերե պլանի վրա թվանշերը կանեն ըստ կարգի. իսկ յերե պլանի վրա թվանշերը կան կարելի է գնել համապատասխան թվերն ամեն-

գած հորիզոնականից ակսած։ Ապա քաշում են մի շարք միմյանց զուգահեռական գծեր, հատման բարձրության




Գծանկ. № 33 յեվ 33 ա.

հավասար հեռավորության վրա, և նրանց հատարագրում են նույն համարներով, վորոնք դրված են տրամատի գծի վրա, վոր գնում են համապատասխան թվանշերը ամենացածից ակսած։ Քաշած գծերից ամենացածի վրա նշանակում են հորիզոնականների միջի հեռավորությունները և նշանակած կետերում գրում այն թվերը, վորոնք գրված են տրամատի գծի վրա։ Ավելի լավ և գործածել քղթից շինած մի քանոն, վոր դնում են տրամատի գծի մոտ և նրա վրա նշանակում հորիզոնականների միջև յեղած հեռավորություններն, և ապա այդ քանոնը դնում են տրամատի գծանկարի ցածր գծի մոտ և նրա վրա նր-

շահակում բոլոր նշանակած հարթագծերը։ Յածր գծի վրա սոացած կետերից քաշում են ուղղահայաց գծեր մինչև այն զուգահեռական գծերի հետ հատվելը, որոնք նշանակված են ուղղահայացների հետ նույն թվերով։ Ուղղահայացների գագաթները վոր գծով միացնելով, մենք կստանանք վորոնելի տրաժաոը (գծանկ № 33ա)։


Յեթե տրաժաոի գիծը հատում է ըրքաժան կամ ջրհավաք գծերը, որինակ՝ Գ և Դ կետերում (գծակ. № 33), պետք է առաջուց վորոշել անհարթությունների այդ մասերի հետ տրաժաոի գծի հատման կետերի բարձրագունությունը մոտակա ցածր հորիզոնականներից. այդ բարձրագունու-



Գծանկ. № 33բ.

թյունը վորոշվում է յերկու հորիզոնականների, վորոնց միջև գտնվում է կետը, միջի հեռավորության (հարթագծի) հետ համեմատելով, այս կետի հեռավորությունը մոտակա ցածր հորիզոնականից։ Այդ կետի բարձրագունությունը մոտակա ցածր հորիզոնականից մասամբ քոքր կը լինի, քան հատված այնքան անգամ փոքր կը լինի, քան հատված բարձրությունը, վորքան անգամ այդ կետի հեռավորությունը մոտակա հորիզոնականից փոքր կը լինի, քան ամբողջ հարթագիծը։

Այդ յերկում է հեռակալից. յենթադրենք, ԵԶ1 և ՋՋ1 յերկու հարևան հորիզոնականները են (գծանկ. № 34),



Գծանկ. № 34

վորոնք ստացվում են ԱԲ լանջի Ա և Բ կետերով անցնող հատման հարթություններով հատվելուց, և պահանջվում է վորոշել Բ կետի բարձրագունությունը Ա-ից, կամ վոր նույնն է, Ժ կետի բարձրագունությունը Ե-ից պլանի վրա։

ԱԲԳ և ԱԲԴ յեռանկյունների նմանությունից ստանում ենք Х։ h=ԱԳ։ԱԴ=ԵԺ։ԵԶ. յեթե ԵԺ կազմում է ԵԶ յերկայնության $^1/_3$ մասը, Х=$^1/_3$ h, այսինքն հատվածի բարձրության $^1/_3$ մասը։

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, վոր հատման բարձրությունը հորիզոնական հեռավորության համեմատությամբ շատ փոքր է, հատման բարձրությունները պլանի կամ քարտեզի չափացույցով նշանակելու ժամանակ, տրաժաոը կարող է միանալ հորիզոնական գծի հետ, կամ կարող է այնքան քիչ հեռանալ նրանից, վոր տրաժաոը պարզ պատկերացում չի տալ։ Դրանից խուսափելու համար հատման բարձրությունները սովորաբար նշա-

նակում են մի քանի անգամ (2,5,10,20... անգամ) ավելացրած չափացույցով, նայած չափացույցի և հատանման բարձրության փոխադարձ հարաբերությանը։

Նման ձևով կազմած տրամաբը կոչվում է պ ա յ մ ա ն ա կ ա ն և ավելի պարզ պատկերացում է տալիս անհարթությունների ձևափոխման մասին։

Ջանագան մարտավարական խնդիրների լուծման ժամանակ, հաճախ անհրաժեշտ է լինում տրամաբը կազմել ամենակարճ միջոցում, մինչդեռ վերոհիշյալ լրիվ տրամաբը կազմելու համար համեմատաբար երկար ժամանակ է հարկավոր։ Այդ դեպքում կազմում են, այսպես կոչված, կ ր ճ ա ա տրամաբ։ Կրճատ տրամաբը կազմվում է միանգամայն նույն ձևով, ինչպես լրիվը, բայց տրամաբի գծի վրա նշանակվում են միայն տեղանքի ամենակարևոր ծալերի կետերը և այն կետերը, որոնք խանգարում են տեսանելիքին կամ գնդակոծին։

Յերբեմն պահանջվում է պլանի կամ քարտեզի միջոցով արագ կերպով որոշել, թե երևում է արդյոք այսինչ կետը մի որոշ տեղից։

Այդ կարելի է որոշել հաշվելու միջոցով, առանց տրամաբ կազմելու։

Յենթադրենք, թե (գծանկ. № 33 և № 33ա) պահանջվում է իմանալ, երևում է արդյոք I կետը Բ կետից։

Այդ հարցի լուծման համար պետք է վերցնել, առաջին՝ I կետից Բ կետի բարձրացունության հարաբերությունը Դ կետի բարձրացունության հետ, այսինքն այն կետի, որը տեսողության ճառագայթի ուղղությամբ կարող է խանգարել I կետը տեսնելուն, նույն I կետից բարձրացունության հետ և յերկրորդ՝ Բ և Դ կետերից մինչև ավյալ I կետը հորիզոնական հեռավորությունների հարաբերությունը, այսինքն՝ $\frac{ԲԲ_1}{ԴԴ_1}$ և $\frac{Բ_1I}{Դ_1I}$ (գծանկ № 33բ)։

Յեթե այդ հարաբերությունները միմյանց հավասար

են կամ բարձրացունությունների հարաբերությունը ավելի մեծ է, քան հորիզոնական հեռավորությունների հարաբերությունը, այն ժամանակ I կետը յերևում է, իսկ յեթե առաջին հարաբերությունը յերկրորդից փոքր է, այն ժամանակ կետը չի յերևում։

ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԱՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏԵՐ

Ներկայումս հրետանու ու գնդացրային կրակի հակառակորդի աչքից ու կրակից։ Տեսության ու անտեսության դաշտերի ուսումնասիրելը հնարավորություն է տալիս. 1) հրետանուն կանոնավոր խնդիրներ տալ հրաձգության համար. 2) հարձակման ժամանակ այնպիսի ուղղություններ ընտրել, որ մեր զորքերի շարժումը չթաքնվի մեր հրետանու դիտողությունից ու չզրկվի ժամանակին հասցրած ոգնությունից. 3) առաջուց գնահատել անտեսության դաշտերի (մեռյալ տարածությունների) նշանակությունը, որոնց սահմաններում հակառակորդի գործողությունները խուսափում են մեր դիտողությունից. 4) հաջողատեսիկ կերպով դասավորել մեր ոժանդակները. 5) նախազգուշացնել մեր զորամասերը հակառակորդի անակնկալ յերևալու հնարավորության մասին և 6) նոր դիտակետեր ընտրել տեղանքն ավելի մանրամասն զննելու համար։ Յուրաքանչյուր դիտակետից տեղանքը մեծ մասամբ յերևում է և ոչ ամբողջովին, այլ իր որոշ չորջաններով, որոնք սահմանափակված են կողքերից տեսողության ծայրերի ճառագայթներով, իսկ խորությամբ — անհարթություններով և տեղական առարկաներով։ Ան-

հարթությունները ու տեղական առարկաները կարող են դիտողի աչքից թաքցնել դիտելի շրջանի մեջ գտնվող վորոշ մակերեսներ։

Տվյալ դիտակետից անտեսության դաշտերը գծագրելու համար, պետք է դիտելի տեղանքն ուշադրությամբ ուսումնասիրելու ժամանակ, քարտեզի վրա նշանակել՝ թե՛ աչ ու ձախ կողմերի ծայրերի դիտողության ուղղությունները և թե՛ մի շարք կետեր խորությամբ դիտողության սահմանների վրա։ Միևնույն ձևով նշանակվում են տեսության դաշտերի մեջ գտնվող անտեսանելի տեղամասերի սահմանները։

Քարտեզի վրա նշանակած սահմաններն ու կետերը միացվում են մի գծով, վորի միջոցով ստացվում են՝ տեսության դաշտի ընդհանուր փակ ուրվագիծը տվյալ դիտակետից և անտեսության դաշտերի ուրվագծերը։

Տեսության դաշտերը յուրաքանչյուր դիտակետից վորոշելուց հետո, այդ դաշտերն ընդհանուր քարտեզի վրա չեն անցկացվում։ Պարզության համար տեսության դաշտերը դանազան դիտակետերից ընդհանուր քարտեզի վրա անհրաժեշտ է գծիկներով ծածկել, և յուրաքանչյուր դաշտի համար գծիկները տարբեր ուղղությամբ քաշել։ Այսպիսով այն տեղերում, վորտեղ մի դաշտն ընկնում է մյուս դաշտի վրա, տակերն ավելի թանձր կը լինի, և այդ ցույց կը տա, վոր այդ շրջանը դիտվում է մի քանի դիտակետերից։

Պլանի կամ քարտեզի վրա տեսության դաշտերը վորոշվում են հետևյալ կերպով։ Ցենթադրենք, մեր դիտակետը գտնվում է B գագաթի վրա (գծանկ. № 33)։ B կետը գտնվում է ենք աչ և ձախ կողմերի ծայրերի B—II և B—III դիտողության գծերը, նրանց մինչև քաշում ենք մի շարք յերկայնակի անցնող ուղղություններ և բոլոր բաշած ուղղություններով կազմում ենք տրամատներ (տող-


տրաբար կրճատ)։ Ապա ամեն մի տրամատի վրա քաշում ենք տեսողության ճառագայթներ մինչև ռելյեֆի դուրս պրծած մասերը և, յեթե այդ ուղղությունների վրա տեղական առարկաներ (շինություններ, անտառներ և այլն) կան, այդ դեպքում տեսության ճառագայթները քաշում ենք այդ առարկաների գագաթներին շոշափող։ Տեսության ճառագայթներից ցածր գտնվող բոլոր մասերը դիտակետից անտեսանելի կը լինեն (գծանկ. № 33ա)։ Անտեսանելի մասերի սահմանների հարթապատկերը նշանակում են տրամատի ներքևի գծի վրա, և ապա նույնը նշանակում են պլանի կամ քարտեզի վրա նույնպես և համապատասխան տրամատների գծերի վրա։ Հետո պլանի վրա նշանակած կետերը միացնում են միմյանց հետ կոր գծերով, հարմարվելով տեղանքին։ Քաշած գծերը ցույց կը տան տեսության դաշտերի սահմանները։ Անտեսության դաշտերը նկարվում են (ծածկվում են) գծիկներով։

ԻՇԽՈՒՄԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ

Հորիզոնականներով նկարած քարտեզի վրա կետերի իշխումը հավասար է հորիզոնականների թվին, առանց մեկի (կամ հորիզոնականների միջանցների թվին), բազմապատկած հաավածի բարձրության հետ։ Հորիզոնականների հաշիվը կատարվում է դանազան բարձունքների ընդհանուր հորիզոնականից։

Որինակ, հարկավոր է գտնել յերկու հաղթագոց ուղեգող գագաթի իշխումը վառկի վրա (գծանկ. № 9)։ Հորիզոնականների միջանցները 7 են, հաավածի բարձրությունը 2 սաժեն է, ուրեմն գագաթի իշխումը վառկի վրա՝ է $7 \times 2 = 14$ սաժեն։

Յեթե կետերը գտնվում են դանազան բարձունքների վրա, այն ժամանակ իշխումն արտահայտվում է հորիզոնա-



Գծանկ. № 35

կանոնների թվի տարբերությամբ, յերկու բարձունքների ընդհանուր հորիզոնականից հաշվելով և բազմապատկելով հատվածի բարձրության վրա։ Որինակ՝ (գծանկ. № 35) հարկավոր է վորոշել յերկու գագաթների՝ մեկը յերկու հոդվածոց ունեցող, մյուսը մեկ ծառ, բարձրությունների տարբերությունը (իշխումը)։ Յերկու բարձունքների հորիզոնականների թիվը թամբարվից սկսած հաշվելով՝ կստանանք, վոր մինչև մեկ ծառ ունեցող գագաթը 6 հորիզոնական է, իսկ մինչև յերկու հոդվածոց ունեցող գագաթը 5. հետևապես տարբերությունը=1. այդ թիվը բազմապատկելով հատվածի բարձրության (14 սաժ.) վրա կստանանք, վոր մեկ ծառ ունեցող գագաթը 14 սաժեն բարձր է մյուսից։

ՈՒՂՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Ուղղորդությունը հորիզոնականների միջոցով արտահայտվում է հորիզոնականների միջանցների մեծությամբ։

այսինքն՝ հարթագծի մեծությամբ. վորքան հարթագիծն ավելի մեծ է (հորիզոնականները հեռու-հեռու յեն մեկը մյուսից), այնքան ուղղորդությունն ավելի փոքր է (լանջը պակաս ուղղորդ է), և ընդհակառակը, քանի հորիզոնականների միջի հեռավորությունն ավելի փոքր է, այնքան ուղղորդությունն ավելի մեծ է (լանջն ավելի ուղղորդ է)։

Ուղղորդությունը վորոշվում է հարթագծերի՝ ազյուսակի կամ հարթագծերի չափացույցի (սանդղակի) ոգնությամբ։

Հարթագծերի ազյուսակը, յերբ հատվածի բարձրությունը =1 մետրի, սաժենի, վոտնաչափի յեվ այլն։

Ուղղորդությունները.	1°	2°	3°	4°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
Հարթագծերը	57,3	28,6	19,1	14,3	11,4	5,7	3,7	2,8	2,1	1,7	1,4	1,2	1
Հարթագծերը կլոր թվերով.	60	30	20	15	12	6	4	3	2,5	2	1,7	1.5	1

Հատվածի բարձրությունն ավելացնելու դեպքում, հարթագծերն ավելանում են նույնքան անգամ. իսկ փոքրացնելու դեպքում նույնքան անգամ էլ փոքրանում են։


Այս ազյուսակի ոգնությամբ ուղղորդությունը վորոշելու համար, պետք է հարթագիծը չափել չափացույցի միջոցով և ստացած չափը բաժանել հատվածի բարձրության վրա. ստացած քանորդը կը սա հարթագծի յերկայնությունը հատվածի միավոր բարձրության համեմատ, և այդ թիվը պետք է գտնել ազյուսակի համապատասխան սյունյակի մեջ։ Յեթե այդպիսով ստացած հարթագիծը չկա ազյուսակի մեջ, պետք է այդ թվին մոտիկ ավելի մեծ թիվը (ազյուսակի մեջ) բաժանել հարթագծի այդ թվի վրա, և քանորդը կը սա վորոնելի ուղղորդությունը։ Յենթադրենք, չափած հարթագիծը —40 մետրի, հատ-

վածի բարձրությունը 1 մետր է. հարթագիծը—40 մետրը բաժանելով հատվածի բարձրության—1 մետրի վրա, կստանանք 40. ապա 60(57,3) բաժանելով 40-ի վրա, $\left(\frac{60}{40}=1,5\right)$ կստանանք ուղղորդությունը $1^1/_2{}^0$:

Ուղղորդությունը կարելի է որոշել նույնպես հարթագծերի չափացույցի (անդրակի) միջոցով:

Ամեն մի պլանի կամ քարտեզի համար պետք է կազմել հարթագծերի հատուկ չափացույց, որովհետև այդ կախված է պլանի կամ քարտեզի չափացույցից և հատվածի բարձրությունից:


Այդ կազմելու համար վերցնում են կամայական թվով ուղղորդություններ և մի ուղիղ գծի վրա նշանակում նույն թվով հավասար մասեր. նշանակած կետերից ուղղահայացներ են քաշում և նրանց վրա նշանակում պլանի չափացույցով այն հեռավորությունները, որոնք, հարթագծերի ազդուսակի համեմատ, հավասար են 1^0, 2^0 3^0, և այլն աստիճանների հարթագծերին, հատվածի որոշ բարձրության համեմատ: Ապա ուղղահայացների ծայրերը միացնում են կոր գծով (գծանկ. № 36): Ուղղորդությունը որոշելու համար, պետք է չափել երկու հորիզոնականների միջի հեռավորությունը և այդ չափը դնել չափացույցի վրա: Որինակ, ԱԲ երկայնությունը տեղավորվում է չափացույցի վրա Ա և Բ կետերի միջև, ուրեմն ուղղորդությունը 2^0-ից մեծ է և 3^0-ից պակաս, մոտավորապես $2^1/_2{}^0$:



Գծանկ. № 36

Տվյալ լանջի ուղղորդությունը որոշվում է նրա բարձրության և հարթագծի հարաբերության մեծությամբ. այսպիսով, ուղղորդությունն արտահայտվում է մի կոտորակով, որի համարիչը ուղղորդության մի որևէ կետի բարձրությունն է, իսկ հայտարարը —այդ կետի հարթապատակերը: Որինակ, $^2/_7$ կոտորակով արտահայտած ուղղորդությունը ցույց է տալիս, որ մինչև 7 որևէ երկայնության չափով (յեթե ճշտությամբ մետր) հեռու գտնվող (հեռավորությունը հաշվելով հարթագծի վրայով) յերկու կետերից մեկն ավելի բարձր է գտնվում մյուսից 2 նույն յերկայնության չափով (մեր որինակում— 2 մետր):

Այդ հիման վրա, կարելի է հեշտ կերպով գծագրորեն կազմել լանջի ուղղորդությունը 2 հորիզոնականների միջև:




Գծանկ. № 37ա.

Յեթե ճարկավոր է գծագրորեն արտահայտել ԱԲ լանջի ուղղորդությունը 2 հարևան հորիզոնա-

կանների միջև, որոնք բաշած են 2 մետր հաւասար բարձրութեամբ, եթէ ԱԲ լանջի հարթագիծը հավասար է 5 մետրի (գծանկ. № 36ա)։ Կամայական երկայնութեամբ մի հորիզոնական գծի վրա մի որևէ ցանկացած չափացույցով նշանակում ենք 5 մետր (ար երկայնութիւնը), և գծի առացած մասի վերջում (կամ սկզբում) կանգնեցնում ենք ղպ ուղղահայացը. ուղղահայացի վրա նոյն չափացույցով նշանակում ենք 2 մետր—ղպ երկայնութիւնը, հետո ա և գ կէտերը միացնում։ ապ գծի թեքութիւնը (զար անկյունը) ցույց և տալիս որոնելի ուղղորդութիւնը։


Գ Ծ Ի Կ Ն Ե Ր

Անհարթութիւնների գծիկների միջոցով նկարելու եղանակը հիմնված է հետևյալի վրա։ Յենթադրենք, որ արեգակի ճառագայթները ընկնում են մի որևէ Ա հարթութեան վրա (գծանկ. № 37)։ Յեթե լուսոի ուղղութ



Գծանկ. № 37.

տեղավորված լինեն տվյալ հարթութեան մոտ տեղում լուսոի ճառագայթները կընկնեին նրա վրա ցրվող վիճակով, բայց որովհետև իրականութեան մեջ արեգակը գտնվում է մեզանից անագին հեռավորութեան վրա, նրա ճառագայթները կարելի է ընդունել իրրև զուգահեռական գծեր (գծանկ. № 38)։



Գծանկ. № 38.

Քանի մեր հարթութիւնը հորիզոնական դրութեան մեջ է գտնվում, նրա վրա որոշ թվով ճառագայթներ են ընկնում. այժմ, եթե հարթութեան Բ ծայրը քիչ բարձրացնենք, ճառագայթների մի մասը կանցնի նրա մոտով, և որքան այդ ծայրն ավելի բարձրացնենք, այլ խոսքով, ավելացնենք նրա ուղղորդութիւնը հորիզոնի հանդեպ, այնքան ավելի պակաս քանակութեամբ ճառագայթներ կընկնեն նրա վրա. այլ կերպ ասած, արեգակի լուսավորելու ուժը պակասում է այդ հարթութեան թեքութիւնը ավելացնելու (ավելի ուղղորդ դարձնելու) դեպքում։

Այդ հիման վրա, յերբ անհարթութիւնները նկարում ենք գծիկներով, որոնք պետք է արտահայտեն լուսավորութեան պակասելը (սավերտավորումը), հորիզոնական մակերևույթները պատկերների վրա թողնում են սպիտակ, առանց գծավորելու (լրիվ լուսավորութիւն), իսկ լանջերը սավերտվում են գծիկներով. թեք լանջերը— ավելի քիչ, բարակ գծիկներով, ուղղորդ լանջերը— այնքան ավելի հաստ գծիկներով, որքան լանջի թեքութեան և հորիզոնի կազմած անկյունը ավելի մեծ է. վերջապես

45° լանջերը և ավելի ուղղորդները [1]) միանգամայն ծածկվում են անընդհատ (միմյանց կպած) գծիկներով։

Գծիկները նկարվում են լանջի ուղղության հաճախաա, այսինքն՝ հորիզոնականներին ուղղահայաց. դրա հաճար այն տեղերում, որտեղ հորիզոնականները շատ են հեռանում միմյանցից, լրացուցիչ կիսահորիզոնականներ են նկարում։

Լանջերի գառիվայրերի վրայով գորքի տեղափոխման ավելի կամ պակաս դժվարություններն արտահայտելու հաճար, թեքությունները բաժանվում են 6 կարգի, և ամեն մի կարգին, աչքաչափական հանության ժամանակ, հաճապատասխանում է գծիկների վորոշ հաստություն (գծանկ. № 39), ինչպես այդ ցույց է տրված ստորև բերված աղյուսակի մեջ։

Կարգ	Անկյուններ	Սանդղակ
I	0 – 5°	
II	5° – 15°	
III	15° – 25°	
IV	25° – 35°	
V	35° – 45°	
VI	45° – 90°	

Գծանկ. № 39.

[1]) 45°-ի լանջերն արդեն հաշվում են դժվար ժամանելի մինչև անգամ առանձին մարդկանց հաճար, իսկ ռազմական տեղագրությունը սովորաբար հետաքրքրում է լինում տեղանքի ժամանելության աստիճանն արտահայտելու։

Կարգը.	Տեղանքի ժամանելության աստիճանը գորքի հաճար.	Թեքման անկյունը.	Ինչպիսի գծիկներով են նկարվում.
1	Մատչելի է հետևակորի և հեծելազորի փակ շարքերով շարժվելու հաճար.	0° — 5°	Հորիզոնականների միջանցները թողնվում են առանց գծիկներով նկարելու։
2	Դժվարություն է ներկայացնում հեծելազորի և հրետանու փակ շարքերով շարժվելու համար։	5° — 15°	Միջանցները նկարվում են բարակ գծիկներով։
3	Դժվար անցանելի է հետևակորի հաճար և հաճարյա թե անմատչելի է գումակների համար։	15° — 25°	Գծիկն ավելի բարակ է, քան գծիկների միջի միջանցը։
4	Անհարմար է գորքի բոլոր տեսակների փակ շարքերով շարժվելու հաճար։	25° — 35°	Գծիկների հաստությունը հավասար է գծիկների միջանցների լայնությանը։
5	Մատչելի է միայն հետևակորի ցրիվ շարքի հաճար։	35° — 45°	Գծիկներն ավելի հաստ են, քան նրանց միջանցները։
6	Անմատչելի է։	45° — 90°	Միանգամայն ծածկվում և տուշով (ևացվում է)։

Տեղանքի անհարթությունները գծիկների միջոցով նկարելու ձևերը բերված են հետևյալ օրինակներից (գծանկ. № 40)։



Գծանկ. № 40.

ՈՒՂՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳԾԻԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Գծիկներով նկարած պլանի վրա ուղղորդությունը վորոշվում է նրա վրայի գծիկների տեսքով. գծիկների ա-ռաջացրած սավերը հավեժատում են գծիկների սանդղակի սավերներից մեկի հետ։ Պլանի և սանդղակի վրա սավերների նմանությունը ցույց կը տա մեզ այն կարգը, վորին պատկանում է ավյալ ուղղորդությունը։


Յեթե ուղղորդությունը վորոշվում է այնպիսի գծով, վորը գծիկների ուղղությանը չի համապատասխանում, այդ ուղղորդությունը սանդղակի նույն սավերի կաքսից պակաս կը լինի. վորովհետև գծիկների ուղղությունը ներկայացնում է ամենամեծ ուղղորդության գիծը։

ԻՇԽՈՒՄԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳԾԻԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Իշխումը գծիկներով ճիշտ վորոշելը անկարելի չե։ Իշխումն արագ կերպով և մոտավորապես վորոշելու ժամանակ անհրաժեշտ է ղեկավարվել հետևյալ նկատառություններով.

1. Յեթե համեմատելի յերկու լանջերի յերկայնություննները (սաորոտից կամ գագաթից) և ուղղորդություն-

ները հավասար են, ավյալ կետերի բարձրությունները ևս հավասար կը լինեն։ Որինակ՝ Ա և $Ա_1$ կետերը (գծանկ. № 41) միևնույն բարձրությունն ունեն։



Գծանկ. № 41.


2. Յեթե յերկու լանջերի հեռավորությունները (գագաթից կամ սաորոտից) հավասար են, իսկ ուղղորդությունները զանազան, այն ժամանակ, յեթե դիտողությունը կատարվում է գագաթի նկատմամբ, այն կետն է ավելի բարձր, վորը գտնվում է ավելի քիչ թեք լանջի վրա և ընդհակառակը, սաորոտի նկատմամբ դիտողություն կատարելու դեպքում, այն կետն է ավելի բարձր, վորը գտնվում է ավելի ուղղորդ լանջի վրա։ Որինակ, Ա և Բ կետերը (գծանկ. № 41) գտնվում են գագաթից հավասար հեռավորության վրա, բայց Բ կետը գտնվում է ավելի ուղղորդ լանջի վրա և նա ավելի ցածր է։

3. Յեթե կետերը գտնվում են հավասար ուղղորդու-

թյան լանջերի վրա, բայց հեռավորութիւնները (գագաթից կամ սառոռոից) զանազան են, այն ժամանակ այն կետն է ավելի բարձր, որն ավելի մոտ է գագաթին և ավելի հեռու չէ սառոռոից։ Որինակ, Լ և Գ կետերը (գծանկ. № 41) գտնվում են հավասար ուղղորդութիւնների վրա, բայց Լ կետն ավելի մոտ է սառոռոին և նա ավելի ցածր է։

4. Յեթե կետերը գտնվում են զանազան ուղղորդութիւնների վրա, և համեմատելի լանջերի հեռավորութիւնները էլ նույնպես զանազան են, այն ժամանակ իշխումը վորոշելու համար անհրաժեշտ է այդ կետերից մեկի վրայով հորիզոնական քաշել։ Որինակ՝ Կ և Ա. կետերի (գծանկ. № 41) իշխումը գտնելու համար, Կ կետի վրայով հորիզոնական ենք քաշում մինչև Ա. կետի հետ ունեցած ընդհանուր ջրհավաքը (գուվադիպում է գծիկների ուղղութիւնը)։ Պարզ յերևում է, որ Ա. կետն ավելի բարձր է, վորովհետև նա ավելի մոտ է գագաթին։

Գծիկներով նկարելու դեպքում ժամանակը կարճացնելու համար, կարելի է գործածել այսպես կոչված կ ա պ ո տ ա ծ գ ծ ի կ ն ե ր ը (գծանկ. № 42), դրանից ոդ-




Գծանկ. № 42.

տըվելու ժամանակ մատիտը թղթից չի վերցվում, և այդ պատճառով առանձին գծիկները միմյանց հետ միանում են բարակ խազերով։

ԼՎԱՑՈՒՅԹ ՅԵՎ ՇՐՎԱՑՔ

Անհարթութիւնները լվացութիւնով և շրվածքով նկարելու յեղանակն այն է, որ գծյանկարը ծածկվում է անընդհատ սավերով. սավերը խտացնում են այն տեղերում, վորտեղ լանջերն ավելի ուղղորդ են և նոսրացնում են (ավելի բաց գույնով են նկարում) այնտեղ, վորտեղ լանջերը պակաս թեք են (գծանկ. № 43)։



Գծանկ. № 43.

Այդ յերկու յեղանակների տարբերութիւնն այն է, վոր լվացութիւնը կատարվում է մի վորևե հեղուկ ներկով (տուշ, սեպիա), իսկ շրվածքը, գրաքարի (գրաֆիտի) փոշիով, ածուխով կամ հատուկ բաղադրութիւններով. դրա համար գործադրվում է սիդարի ձևով սինդ փաթաթած քարայծենի (գամշա) կամ թուղթ։ Այդ յեղանակները յերկուսն էլ պարզութիւն են տալիս քարտեզին, բայց մինդամայն զուրկ են ճշտութիւնից և այդ պատճառով կիրառվում են մանր չափագույքի (25 և 40 վերստ 1 մատնաչափում) քարտեզների համար, վորտեղ ուսենում

են չափացուցական պայմանական նշանների նշանակությունն։

Շքվածքի կամ լվացության միացնելը հորիզոնականների հետ պլանին պարզություն և ճշտություն է տալիս։ Այս վերջին յեղանակն ընդունված է Ֆրանսիայում։

ԳԼՈՒԽ II

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԱՂԱՓԱՐ ՀԱՆՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ

ԻՆՉ Է ՀԱՆՈՒԹԸ։ ՀԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ ՀԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

Հ ա ն ո ւ թ կոչվում է այն գործողությունների ամբողջությունը, որոնք կատարվում են տեղանքի վրա, նրա պլանը հանելու համար. պլանն ինքը յերբեմն կոչվում է նույնպես և հանույթ։

Այդ գործողությունները հետևյալն են.

1) տեղանքի վրա գծերի չափելը և նրանց նկարելը գծագրոցի վրա՝ հանույթի համար ընդունված չափագույցով.

2) այդ գծերով կազմվող անկյունները չափելը և նրանց նկարելը գծագրոցի վրա և

3) տեղանքի վրա կետերի բարձրությունները գտնելը և նրանց թվանշելը գծագրոցի վրա։

Նայած, թե ինչ ճշտությամբ են կատարվում այդ բոլոր առանձին գործողությունները, հանույթները լինում են՝ 1) գ ո ր ծ ի ա կ ա ն, 2) կ ի ս ա գ ո ր ծ ի ա կ ա ն և 3) ա չ ք ա չ ա փ ա կ ա ն։

Գ ո ր ծ ի ա կ ա ն հանույթ կոչվում է այն սիսեմ հանույթը, որի համար բոլոր առանձին գործողությունները կատարվում են ճիշտ գործիքներով։

Պետական գործիական հանույթներն այժմ կատարվում են $^1/_{50000}$ չափագույցով, իսկ մեծ քաղաքների շրջակայքներում խիտ բնակչություն ունեցող տեղանքները—$^1/_{25000}$

չափացույցով։ Ծայրագավառներում և նոսր բնակութ յունն ունեցող տեղանքներում հանութի չափացույցը $^{1}/_{100000}$ է։

Կ ի ս ա գ ո ր ծ ի ա կ ա ն հանութ կոչվում է այնպիսին, վորի համար ճիշտ նկարվում են ամենագլխավոր (ամենակարևոր) ուղղութ յուններն ու կետերը, իսկ մնացած բոլորը նկարվում են աչքաչափով, կամ ավելի հասարակ և պակաս ճշտութ յուն ունեցող գործիքներով։

Ա չ ք ա չ ա փ ա կ ա ն հանութ—վորի համար բոլոր գործողութ յունները կատարվում են ամենահասարակ գործիքներով և յերբեմն միանգամայն առանց գործիքների։ Յեթե աչքաչափական հանութը կատարվում է վորոշ ռազմական նպատակով, կոչվում է շ ր ջ ա դ ի տ ո ւ մ կամ հ ե տ ա խ ո ւ զ ո ւ թ յ ո ւ ն։

Զեկուցագրերի բովանդակութ յունը բացատրելու համար կազմում են հ ա շ վ ե տ վ ո ւ թ յ ա ն տ ո մ ա ր ե ր, մեկ կամ ամենաշատը 2—3 կանգնելու կետից նկարած. այդ կետերում կանգնած տեղից աչքաչափով նկարում են տվյալ նպատակի համար միմիայն ամենակարևորը, իսկ տոմսի համար, իբրև հիմք, ծառայում են քարտեզից արտանկարած ամենակարևոր գծերն ու կետերը։ Վերջապես հանորդը, այսինքն՝ հանութ կազմողը, կարող է տալ տեղանքի նկարն այնպես, ինչպես այդ ներկայանում է իրեն մի կետում կանգնած ժամանակ։ Այդպիսի հանութը ներկայացվում է ընդհանուր (աքեժատիկ) նկարի ձևով, հեռանկարի կանոնները պահպանելով, և այդ պատճառով կոչվում է հ ե ռ ա տ ե ս ի լ հանութ։

ԿԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՏԵՂԱՆՔԻ ՎՐԱ

Տեղանքի վրա մի վորևե կետ համարվում է նշանակված, յեթե նրան կարելի յե տարբերել մյուս կետերից։ Այդպիսի կետեր կարելի յե համարել՝ զանգվածների,

ձորերի, աշտարակները, շենքերի անկյունները, առանձին ծառերը, սյուները և այլն։ Գործնական և կիսագործնական հանութների ժամանակ, բացի այդ կետերից, գործ են ածվում նաև արհեստական կերպով նշանակված կետեր, վորոնք կոչվում են նշանառողներ (2—4 սաժեն յերկայնութ յամբ ձողեր)։

Գիծը տեղանքի վրա համարվում է նշանակված այն ժամանակ, յերբ նրա մի ծայրի կետից յերևում է մյուս ծայրի կետը։

ԻՍԿԱԿԱՆ ՅԵՎ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՐԵՑԱԿԱՆՆԵՐ։ ԿՈՂՄՆԱՑՈՒՑԻՉ։ ԱԶԻՄՈՒՏ, ՆՐԱ ՎՈՐՈՇԵԼԸ, ՆԿԱՐԵԼՆ ՈՒ ԿԻՐԱՌԵԼԸ


Գծերի ուղղութ յունը տեղանքի վրա միայն այն ժամանակ կատարելապես հայտնի կլինի, յերբ նա ճիշտ է մի վորևե մշտական և միանգամայն վորոշ գծի նկատմամբ։ Այդպիսի գիծ կլի՛ի միջօրեյի գիծը, այսինքն՝ իսկական կամ աշխարհագրական միջօրեյականը։

Բայց տեղանքի վրա հանութի ժամանակ միջօրեյի գիծը գտնելը յերկար ժամանակ է խլում, կատարելապես ճիշտ չի լինում, իսկ յերբեմն էլ անհնարին է լինում։ Այդ պատճառով իբրև մշտական ուղղութ յուն, վորի նկատմամբ վորոշվում է գծերի դրութ յունը տեղանքի վրա, ընդունում են այն ուղիղ գիծը, վորն անցնում է մագնիսական սլաքի ծայրերով և կոչվում է մ ա գ ն ի ս ա կ ա ն միջօրեյական։

Գծերի ուղղութ յունը միջօրեյականի նկատմամբ վորոշվում է այն անկյուններով, վոր այդ գծերը կազմում են մագնիսական կամ իսկական միջօրեյականի հետ։ Այդպիսի անկյունները կոչվում են ա զ ի մ ո ւ տ ն ե ր և

հաշվում են միշտ հյուսիսից՝ արևելքի, հարավի և արևմուտքի վրայով մինչև հյուսիս, այսինքն 0-ից մինչև 360°։ Յեթե ազիմուտը վորոշվում է իսկական միջօրեականի նկատմամբ, այդ դեպքում նա կոչվում է իսկական ազիմուտ. յեթե մագնիսականի նկատմամբ՝ կոչվում է մագնիսական։ Տեղանքի վրա մագնիսական ազիմուտները վորոշվում են կողմնացույցի միջոցով։

Կողմնացույցները լինում են շատ զանազան տեսակների (գծանկ. № 44)։




Գծանկ. № 44.

Ամենից հաճախ գործածական կողմնացույցը մի կլոր պղնձե տուփ է, վորի մեջ ասեղի վրա դեռեվում է մի մագնիսական սլաք։ Տուփի մեջ, հատակի վրա քաշած են յերկու փոխադարձ ուղղահայաց տրամագծեր С.-Ю (հյուսիս-հարավ) և В.-З (արևելք-արևմուտք) աշխարհի կողմերը նշանակելու համար։ Յերբեմն հատակի վրա փորվում են նաև աստիճաններ։ Տուփը ծածկված է ապակիով։ Գիշերները կողմնացույցից օգտվելու հնարավորություն ստեղծելու համար սկսել են շինել լուսավոր կողմնացույցներ։ Այդ տիպի կողմնացույցներին պատկանում են Աղրիանովի, Խլընովակու և Ռսեցկու սիստեմների կողմնացույցները։ Կողմնացույցի միջոցով ազիմուտը վորո-

շելու համար, կանգնում են տվյալ գծի կետերից մեկի վրա, յերեսը դարձրած գծի ուղղությամբ, կողմնացույցը բռնում են հորիզոնական դրության մեջ և նրան դդուշությամբ պտտում այնքան, վոր սլաքի հյուսիսային ծայրն ընկնի կողմնացույցի հատակի վրայի հյուսիսի (С) կետի վրա։ Ապա քանոնը կամ մատիտը դնում են կողմնացույցի կենտրոնի վրա և նրան ուղղում են տվյալ ուղղությամբ։ Աստիճանների թիվը քանոնի կամ մատիտի հետևավոր ծայրի մոտ՝ կարատահատի տվյալ ուղղության ազիմուտը։

Քարտեզի (պլանի) վրա ազիմուտը կարելի յե վորոշել նաև անկյունաչափի միջոցով։

Անկյունաչափը մետաղից, յեղյուրից կամ փայտից շինած մի կիսաշրջան է, իր քանոնով (գծանկ. № 45)։ Կիսաշրջանը բաժանած է աստիճանների և կիսաստիճանների,




Գծանկ. № 45.

իսկ քանոնի վերևի յեզրը կազմում է կիսաշրջանի տրամագիծը, վորի կենտրոնը նշանակած է քանոնի վրա փոքրիկ կտրուճով.

Ա-Բ գծի վրա Ո կետի մոտ, յենթադրենք, 40° ան-

կյուն կազմելու համար, (գծանկ. № 46) անկյունաչափն իր




Գծանկ. № 46.

տրամագծով դնում են տվյալ գծի մոտ այնպես, որ նրա կենտրոնը ընկնի տվյալ Ո կետի հետ։ Դրանից հետո անկյունաչափի 40^0 նշանակող բաժանման դիմաց թղթի վրա դնում են Գ կետը, որը Ո կետի հետ միացնելով, կստանանք ԳՈԲ անկյունը 40^0։

Թղթի վրա նշանակած անկյունի մեծությունն ստուգելով որոշելու համար, անկյունաչափն իր տրամագծով դնում են անկյունի մի կողմի մոտ (ազիմուտը գտնելու ժամանակ միջօրեականի մոտ) և կենտրոնն անկյունի գագաթին։ Այն ժամանակ անկյունի մյուս կողմը ցույց կտա անկյունաչափի այն աստիճանը, որը համապատասխանում է չափած անկյունի մեծությանը։

Ազիմուտը կերտվում է փակ սեղանքում կամ գիծը կողմորոշվելու և շարժվելու համար։ Ցենթադրենք, մեզ հարկավոր է գնալ Ա կետից Զ կետը (գծանկ. № 47)։ Քարտեզի վրա առաջուց չափում են այդ ճանապարհի բոլոր առանձին ԱԲ, ԲԳ, ԳԴ ծնկների ազիմուտները, նույնպես և այդ մասերի յերկայնությունները։ Այդ բոլորը գրի յեն առնում կամ պահում հիշողության մեջ։ Ապա սկզբի Ա կետը գալով, կազմում են ազիմուտը, տվյալ ուղղությամբ շարժվելով, հաշվում են ԱԲ մասի չափած յերկայնությունը, այսպիսով հասնում են Բ կետը. այդ



Գծանկ. № 47.

կետում նոր ազիմուտ են կազմում ու շարժվում Բ Գ մասով այնքան հեռավորության, որը համապատասխանում է քարտեզի վրա չափածին։ Գ կետը հասնելուց հետո, նորից են կազմում ազիմուտը և այդպես շարունակում մինչև նշանակած Դ կետը հասնելը։

Յեթե կողմնացույց չկա, շարժման ժամանակ անհրաժեշտ է առաջնորդվել բնագծերով՝ գետերով, գետակներով, ճանապարհներով, կածաններով և այլն։

ԿՈՂՄՈՐՈՇՈՒՄ։ ԿՈՂՄՈՐՈՇՄԱՆ ՁԱՆԱՁԱՆ ՅԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

Պլանից (քարտեզից) օգտվելու համար անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչպես պետք է կողմորոշվել։ Պլանը կողմորոշել նշանակում է պլանը դնել (բռնել) այնպես, որ պլանի այն գծերը, որոնք անցնում են կանգնած կետով համապրվեն, (նույն ուղղությունն ունենան) տեղանքի վրայի համապատասխան գծերի հետ, իսկ պլանի վրայի մյուս բոլոր գծերը տաղանքի համապատասխան գծերին զուգահեռական լինեն։ Ավելի լայն իմաստով կողմորոշ-

վել նշանակում է մշտապես ինքն իրեն հաշիվ տալ աշխարհի կողմերի, իր դրության և իր շուրջը գտնվող տեղական առարկաների նկատմամբ. այսինքն՝ իմանալ, թե այդ առարկաները ինչ ուղղությամբ և հեռավորության վրա յեն գտնվում մեզանից։

Կողմորոշվել կարելի յե. 1) պլաններով, 2) քարտեզներով, 3) ժամացույցով, 4) յերկնային լուսատու մարմիններով և 5) մի քանի այլ միջոցներով։

Պլաններով (քարտեզներով) կողմորոշվելը կատարվում է նրանց տեղանքի հետ համեմատելու միջոցով։

Պլանը (քարտեզը) կարելի է կողմորոշել՝ 1) կողմնացույցի միջոցով և 2) տվյալ ուղղության միջոցով։

Պլանը (քարտեզը) կողմնացույցի միջոցով կողմորոշելու համար, պետք է պլանը հորիզոնական դրության բերելով, կողմնացույցը դնել նրա վրա այնպես, որ կողմնացույցի միջի (հատակի) CIO (հյուսիս հարավ) սրամատիճն ընկնի կամ պլանի միջօրեականի CIO սլաքի հետ, կամ պլանի արևելյան (արևմտյան) շրջանակի հետ. այս դեպքում C տառը պետք է դարձված լինի դեպի պլանի հյուսիսային շրջանակը։

Յեթե քարտեզի վրա միջօրեականներ կան, կողմնացույցի հատակի CIO սրամատիճը համադրում են միջօրեականի գծի հետ։

Ապա քարտեզը պտույտ են տալիս այնքան, որ մագնիսական սլաքի հյուսիսային ծայրն ընկնի տուփի միջի C տառի հետ, և այն ժամանակ քարտեզը (պլանը) կողմորոշված կը լինի։

Պլանը (քարտեզը) տվյալ ուղղությամբ կողմորոշելու համար պետք է կանգնել այդ ուղղության կետերից մեկի վրա, պլանին հորիզոնական դրություն տալ, նրա վրա տվյալ ուղղության նկարը գտնել ու պլանը պտույտ տալ այնքան, որ պլանի վրայի նկարի ուղղությունն

ընկնի տեղանքի վրայի համապատասխան ուղղության հետ։ Անհրաժեշտ է, որ այդ ուղղությունը բացօդյա կերպով յերևալիս լինի, թե՛ պլանի և թե՛ տեղանքի վրա։

Կարելի յե պլանը (քարտեզը) կողմորոշել նաև տեղանքի վրայի մի որևե աչքի ընկնող կողմորոշ կետի ուղղությամբ, որ նկարված է պլանի (քարտեզի) վրա։ Դրա համար պետք է պլանի վրա գտնել կանգնած կետը, նրանից ուղիղ գիծ քաշել դեպի ընտրած կողմորոշ կետը, և պլանը պտույտ տալ այնքան, որ կանգնած և կողմորոշ կետերը պլանի վրա, ինչպես և կողմորոշ կետը տեղանքի վրա, միևնույն ուղղությունն ունենան։ Այն ժամանակ պլանը կողմորոշված կը լինի։

Սակայն բոլոր պլաններն ու քարտեզները չեն ծառայում կողմորոշման համար իրրև հարմար միջոց. չափագանց խոշոր չափագույքի պլանները և մանր չափագույքի քարտեզները կողմորոշման համար անհարմար են։

Առաջիններն անհարմար են, որովհետև շատ դժվար է ոգտվել մեծ թերթերից, որոնց վրա նկարած է համեմատաբար փոքր տարածություն. յերկրորդները—որովհետև շատ տեղական առարկաներ, որոնք հեշտացնում են տեղանքը ճանաչելը, չեն արտահայտվում մանր չափագույքի պատճառով։ Կողմորոշման համար ամենահարմարները 100-ից մինչև 500 սաժ. 1 մատնաչափում (100-ից մինչև 500 մետր 1 սանտիմետրում) չափագույքի պլաններն են և 1 վերստից մինչև 3 վ. 1 մատնաչափում (500-ից մինչև 1500 մետր 1 սանտիմետրում) չափագույքի քարտեզները։ Ավելի մանր չափագույքի քարտեզներով կողմորոշման ժամանակ պետք է ուշադրությունն դարձնել առանձին (տեղական) առարկաներին և անհարթություններին սուր կերպով աչքի ընկնող մասերին, իսկ գետափի ուրվագծերի անկյուններին մեծ հավատ

չպետք է ընծայել, վորովհետև նրանք սովորաբար չեն նկարվում ճիշտ չափացույցի համեմատ։

Առհասարակ քարտեզներով կողմորոշման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել այն փոփոխությունների վրա, վորոնք առաջ են եկել տեղանքի վրա, քարտեզները հրատարակելուց հետո, հատկապես բնակավայրերի տեղադրության և մեծության վրա, նաև՝ բուսականության վրա, վորովհետև դրանք կարող են մեծ սխալների մեջ ձգել։

Բացի այդ՝ գիշեր ժամանակ և միանգամայն անծանոթ և ծածկված տեղանքում պլաններով (քարտեզներով) կողմնորոշվելը անկարելի է։

Ժամացույցի միջոցով կարելի է կողմորոշվել հետևյալ կերպով.—ժամերը ցույց տվող սլաքն ուղղում են արեգակին. ապա այդ ուղղության և ժամացույցի 12 թվանշանի (ուղղության) անկյունը կիսում են և այդ անկյունը կիսող գիծը կը լինի միջօրեյի գիծը[1]։ Այդ հիմնված և հետևյալ հանգամանքի վրա. արեգակը ժամի 12-ին լինում է հարավում և իր արևելքից դեպի արևմուտք առյերևույթ շարժման ժամանակ, գծում է լրիվ շրջապիծ (360°) 24 ժամվա ընթացքում, այսինքն՝ մի ժամում անցնում է 15° աղեղ, իսկ ժամեր ցույց տվող սլաքը լրիվ շրջապիծ է գծում 12 ժամվա ընթացքում, այսինքն՝ մի ժամում անցնում է 30° աղեղ։ Դրանից պարզ յերևում է, վոր արեգակի առերևույթ շարժումը մեկ ժամվա ընթացքում կանցնի միայն ժամ ցույց տվող սլաքի կրծած աղեղի կեսը։

[1]) Ժամացույցով կողմորոշման ժամանակ, յեթե ժամացույցը առաջ է գցած, չպետք է մոռանալ այդ հաշվի առնել։

Ջերկացիք լուսատու մարմինների միջոցով.

1) Արեգակը մոտավորապես լինում է.


	Գարնանը.	Ամառը.	Աշնանը.	Ձմեռը-
Արևելքում	6	4	6	8
Հարավ-արևելքում	9	8	9	10
Հարավում	12	12	12	12
Հարավ-արևմուտքում	15	16	15	14
Արևմուտքում	18	20	18	16

2) Լուսինը մոտավորապես լինում է.

Լրումի ժամանակ	ժամի	18	արևելքում
» »	»	24	հարավում
Առաջին քառորդի ժամանակ	»	18	հարավում
» » »	»	24	արևմուտքում
Վերջին քառորդի ժամանակ	»	6	հարավում
» » »	»	24	արևելքում

3) Բևեռային աստղը, վորը գտնվում է Փոքր Արջի համաստեղության մեջ։ Այդ աստղի ուղղությունը հյուսիսն է ցույց տալիս (գծանկ. № 48)։

4) Մի քանի այլ նշաններով. ա) արևելքի քրիստոնեական եկեղեցիներով, վորոնց սեղանը դարձված է լինում դեպի արևելք. բ) մզկիթներով, վորոնց մուտքը հարավային կողմից է լինում. գ) ծառերը և մեծ քարերը մեծ մասամբ ծածկված են լինում մամուռով հյուսիսային կողմից. դ) առանձին ծառերի հարավային կողմի ճյուղերը սովոր-



Գծանկ. № 48.

քար լինում են ավելի խիտ. ե) կարճ ծառերի կոճղերի բնի դեպի հարավային կողմն ուղղված շերտերը լինում են ավելի հաստ, քան հյուսիսայինը՝ զ) ձմեռը մեծ մասամբ ձյունը նստում է առանձին շենքերի և ծառերի վրա հյուսիսային կողմից։

Կողմորոշվել իմանալը ռազմական գործում չափազանց կարևոր է. նա, ով իմանում է կողմորոշվել, չի կանգնի թիկունքը կամ թևը դեպի հակառակորդը դարձրած, իրեն հանձնած զորամասը միշտ կը հասցնի նշանակած տեղը. դրա համար անհրաժեշտ է այդ ընդունակությունը զարգացնել մեր մեջ։

Կողմորոշման վարժվելու ամենալավ միջոցն է տեղանքը հաճախ պտտելն ու նրանց քարտեզի կամ պլանի հետ համեմատելը. միաժամանակ պետք է աչքաչափի զարգացման մեջ մարզվել, նույնպես և զանազան տեղական առարկաների նշանակությունը պետք է որոշել

ռազմական տեսակետից. որինակ՝ աչքից կը ծածկվի արդյոք այս ձորակը կամ լեռնակը մի զորամաս և ինչպիսին. հարմար է արդյոք այսպիսի վերելքը զորքի շարժման համար. կարելի՞ է արդյոք այս տեղում բացթայդ տեղավորել. ինչպես պետք է տեղավորել ջոկերը (ոզակները) և գնդացիրները՝ այսինչ պուրակը, բնակավայրն այսինչ նպատակով զբավելու համար և այլն։ Այսպիսի մարզանքների շնորհիվ կարելի է ունակություն ձեռք բերել կողմորոշման մեջ վոչ միայն տեղագրական մաքով, այլև մարտավարական։

Կողմորոշվել մարտավարական մաքով նշանակում է ուսումնասիրել և հասկանալ անհարթությունների և տեղական առարկաների նշանակությունը ռազմական տեսակետից։

Այս ունակությունը ձեռք են բերվում յերկարատև գործնական աշխատանքով, վորի համար սկզբում պետք է գնահատել ռազմական տեսակետից ամեն մի առանձին տեղական առարկա և հետո, այդ տեղական առարկաների նշանակությունը միմյանց հետ համեմատելու միջոցով, անցնել այդ առարկաների ամբողջության գնահատմանը, այսինքն՝ ամբողջ տեղամասերի գնահատմանը ռազմական գործողությունների համար ունեցած նրանց ազդեցության ու նշանակության տեսակետից։

ԳԾԵՐԻ ՁԱՓԵԼԸ

Տեղանքի վրա հեռավորությունները չափում են 1) շղթայով կամ ժապավենով, 2) քայլերով, 3) ժամանակով և 4) աչքաչափով։

Շ ղ թ ա յ ո վ։ Շղթայով կամ ժապավենով չափելը ամենաճիշտ միջոցն է։ Շղթան և ժապավենը լինում են 10 սաժեն երկայնությամբ և գործ են ածվում գործնա-

կան կամ կիսագործիական հանուքի ժամանակ (տես հավելված № 1)։

Քայլերով։ Աչքաչափական հանուքի ժամանակ ավելի հաճախ քայլերով են չափում։ Քայլերի թիվը ավելի հեշտ և զույգերով հաշվել, միևնույն վոտը գետնին դնելիս՝ բայց ավելի հարմար և յեռյակներով հաշվելու մեջ վարժվել, այն ժամանակ ամեն մի յերեք քայլը հավասար և մոտավորապես 1 սաժ. կամ 2 մետրի. քայլերով չափելիս պետք և միշտ իր սովորական քայլով գնալ։

Մեծ մասամբ քայլն արշինից քիչ և տարբերվում. այդ պատճառով այն չափերի համար, վորոնք հատուկ ճշտություն չեն պահանջում, կարելի յե 3 քայլն ընդունել 1 սաժենն։ Յեթե հանորդի քայլն արշինից շատ և տարբերվում, չափելու համար պետք և քայլերի չափացույց կազմել։


Մետրական սիստեմը կիրառելու ժամանակ, քայլի և մետրի մեջ յեղած մեծ տարբերության պատճառով, պետք և, հասկնալի դեպս, քայլերի չափացույց կազմել։ Քայլերի չափացույցը միշտ կազմում են գծային չափացույցի ձևով։

Առաջին օրինակ։ Յենթադրենք, 200 սաժ. մեկ մատնաչափում չափացույցով հանուքի համար հարկավոր և քայլերի չափացույց կազմել։ Մի վորևե ճիշտ հեռավորություն չափելով, յենթադրենք, 50 սաժ., անցնում ենք այդ հեռավորությունը մի քանի անգամ, քայլերը հաշվելով և, յենթադրենք, ստացել ենք 144 քայլ. յեթե 50 սաժ. հավասար և 144 քայլի, չափացույցի հիմքի մեծությունը — 200 սաժ. հավասար կը լինի 576 քայլի. բայց այդ թիվը անհարմար և հիմքի համար, այդ պատճառով վերցնում ենք մոտավոր կլոր թիվը 600 քայլ։ Այժմ համեմատությունն ենք կազմում չափացույցի վորոնելի հիմքը վորոշելու համար։

$$\left.\begin{array}{l} 1 \text{ մատն.} \ldots\ldots\ldots 576 \text{ քայլի} \\ X \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots 600 \quad » \end{array}\right\} X = \frac{600}{576} = 1{,}04 \text{ մատնաչափի։}$$

Ուրեմն՝ քայլերի չափացույցի վորոնելի հիմքը=1,04 մատնաչափի, իսկ մեծությունը հավասար և 600 քայլի, վորի համեմատ կազմում ենք գծային չափացույց (գծանկ. № 49)։ Քայլերի չափացույցը խոտորնակի չափացույցի ձևով յերբեք չի կազմվում։

Չափացույց 600 քայլ 1,04 մատնաչափում։



1,04 մատն.

Գծանկ № 49.

Յերկրորդ օրինակ։ Յենթադրենք, հարկավոր և քայլերի չափացույց կազմել 200 մետր 1 սանտիմետրում չափացույցով հանուքի համար։ Մի վորևե ճիշտ հեռավորություն չափելով, յենթադրենք, 50 մետր, անցնում ենք այդ հեռավորությունը մի քանի անգամ, քայլերը չափելով և ստանում ենք մինչև թիվով 60 քայլ։ Յեթե 50 մետրը հավասար և 60 քայլի, ապա չափացույցի հիմքի մեծությունը—200 մետրը հավասար կը լինի 240 քայլի։ Այդ թիվն անհարմար լինելու պատճառով, չափացույցի հիմքի մեծության համար, վերցնում ենք մոտավոր կլոր թիվը — 300 քայլ։ Այժմ համեմատություն ենք կազմում չափացույցի վորոնելի հիմքը վորոշելու համար։

$$\left.\begin{array}{l} 1 \text{ սանտիմ} \ldots\ldots 240 \text{ քայլի} \\ X \ldots\ldots\ldots\ldots 300 \quad » \end{array}\right\} X = \frac{300}{240} = 1{,}25 \text{ սանտիմ։}$$

Այսպիսով գտնում ենք, վոր ավյալ 200 մետր 1 սանտիմետրում չափացույցին համապատասխան քայլերի չափացույցը կը լինի 300 քայլ 1,25 սանտիմետրում, և առա-

Ջին որինակի համաձայն գծային չափացույց ինք կազմում։

Ժամանակ։ Ձիով հանուքի կատարելու ժամանակ հեռավորությունները չափում են ժամանակով։ Դրա հարմարության համար պետք է ժամանակի չափացույց կազմել։ Սովորաբար ժամանակի չափացույցն յերկուսն են կազմում—մեկը ձիու քայլի համար, մյուսը վարգի։ Ժամանակի չափացույցը, ինչպես և նախընթաց քայլերի չափացույցը, կազմում են մի՛այն գծայինը, իսկ խոտորնակի չափացույցի ձևով յերբեք չեն կազմում։

Ժամանակի չափացույց կազմելու համար, անհրաժեշտ է վորոշ հեռավորության անցնելու ժամանակն իմանալ, նույնպես և հանուքի չափացույցը։

Յենթադրենք, հանուքի չափացույցն է 1 մատնաչափում 300 սաժեն, իսկ ձին 1 ժամում քայլով անցնում է 5 վերստ։ Սովորաբար չափացույցի հիմքի համար ընդունվում է 5 րոպե։ Յենթադրենք, ձին 1 ժամում քայլով անցնում է 5 վերստ = 2500 սաժենի, իսկ 5 րոպեում կանցնի $\frac{2500.5}{60} = 208^1/_8$ սաժեն, կլոր թվով 210 սաժեն. այս հեռավորությունը վերցնում ենք կամ ավյալ չափացույցով, վորը հավասար է 0,7 մատնաչափի կամ վորոշում ենք հետևյալ համեմատությամբ.

1 մատն. ..... 300 ս. | $X = \frac{210}{300} = 0,7$ մատն.
X ..... 210 ս. |

Ուրեմն, 5 րոպեն ավյալ չափացույցով համապատասխանում է 0,7 մատնաչափի, վորի համեմատ կազմում ենք ժամանակի չափացույցը, իսկ հիմքը բաժանում ենք մանր մասերի և նրա ստորաբաժանումների տակ գրում նրանց համապատասխան րոպեների թիվը (գծանկ. № 50)։

Չափացույց 5ր.—0·7 մատնաչ. (քայլի համար)։



Գծանկ. № 50.

Նույն ձևով կազմում ենք ձիու վարգի համար։

Յենթադրենք, ձին վարգելով անցնում է 1 ժամում 12 վերստ, 5 րոպեում կանցնի 1 վերստ = 500 սաժենի։ Այս տվյալների համեմատ կարելի յե ժամանակի չափացույց կազմել վարգի համար։

Ժամանակի չափացույցի միջոցով հեռավորությունները չափելը կատարվում է հետևյալ յեղանակով։ Շարժվելու սկզբում ժամացույցով նկատում են ժամանակը (որինակ՝ 9 ժ. 30ր.) և, մինչև չափելի գծի վերջը վորոշ քայլով անցնելուց հետո, կանգ են առնում և նորից ժամացույցով ժամանակը նկատում (որին.՝ 9 ժ. 41 ր.). ժամացույցի ժամերի տարբերությունը (9 ժ. 41 ր.—9 ժ. 30 ր. = 11 րոպեի) ցույց կը տա այդ հեռավորությունն անցնելու ժամանակը, վորը և վերցվում է չափացույցով։

Յեթե ձիու քելքը վորոշելը վորևե պատճառով անհնարին է, կարելի յե ոգտվել կանոնագրքի հետևյալ տվյալներից. հեծելազորը 1 րոպեում անցնում է քայլով—125 քայլ, վարգելով—300 քայլ, կամ մեկ ժամում անցնում է քայլով 5 վերստ, վարգելով 12 վերստ։

Հեռավորությունները ժամանակով չափելը գործադրվում է միայն ձիով կատարվող հանուքի ժամանակ և մանր չափացույցով, վոչ ավելի քան 250 սաժ. մեկ մատնաչափում (200 մետր 1 սանտիմետրում)։

Անվի պտույտների չափացույց։ Հեռավորությունները կարելի կամ սայլի անվի պտույտներով չափելու համար պետք է իմանալ անվի շրջագծի յերկայնությունը և պտույտների թիվը։ Անվի պտույտները հաշ-

վելու համար, սայլի անվին մի փոքր փայտի կտոր են ամրացնում, վորի պատճառով ամեն մի պտույտի ժամանակ հարված է ստացվում։ Այդ հարվածների թիվը կը տա պտույտների թիվը։ Յենթադրենք, հարկավոր է անվի պտույտների չափացույց կազմել հետևյալ պայմաններով. 1) հանուքի չափացույցը 1 մատնաչափում 250 սաժեն է, 2) անվի շրջագիծը = 4 արշինի, $^4/_3$ սաժ.։ Յեթե 1 պտույտը հավասար է $^4/_3$ սաժ., չափացույցի մեծությունը, 250 սաժ.$=\frac{250.3}{4}=185,5$ պտույտի։ Չափացույցի մեծության համար վերցնում ենք մոտավոր կլոր թիվը—200 պտույտ և համեմատության միջոցով գտնում ենք, վոր չափացույցի հիմքը = 1,07 մատնաչափի (գծանկ. № 51)։

Չափացույց 200 անվապտույտ 1,07 մատնաչափում։



Գծանկ. № 51.

Այս բոլոր ուժանդակ չափացույցները ուղղակի տալիս են հեռավորությունները հանուքի չափացույցով, այսինքն, յեթե վերոհիշյալ յեղանակներից մեկով վերցրած վորևե գիծը վերցնենք համապատասխան չափացույցով, կստանանք նույնը, ինչ վոր յեթե այդ գիծը չափեյինք սաժեններով և վերցնեյինք հանուքի չափացույցով։

Աչքաչափ։ Հեռավորությունները, առանց տեղից շարժվելու, աչքաչափով գնահատելու ընդունակությունը կոչվում է աչքաչափ։

Լավ աչքաչափ ունենալը հանուքի հատար չափազանց կարևոր է, վորովհետև հեռավորությունները չափում են աչքաչափով, վոչ միայն աչքաչափական հանուքի ժամանակ, այլ մինչև անգամ գործնական և կիսագործնական հանուքների ժամանակ, միայն հեռավորությունները աչքաչափով վորոշելը վերջինների համար շատ քիչ է գործադրվում։

Աչքաչափը զարգացնելն անհրաժեշտ է, և դրան կարելի յե հասնել հետևյալ վարժություններով. 1) հեռավորությունն աչքաչափով գնահատել ու հետո ստուգել անմիջապես պլանի վրա չափելով և 2) ճիշտ հայտնի հեռավորությունները համեմատել անհայտ հեռավորությունների հետ։

Հեռավորություններն աչքաչափով գնահատելու ժամանակ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ գնահատության կատարելու պայմանները, վորովհետև դրա ճշտության վրա շատ հանգամանքներ են ազդում։

Փորձը ցույց է տալիս, վոր՝ 1) պայծառ (սպիտակ, կարմիր, դեղին) գույն ունեցող առարկաները ավելի մոտ են թվում, քան մութ (կապույտ, սև, մոխրագույն) գույն ունեցող առարկաները. 2) պառկած մարդը կանգնած մարդուց ավելի հեռու յե թվում. 3) քանի առարկան ավելի հեռու յե, այնքան նա ավելի փոքր է թվում. 4) հարթ տեղի վրայի առարկաները ավելի մոտ են թվում, քան անհարթ, բլրավետ տեղանքի վրայի առարկաները. 5) սարի վրայի առարկաները ավելի մոտ կը թվան, քան սարի տակ գտնվող առարկաները. 6) մարգագետնի, դաշտի, ջրի, ձյունի վրա և առհասարակ տափարակ և միակերպ տեղանքի վրա առարկաները ավելի մոտ են թվում. 7) առարկայի գույնը տեղանքի գույնից վորքան ավելի շատ է տարբերվում, այնքան նա մոտ է թվում և ընդհակառակը. 8) պարզ որը և պայծառ արեգակի ժամանակ առարկաները ավելի մոտ են թվում. 9) լուսավորված առարկան ավելի մոտ է թվում, սուվերում գտնվողն ավելի հեռու և 10) մառախուղի և անձրևի ժամանակ առարկաները ավելի հեռու յեն թվում։

ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐ ՁԱՓԵԼԸ, ՑԵՐԿՈՒ ՏԵՍԱԿԻ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ. ԱՆԿՅՈՒՆԱՉԱՓԱԿԱՆ ՑԵՎ ԱՆԿՅՈՒՆԱԳԾԱԳՐԱԿԱՆ, ԱՋՔԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹԻ ՀԱՄԱՐ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Հանուքի ժամանակ անկյունները կարելի յե չափել յերկու ձևով. 1) նախ նրանց մեծությունը աստիճաններով ստանալու և հետո թղթի վրա նկարելու միջոցով և 2) գծագրողին, այսինքն, անմիջապես թղթի վրա գծագրելով։ Այդ պատճառով անկյունները չափելու և թղթի վրա ստանալու գործիքները բաժանվում են յերկու տեսակի. 1) անկյունաչափական, վորոնք անկյունների մեծություններն աստիճաններով են տալիս և 2) անկյունագծագրական, վորոնք անկյունները գծագրերով են տալիս։

Առաջին տեսակի գործիքների թվին, ի միջի այլոց, պատկանում են՝ աստիճանական ստորաբաժանումներ ունեցող կողմնացույցները. նույնպես և աստրոլաբիան, թեոդոլիտը, հարթաչափը։


Յերկրորդ տեսակի գործիքների թվին պատկանում են հատուկ կառուցվածքի փոքր սեղաններ, վորոնք կոչվում են չափասեղան և ծառայում են ճիշտ հանուքների համար, նույնպես և ձեռքի գծագրողները (տավարաթղթե) կողմնացույցներով՝ աչքաչափական հանուքի համար։

Անկյունաչափական գործիքները, բացի կողմնացույցից, ռազմական հանուքների համար շատ սակավ են գործադրում։

Աչքաչափական հանուքների համար անհրաժեշտ են, վորքան հնարավոր է, հատարակ, թեթև և հարմար գործիքներ։ Ավելի հաճախ գործադրվում են. 1) տավարաթղթից շինած գծագրող, վորին մոմլաթից յերես են քաշում խոնավությունից պաշտպանելու համար և յերիզ են կպցնում ուսից կախելու (կրելու համար)։ Տավարաթղթե գծագրողին ամրացնում են սովորաբար քառակուսիներով գծած թուղթ և կողմնացույց։ Կողմնացույցը պետք է այնպես ամրացնել, վոր նրա միջի CIO (Հս—Հր) տրամագիծը գծագրողի կողմերից մեկին զուգահեռական լինի։ Այսպիսի գծագրողը կարելի յե փոխարինել մի հատարակ տավարաթղթի կտորով կամ բարակ տախտակով, նրանց վրա կողմնացույց ամրացրած. 2) չափացուցակային (տարադիտական) քանոն, 3 կամ 4 տաշած կողմերով և նրանց նեղ կողմերի վրա ստորաբաժանումներով (գծանկ. № 52)։

Բացի դրանցից, հանուղը պետք է ունենա. 1) մատիտ, 2) ռետին և գրչահատ (դանակ)։

Տարադիտական (չափացուցական) քանոն։



(Նկարված է իսկականի կես չափով)։

Գծանկ. № 52.

ՊԼԱՆԻ ՎՐԱ ԿԵՏԵՐ ՑԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԿԱՐԵԼԸ։ ՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

Վորովհետև պլանը՝ 1) ներկայացնում է տեղանքի նկարը հորիզոնական հարթապատկերներով, 2) տեղական առարկաների և ուղղությունների դասավորումն աշխարհի կողմերի նկատմամբ պետք է ճիշտ լինի, այդ պատճառով բոլոր հանուքների ժամանակ գծագրողը, վորի վրա նկարվում է պլանը, պետք է հորիզոնական դրության մեջ լինի և աշխարհի կողմերի նկատմամբ կողմորոշված։ Աչքաչափական հանուքի ժամանակ գծագրողը հորիզոնական

ժամանակ, պետք է աշխատել, որ տարադիտման առաջական ծածկված լինի միայն մատիտի անկով (յեզրով, կողով), ոչ թե ամբողջ մատիտով։

Մատիտի ոգնությամբ կարելի յե տարադիտել նաև հետևյալ կերպով. մատիտը դնում են տարադիտման գծի յերկայնությամբ, սուր ծայրը դեպի առաջ, և յերբ մատիտի անկը (յեզրը) կընկնի պահանջվող ուղղության հետ, (կծածկի այն առարկան, դեպի որը տարադիտում են), մատիտի ծայրի մոտ մի կետ պիտի նշանակել և այդ կետը միացնել տվյալ կետի հետ. այսպես քաշած գիծը տարադիտման գիծը կը լինի։

Տարադիտումը կարող է լինել ուղիղ կամ դեպի առաջ և հակադարձ կամ դեպի յետ։

Առաջին (սկզբնական) կետը նկարվում է կամայորեն, միմիայն մի պայմանով, որ նկարելի տեղամասը գծագրոցի վրա տեղավորվի։

Յերկրորդ կետը նկարվում է չափելով ուղիղ կամ հակադարձ տարադիտման միջոցով։

Գծագրոցը հորիզոնական դրության բերելուց և կողմորոշելուց հետո, հանորդն յերեսը յերկրորդ կետին է դարձնում և չափացուցական քանոնն առաջի կետի մոտ դնում, ապա հետևելով, որ գծագրոցի դրությունը չփոխվի, տարադիտում է դեպի յերկրորդ կետը և իրեն կողմից ուկած գիծ է քաշում. հետո այդ յերկու կետերի հեռավորությունը չափում է և նրանց հեռավորությունը հանոնի չափացույցով նշանակում քաշած գծի վրա։ Այդ ուղիղ կամ դեպի առաջ տարադիտում կը լինի։

Հակադարձ տարադիտման ժամանակ հանորդը գծագրոցը ձեռքին կանգնում է այն կետում, որի դրությունը գծագրոցի վրա դեռ որոշ չէ. գծագրոցը կողմորոշում է, քանոնը դնում նկարած կետի մոտ և ուղղում տեղանքի

դրության բերելը կատարվում է աչքի չափով, իսկ կողմորոշումը՝ կողմնացույցով։

Գծագրոցի կողմորոշումը կատարվում է հետևյալ կերպով։ Գծագրոցը պտտում են այնքան, որ մագնիսական սլաքը կողմնացույցի միջի CIO տրամագծի հետընկնի, իսկ սլաքի հյուսիսային ծայրը C տառի վրա լինի։ Դրանից հետո գծագրոցի վրա պետք է հս-Հր միջօրեականն սլաքը նկարել։

Տվյալ ուղղությունը գծագրոցի վրա նկարելու համար, պետք է նրա կետերից մեկի վրա կանգնել, չափացուցական քանոնի յեզրը դնել այդ ուղղության մի վորևե կետի մոտ, վորը նկարված է գծագրոցի վրա, ապա քանոնի յեզրը համադրել տեղանքի վրայի ուղղության հետ և այդ յեզրով մի գիծ քաշել։ Գետնի վրայի գծի ուղղության համադրելը տեղանքի վրայի ուղղության հետ կոչվում է տարադիտում։

Տարադիտական քանոն չլինելու դեպքում, կարելի յե տարադիտել մատիտի ոգնությամբ, հետևյալ կերպով։ Մատիտը կանգնեցնում են գծագրոցի վրա տվյալ կետում և զգուշությամբ տանում այնպես, որ մատիտի անկը (կողը) բոլոր ժամանակ ծածկի տարադիտման առարկան։ Թղթի վրա մատիտի թողած հետքը տարադիտական գիծը կը լինի։ Յեթե այդ գիծը միանգամայն ուղիղ չլինի, պետք է նրան ուղղել։

Գլխավոր դժվարությունը, ուղղությունը քաշելու ժամանակ, գետնի կողմորոշումը պահպանելն է, վորի համար անհրաժեշտ է. 1) գծագրոցը պահել ձախ ձեռքով աչքից ավելի հեռու յեզրից բռնած, 2) շարունակ մագնիսական սլաքին հետևել, 3) կարճ գծով կողմորոշելու ժամանակ, պետք է այդ գիծը նախապես յերկայնացնել գծագրոցի վրա և 4) մատիտի միջոցով տարադիտելու


վրայի այդ կետի ուղղությամբ։ Հետո, մատիտը դեպի իրեն տանելով, գիծ է քաշում և նրա վրա նշանակում չափած հեռավորությունը։ Այսպիսով ստացվում է 2-րդ կետը։

Հաջորդ բոլոր կետերը, 3-րդից սկսած, կարելի չէ նույն չեղանակով նկարել, ինչպես չերկրորդը, բայց այդ չեղանակը դանդաղ է և ամեն ժամանակ հնարավոր չէ։ որինակ, չերբ կետերի միջև մի վորևե տեղական առարկա կա, վոր անմիջապես չափելուն խանգարում է։

Ձերբ գծագրողի վրա արդեն չերկու կետ կա, հաջորդ կետերը նկարում են առանց նրանց հեռավորությունը չափելու, այսպես կոչված հատումների չեղանակով։

Հատումների չերեք չեղանակ կա՝ 1) ուղիղ, 2) հակադարձ (կիսահակադարձ) և 3) կրկնակի հակադարձ։


Ուղիղ հատում (գծանկ. № 53). հանորդը գծագրողը ձեռքին կանգնում է և ավյալ կետերից մեկում (№ 1), կողմնորոշում է գծագրողը և դեպի վորոնելի №№ 3, 4 և այլն կետերը տարադիտում և այդ ուղղություններն գծում. հետո անցնում է մյուս ավյալ (№ 2) կետը, կողմնորոշում է գծագրողը և դեպի նույն №№ 3, 4 կետերը տարադիտում։




Գծանկ. № 53.

Այդ ուղղությունների հատումը տալիս է №№ 3, 4 կետերը։

Հակադարձ (կիսահակադարձ) հատում (գծանկ. № 54)։ Հանորդը առաջվա նման կանգնում է ավյալ կետերից մեկում (№ 1), գծագրողը կողմնորոշում է, դեպի վորոնելի № 3 կետը տարադիտում և այդ ուղղությունը գծում. հետո, առանց հեռավորությունը չափելու, անցնում է վորոնելի կետը, գծագրողը կողմնորոշում և, քանոնը № 2 կետի մոտ դնելով հակադարձ տարադիտումով գծում է 2—3 ուղղությունը։ Բաշած գծերի հատման կետը տալիս է վորոնելի № 3 կետը։



Գծանկ. № 54.



Գծանկ. № 55.

Կրկնակի հակադարձ հատում (գծանկ. №55)։ Հանորդը միանգամից կանգնում է վորոնելի կետում և, գծագրողը կողմնացույցի միջոցով կողմնորոշելուց հետո, դեպի ավյալ № 1 և 2 կետերը հակադարձ տարադիտումով գծում է 1—3 և 2—3 ուղղությունները։

Այդ չերկու գծի հատման կետը կը տա վորոնելիչ № 3 կետը։

Հատումների չեղանակը չափելուց ավելի արագ է, և կարելի չէ ամեն տեսակի տեղանքում գործադրել։ Կետերի վորոշման ժամանակ պետք է խուսափել հատումների շատ սուր կամ բութ անկյուններից։ Այդ անկյունները կարող են լինել 30^0 վոչ պակաս և 150^0 վոչ ավելի։

ԳԼՈՒԽ III

ՌԱԶՄԱ-ԱՇՔԱՇԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹ

ՌԱԶՄԱ-ԱՇՔԱՇԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅԵՎ ԱՅԴ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԳԼԽԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ։ ՆԱԽԱՐԴԱԿ ՈՒ ԽՈՐԱԳԻՐ։

Տեղանքին նախապես ծանոթանալու համար լինչպես յերևում է նախորդ գլուխներից իբրև ամենալավ միջոց ծառայում են պլաններն ու քարտեզները։

Բայց քարտեզները սովորաբար մեծ չափազույցով են կազմում, և այդ պատճառով շատ տեղական առարկաները, վորոնց չափերը փոքր են, բայց զորքի մարտական գործողությունների վրա՝ ազդեցություն ունեն. չեն կարող արտահայտվել նրանց վրա. դրա հետևանքով քարտեզների վրա կողմորոշ առարկաները քիչ են լինում։

Բացի այդ, ռազմական նպատակների համար անհրաժեշտ են տեղանքի մասին, ժամանակակից տեղեկություններ, վոր չեն տալիս քարտեզները, վորովհետև կարող են կապված ու հրատարակված լինել նրանից օգտվելուց շատ առաջ. ուստի և տեղանքի վրա այդ ժամանակաշրջանում զանազան պատճառներից մեծ փոփոխություններ կարող են առաջացած լինել. որինակ, ճանիճների չորացում, անտառների կտորելը, նոր ճանապարհների, գյուղերի կառուցում և այլ։ Այդ պատճառով ռազմական նպատակների համար անհրաժեշտ են այնպիսի հանուքներ, վոր կատարվում են նրանց գործադրելուց անմիջապես առաջ։

Միանգամայն պարզ է, վոր նման հանուքները պետք է կատարվեն արագ, ամենահասարակ գործիքներով և պետք է հիմնված լինեն գլխավորապես աչքաչափի վրա։

Այդպիսի հանուքները, լինչպես հայտնի յե, կոչվում են ռազմա-աչքաչափական։

Աչքաչափական հանուքը պետք է բավարարի հետևյալ պայմաններին.

1) Իր ժամանակին կատարելը. այս պայմանն ամենագլխավորներից մեկն է, վորովհետև նշանակած ժամանակին չկատարած հանուքը կարող է միանգամայն կորցնել իր նշանակությունը տվյալ գործողության համար։

2) Կողմորոշման անընդհատությունը. սրանով պետք է հասկանալ պլանի կամ տեղանքի ամեն մի կետում կողմորոշման հնարավորությունը։

3) Տեղանքի ընդլայն ծրտահայտել այնպես, վոր պլանի միջոցով կարելի լինի դատել վոչ միայն նրա մարտավարական նշանակության մասին առհասարակ, այլ նաև այն առարկաների նշանակության մասին, վորոնք ռազմական տեսակետից հատուկ կարևորություն ունեն։

Ռազմա-աչքաչափական հանուքի հետևանքն աչքաչափական պլանն է, վորը սովորաբար կոչվում է նախագիծ, և տեղագրական լուսանցագիրը կամ խորագիրը։

Նախագիծն լինչքան էլ վոր ճիշտ և մանրամասն կատարված լինի, այնուամենայնիվ, տեղանքի և տեղական առարկաների շատ հատկությունների մասին, վորոնք ռազմական նպատակների համար կարևոր նշանակություն ունեն, նա չի կարող գաղափար տալ. որինակ՝ ճանապարհների գետնի, կամուրջների ամրության, ջրի վորակի և քանակի, զանազան կենսամթերքների և ռազմամթերքների գոյության, վոխադրական միջոցների, բնակիչների պարապմունքների և նրանց գեպի գործող զորքերն ունեցած վերաբերմունքի մասին և այլն։ Առհասարակ խորագրի մեջ նշանակում են այն բոլորը, լինչ վոր չի կարելի արտահայտել գծանկարով։

Խորագիրը պետք է գրված լինի ընթեռնելի, կարճ և

պարզ կերպով, առանց գաղելով անձամբ պարզածը լսածից կամ յեղթադրելիից։ Նորագիրը սովորաբար գրում են պլանի ազատ լուսանցքների վրա. յեթե նրա քովանդակությունը մեծ է, կարելի յե գրել պլանի մյուս յերեսի վրա, կամ ներկայացնել առանձին թղթի վրա առդերի ձևով։

ՌԱԶՄԱ-ԱԶՔԱԶԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹԻՆ ՅԵՆԹԱԿԱ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ժամանակի սահմանափակումը և հանուքի ժամանակ կարևոր պայմանների քնույթը հնարավորություն չեն տալիս բոլոր տեղական առարկանները նկարել միևնույն ճշտությամբ և մանրամասնությամբ. հանորդը պետք է կարողանա նրանց մեջ ընտրություն կատարել՝ մի քանի առարկանները մանրամասն նկարել, մյուսներն ավելի քիչ մանրամասն և վերջապես մի քանիսը բոլորովին չնկարել։

Այս տեսակետից տեղական առարկանները կարելի յե յերկու գլխավոր կարգի (կատեգորիայի) բաժանել. 1) ռազմական տեսակետից կարևոր առարկանե ր, այսինքն՝ այնպիսիները, վորոնք զորքի ռազմական գործողություններին վրա իրենց ազդեցությունն են ունենում միշտ կամ ավյալ ռազմական գործողության համար և 2) վոչ կարևոր առարկանե ր։

Առաջին կարգին պատկանում են. 1) ճանապարհնե րը, 2) բնակավայրերը, 3) ջրերը (գետերը, գետակները, ճահիճները), 4) անտառներն ու մեծ թփուտները և 5) անհարթություններ։

Յերկրորդին՝ զանազան մանր առարկանները, որինակ՝ փոքր առուները, ցանկապատերը, ագռաները, բլրակները, փոսերը, հողաթմբերը, մարգագետինները և այլն։

Առաջին կարգի առարկանները գծագրոցի վրա նկարվում են, վորքան հնարավոր է, ճիշտ և մանրամասն, և նկարագրվում են խորագրի մեջ. յերկրորդները՝ յեթե բավական ժամանակ կա, նկարվում են, հակառակ դեպքում կարող են մինչև անգամ բաց թողնվել։ Սակայն այդ բաժանումն անպայման չե։ Մի վորևե նպատակի համար վոչ կարևոր առարկան կարող է մի ուրիշ նպատակի համար կարևոր դառնալ. որինակ՝ առանձին կանգնած փոքր թուփը, յերթաշարժի համար հանուքի ժամանակ, քանի վոր գորասյունի շարժման վրա վոչ մի ազդեցություն չունի, հանորդը կարող է բաց թողնել, բայց միևնույն թուփն, անշարժ պահպանության համար հանուքի ժամանակ, կարող է, թշնամու հարձակման դեպքում, ուշադրության հրաձգության համար հեռավորություն վորոշելը հեշտացնել. հետևապես նրա նկարելը նախարդակի վրա պարտադիր է։

Վերոհիշյալ առարկանների թվում պետք է զարձյա տարբերել. 1) կողմնորոշ և 2) տեղանքը բնորոշող առարկանները։

Ամեն մի առարկա կարող է կողմնորոշ առարկա լինել միայն մի պայմանով. նա պետք է շրջապատող տեղական առարկաններից ցայտուն կերպով տարբերվի։ Կողմնորոշման համար ամենանպատակավորը կը լինեն. առանձին կանգնած տեղական առարկանները. որինակ՝ յեկեղեցիները, մատուռները, հողմաղացները, առանձին շենքերը, այուները [1]), և այլն, կամ յեթե հարևան նման առարկաններից ցայտուն կերպով տարբերվող ձև ունեն։ Որինակ՝ յեթե ճանապարհի յերկու կողմը ծառեր են տնկած, և նրանց թվում մեկն աչքի յե ընկնում իրեն տարօրինակ ձևով, վորի պատճառով տարբերվում է իր հարևան ծա-

1) Հեռագրական այուներն իրրև կողմնորոշ առարկաններ չեն կարող ծառայել։

ռելիից, այդ ծառը կարող է լրիվ ամենալավ կողմորոշ առարկա ծառայել։

Տեղանքը վարքան մի քակերպ է, այնքան նրա վրա կողմորոշվելն ավելի դժվար է. այդ պատճառով նման տեղանքում, որինակ՝ անտառներում, տափաստաններում, ճահճաառատածություններում ամենաանշան տեղական առարկանները կողմորոշ առարկաների նշանակություն են ստանում. որինակ՝ խարույկի հետքը, առանձին ծառը, կճղակը, թումբը և այլն։ Յեթե նման առարկաներ էլ չկան, հանորդը պարտավոր է ստեղծել նրանց արհեստական ձևով, որինակ՝ ճողեր անկելով, ծառերի վրա նշան անելով, քարեր կուտակելով, խոտ այրելով և այլն։

Կողմորոշ առարկաների թվին կարելի չէ ավելացնել նույնիսկ այնպիսի առարկաներ, որոնք նկարելի տեղամասի սահմանից դուրս են գտնվում, բայց հեռվից յերեվում են։ Դեպի այդպիսի առարկանները պետք է անպայման տարադիտել, կեռագծով գծել նրանց ուղղությունը (տարադիտական գիծը) և պլանի լուսանցքի վրա, այդ գծի շարունակության վրա, այդ առարկան նկարել և նրա մոտավոր հեռավորությունը գրել։

Աչքաչափական հանութիւ կողմորոշման անընդհատություն պահանջելու պատճառով, կողմորոշ առարկանները, որպես որան նպատակող, չափազանց կարևոր նշանակություն են ստանում, և պետք է նախարդակի վրա նկարվեն պարզ և ճշգրիտ կերպով, նույնիսկ մի քանի անգամ մեծացրած չափագույթով, որպեսզի նրանք նախարդակի վրա յել այնպես աչքի ընկնեն, ինչպես տեղանքի վրա։ Յեթե հնարավորություն կա, նրանց պետք է նկարել նույնիսկ հեռանկարի ձևով նախարդակի լուսանցքների վրա։

Տեղանքը բնորոշող առարկաների թվին պատկանում են այնպիսի տեղական առարկանները, որոնք նրան հատուկ պատկեր են տալիս։ Նրանք կարող են նշանակություն ունենալ միայն այն դեպքում, յեթե իրենց թվով կամ տեսքով տեղանքին հատուկ բնույթ են տալիս, թեպետ ամեն մի առարկա ինքնըստինքյան գատ-գատ վոչ մի նշանակություն չունի, ինչպես որինակ՝ մարգագետինները, ժանր թփուտը, հողաթմբերը, ըլրակները, փոսերը և այլն։ Այդ առարկանները պլանի վրա նկարվում են միանգամայն կամայորեն, միայն մի պայմանով, վոր նախարդակի վրա նրանց գծագրությունը տեղանքի բնույթին համապատասխան բնույթ առ նախարդակին։

ՉԱՓԱՑՈՒՅՑԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չափացույցի մեծությունն ազդեցություն է ունենում, թե հանութի արագության և թե նրա լիակատարության ու ճշտության վրա։ Ուստի չափացույց ընտրելու ժամանակ պետք է նկատի ունենալ. առաջին՝ վոր հանութը պետք է վերջացնել նշանակած ժամանակամիջոցում, վորին ավելի հեշտ է հասնել ավելի մանր չափացույցով նկարելու դեպքում. յերկրորդ՝ անհրաժեշտ է պարզ և մանրամասն նկարել ռազմական տեսակետից բոլոր կարևոր տեղական առարկանները, վորին ավելի հեշտ է հասնել ավելի խոշոր չափացույցով հանութի ժամանակ։ Նման հակասությունը նկատի ունենալով, պետք է զեկավարվել. 1) աշխատանքի համար տրված ժամանակով, 2) պլան կազմելու նպատակով և 3) տեղանքի, իրեն հատկություններով։

Վորքան ավելի մեծ ժամանակամիջոց է տրված հանութի համար, այնքան չափացույցն ավելի խոշոր կը լինի և ընդհակառակը, վորքան հանութը հարկավոր է ավելի մանրամասն կատարել, այնքան չափացույցն ավելի խոշոր կը լինի. վորքան տեղանքն ավելի միակերպ ու հարթ է և ավելի նոսր բնակչություն ունի, այնքան չափա-

յուցն ավելի մանր կը լինի և ընդհակառակը։ Առհասարակ ռազմա-աչքաչափական հանուքի համար չափացույցը կարող է $^1/_{10000}$-ից մինչև $^1/_{50000}$ լինել։ Մեծ մասամբ $^1/_{20000}$, $^1/_{25000}$ չափացույցներն աւելնահարմարն են հանդիսանում։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԸ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ ՆԿԱՐԵԼՈՒ ՑԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

Ժամանակի պակասության պատճառով, նույնպես և կարևոր տեղական առարկաները ճիշտ և մանրամասն նկարելու պահանջի պատճառով, աչքաչափական հանուքը պետք է այնպես կազմակերպել, որ կարելի լինի հարմար և արագ աշխատել, և միևնույն ժամանակ հնարավորություն լինի կարևոր տեղական առարկաները, որքան կարելի չե, ավելի ճիշտ նկարել։

Այդ հիման վրա, աչքաչափական հանուքը մեծ մասամբ կատարվում է ճանապարհների ընթացքով, որոնք այսպիսով գլխավոր (ընթացքի) գծեր են հանդիսանում։

Ճանապարհների պակասության դեպքում, իբրև գլխավոր գծեր, կարող են ծառայել որևէ նկատելի տեղական սահմանանշները, որինակ՝ գյուղերի ծայրեր, անտառների բոլորքներ, գետերի, լճերի, կիրճերի, ճահիճների ափեր և այլն։

Աչքաչափական հանուքի ժամանակ գլխավոր գծերից շեղվում են միայն բացառիկ դեպքերում.

1) Ցերը հանդիպին հարկ է լինում փոս կամ խոր տեղով անցնող ճանապարհով գնալ։

2) Ցերը ճանապարհի մոտ որևէ բարձունք է գտնվում, որի վրայից լայն տեսածիր է բացվում։

3) Ցերը ճանապարհի յերկայնությամբ լեռնատեղ

կամ թփերի շերտ է ընկած, որոնք խանգարում են նկարելի տեղամասի ներսը տեսնելուն։

Տեղական առարկաները, նրանց նախարդակի վրա նկարելու ձևերի տեսակետից, կարելի յե յերկու խմբակների բաժանել.

1) Տեղական առարկաներ, որոնք հանդիպի ճանապարհի վրա յեն գտնվում, այսինքն՝ գլխավոր գծերի վրա և 2) առարկաներ, որոնք ճանապարհից դուրս են գտնվում։

Առաջին տեսակի առարկաները նկարվում են բացառապես դեպի առաջ տարադիտման յեղանակով։ Այսպիսով հանդիպի ճանապարհը և նրա վրայի, կամ նրա անմիջական մոտավորության վրա գտնվող բոլոր առարկաները նկարվում են դեպի առաջ տարադիտման յեղանակով։

Հանդիպի ճանապարհը, նրա ուղղությանը նայած՝ կարող է յերեք տեսակի լինել. 1) ուղիղ ճանապարհ, 2) ճանապարհ, որը դեպի մի կողմը թեթև շեղում է անում և 3) զիգ-զագ ճանապարհ։

Առաջին դեպքում հանդիպը գալիս է Ա յելակետը (գծանկ. № 56), գծագրողը կողմնորոշում է կողմնացույցի միջոցով և տարադիտում է ճանապարհի յերկայնությամբ դեպի մի որևէ պարզ աչքի ընկնող առարկա, որը գտնվում է ճանապարհի վերջի ծայրում կամ նրա շարունակության վրա։ Իբրև այսպիսի առարկաներ սովորաբար ծառայում են սյուները, ծառերը, շենքերը, փոքր թփերը և այլն, միայն մի պայմանով, որ նրանք պարզ յերևալիս լինեն և մյուսների հետ չշփոթվեն։ Պետք է խուսափել ճանապարհի յերեսի յերկայ-



Գծանկ. № 56.

նուքյամբ տարադիտումից, վորովհետև ճանապարհը կարող է միանգամայն աննկատելի կերպով իր ուղղությունը փոխել։


Ճանապարհի ուղղությամբ տարադիտելուց ու գծելուց հետո, հանորդը ըղնակա առարկաներն է նկարում և ճանապարհից դուրս գտնվող բոլոր աչքի ընկնող առարկաների ուղղությունները գծում, և հետո գնում է ճանապարհով ու քայլերը հաշվում (սովորաբար զուգերով կամ յոտյակներով)։

Ճանապարհի Բ բեկվածքին հասնելով, հանորդը կանգ է առնում, չափած հեռավորությունը չափացույցով պլանի վրա նշանակում, և հետո, յերեսը անցած ճանապարհի կողմը դարձնելով ու գծագրոցը կողմորոշելով, համեմատում է պլանի վրա նկարած ճանապարհը նրա տեղանքի վրայի տեսքի հետ և, յեթե հարկավոր է, նկարածը ուղղում է ու լրացնում։ Ապա յերեսը դարձնում է իր ճանապարհի կողմը, գծագրոցը նորից կողմորոշում և տարադիտում ճանապարհի նոր ուղղության յերկայնությամբ, այսպես շարունակում է մինչև վերջը։

Յեթե ճանապարհի կամ անմիջապես նրա մոտ վորևե տեղական առարկաները կը լինեն, որինակ՝ կամուրջ, առանձին ծառ, շենք և այլն, հանորդը նրանց նկարում է հեռավորությունը չափելով և նրանց մոտ կանգ առնելով։

Ա, Բ, Գ կետերը, վորտեղից ճանապարհը փոխում է իր ուղղությունը և անհրաժեշտ է լինում նորից տարադիտել, կոչվում են կայաններ. մյուս կետերը, վորտեղ հանորդը կանգ է առնում միայն տեղական առարկաները նկարելու համար, առանց դնալու ճանապարհի ուղղությունը փոխելու, կոչվում են կանգառումներ։


Յերկրորդ դեպքում (գծանկ. № 57), յերբ



Գծանկ № 57.

ճանապարհը շեղվում է տարադիտական գծից մի կողմը, հանորդի խնդիրն է տարադիտական գծի վրա ուշադրությամբ նկատել վորևե Բ, Գ և այլ կետեր, վորտեղ ճանապարհը շեղվում է այդ գծից, և մինչև այդ կետերը հեռավորությունը չափել։ Այդ կետերը կարելի յե հեշտ նկատել վորևե տեղական նշաններով, վորովհետև ճանապարհի վրա միշտ գանազան մանր առարկաներ կը գտնվին, վորոնք այդ կետերը նկատելու հնարավորություն կը տան։

Յերբորդ դեպքում, յերբ ճանապարհը վոլորվոլոր է, հանորդը, Ա կետում (գծանկ. № 58) կանգնած, զննատում է, թե արդյոք ճանապարհի ԱԲԳ և ԴԴԵ ոլորները, կարելի յե արտահայտել հանուքի չափացույցով։ Նա նկատում է, վոր առաջի ոլորու ամենամեծ շեղումը մոտավորապես գըտնվում է նրա կես հեռավորության վրա, իր կանգնած Ա կետի և առանձին ծառի Գ կետի մեջտեղը, և վոր այդ շեղումը մոտ 30 քայլ է. յերկրորդ շեղումը չափացույցով չի կարող արտահայտվել։ Առհասարակ կարելի յե ասել, վոր, յեթե շեղումները չափացույցի հիմքի մոտ 0,05 են կազմում, կարելի յե նրանց չարտահայտել և ճանապարհն ուղիղ նկարել։ Դրանից հետո, հանորդը գնում է ճանապարհով և մինչև ծառը քայլերը հաշվում. չափած հեռավորությունը նշանակում է տարադիտական գծի վրա, հետո Ա կետի և Գ ծառի մեջտեղում՝ տարադիտական գծին ուղղահայաց է կանգնեցնում և նրա վրա ճանապարհի 30



Գծանկ. № 58.

քայլ շեղումը նշանակում ու դրա հակեսատ ճանապարհի շեղումը նկարում։


Ճանապարհից դուրս գտնվող առարկաները նկարվում են կանգառման կետերից հետևյալ յեղանակներով. 1) շուրջ-ջանակի տարադիտմամբ, 2) հատուկներով, 3) ծածկորդներով և 4) ուղղահայացներով։

Շուրջանակի տարադիտման յեղանակը նրանում է կայանում, որ հանորդն իր գծագրոցը կողմորոշելով, տարադիտում է դեպի բոլոր ամենամոտիկ առարկանները, այդ ուղղությունները գծում է, հեռավորությունները աչքաչափով որոշում և ստացված հեռավորությունները չափացույցով նշանակում։ Կետերը նշակելու ժամանակ, գծագրոցը պետք է կողմորոշված լինի և հանորդը պետք է յերեսը դեպի նկարվող առարկան դարձած լինի։ Շուրջանակի տարադիտման միջոցով նկարվում են մոտիկ և փոքր առարկանները։

Հատուկների միջոցով նկարվում են խոշոր ու հեռավոր առարկանները. կետերը նշանակելու համար չըպետք է բավականանալ յերկու տարադիտումներով, այլ տարադիտել ամենաքիչը յերեք կետից։ Աչքաչափական հանումների ժամանակ առավելապես ուղիղ հատուկներն են գործադրվում։ Հակադարձ հատուկներն ստուգողական դեր են խաղում։

Ծածկորդներ։ Ծածկորդ կոչվում է տեղանքի վրա յերեք կետ միացնող ուղիղ գիծը. այդ կետերից մեկը հանորդի կանգնած կետն է։ Ծածկորդները հնարավորություն են տալիս. 1) տեղական առարկանները նկարելև 2) հանումն ստուգել։ Պետք է նկատել, որ ծածկորդներից քաղած ոգուտը գլխավորապես պայմանավորվում է հանորդի փորձառությամբ։ Ծածկորդները կարող են առանձնապես ոգտակար լինել յերեք տեղական առարկա յե գտնվում, որինակ՝ յեկեղեցի, հողմաղաց և այլն։

Այդ դեպքում հանորդը, այդ առարկայի տեղը նախարդակի վրա, վորքան հնարավոր է, ճիշտ վորոշելով, կարող է տեղամասը շրջելիս նրանից ոգտվել զանազան ծածկորդներ ստանալու համար, վորպեսզի, վոչ միայն առանձին առարկաներն, այլև ամբողջ ուրվագծերը նկարի, նույնպես և հանումը ստուգի։ Որինակ՝ (գծանկ. № 59) Հ հողմաղացի և Շ, մեծ մայր ծառի (փլ.ճու) տեղը հատուկների միջոցով, վորքան հնարավոր է, ճիշտ վորոշելուց հետո, հանորդը հասնում է Կ կամուրջին, վորի տեղը վորոշվում է չափելով. այստեղից նա



Գծանկ. № 59.

նկատում է, որ Ա. անտառի բոլորքի հարավային կողմը Շ մայր ծառի ծածկորդի վրա չէ գտնվում։ Նախարդակի վրա Կ և Շ կետերը միացնելով, հանորդը բոլորքի վերոհիշյալ կողմն է սահնում։ Ապա Ր բանջարանոցի ծայրին հասնելուց հետո, նա նկատում է. 1) որ ԿԳ գետակը ԲԳ ծածկորդի վրա չէ գտնվում և, չեթե այդ գետակը սխալ է նկարված, իսկույն ուղղում է. 2) նույն Ր կետում նա տեսնում է, որ Ա. անտառի բոլորքի հարավ-արևմտյան կողմը ԲՀ ծածկորդի վրա չէ գտնվում. Բ և Հ կետերը միացնելով, սահնում է բոլորքի տվյալ կողմը։ Սրանից հետո, Գ կետում նկարում է Ա. անտառի բոլորքի արևմտյան կողմը ԳԹ ծածկորդի միջոցով. Ա կետում նկարում է անտառի բոլորքի արևելյան կողմը ԱՀ ծածկորդի միջոցով։ Այսպիսով անտառի համարյա թե ամբողջ ուրվագիծը նկարվում է ծածկորդների միջոցով։


Ճանապարհների Տ տան մոտի խաչմերուկին հասնելուց հետո, հանորդը նկատում է, որ Շ մայր ծառի և Հ հողմաղացի ծածկորդի վրա չէ գտնվում։ Չեթե նախարդակի վրա նույնը չի ստացվել, պարզ է, որ հանորդը չափելու ժամանակ սխալ է գործել և պարտավոր է Տ կետը ՏՀ ծածկորդի միջոցով ուղղել. այստեղ էլ նա տեսնում է, որ Ա. անտառի բոլորքի հյուսիսային կողմը Ր բանջարանոցի ծայրի ծածկորդի վրա է գտնվում, և անտառի ուրվագիծը վերջացնում։ Նույն յեղանակով հանորդը կարող է Ձ ճահճի տեղը նկարել և չեթե անհրաժեշտ է, ուղղել։

Ծածկորդները գործադրելու ժամանակ տարադիտան և գծագրոցի կողմորոշման կարիք չկա։

Ուղղահայացների յեղանակը կայանում է նրանում, որ կետերը նկարվում են՝ առարկայից դեպի դլխավոր (ընթացքի) գիծն աչքաչափով ուղղահայացները

թողնելով կամ կանգնեցնելով։ Պարզ է, որ այդ յեղանակն այն ժամանակ է գործադրվում, յերբ հանորդի ճանապարհն ուղիղ է։

Ուղղահայացները թողնելու կամ կանգնեցնելու մեխանիզմն հետևյալն է. 1) հանորդը ուսերը ճանապարհի յերկայնությամբ դնելով, ուղիղ իրեն կրծքի դիմաց մի վորևե առարկա յե նկատում (լեռնակ, առանձին շենք, գծանկ. № 60), վորը և կանգնած կետի հետ ուղղա-



հայաց է կազմում և 2) հանորդը, մի վորևե կետում ուսերը ճանապարհին ուղղահայաց կանգնած, աչ կամ ձախ ձեռքն է բարձրացնում, նայած թե. վոր կողմն է հարկավոր ուղղահայաց կանգնեցնել։ Հետո, տեղումը հանդարտ մնալով, գլուխը բարձրացրած ձեռքի կողմն է դարձնում և առարկան նկատում (գծանկ. № 60), որինակ՝ նույն տունը կամ լեռնակը, վորը կանգնած կետի հետ միասին ուղղահայաց է կազմում դեպի ճանապարհը։

Ուղղահայացների յեղանակը հարմար է նրանով, որ առանց տարադիտման և կողմորոշման կարելի յե առարկաներ նկարել։

Աչքաչափական հանույթի ժամանակ տեղական առարկաները նկարելու յեղանակների գործադրության մասին ընդհանուր ամփոփում տալիս, կարելի յե ասել, որ ըլխավոր գծերը (հանորդի ճանապարհը) նկարվում են բացառապես դեպի առաջ տարադիտման յեղանակով—չափելով. ճանապարհից դուրս գտնվող առարկաները— գլխավորապես շուրջանակի տարադիտման և ուղիղ հատումների վով. մոտիկ և մոչ կարևոր առարկաները—շուրջանակի տարադիտման միջոցով. իսկ խոշոր ու հեռավոր առարկանեները—հատումների վով։ Ծածկոցդները պետք է գործադրել, յեթե գոնե ամենաչնչին հնարավորություն կա. բայց ինչպես վերևում ասած է, այդ կախված է մոչ թե միայն հանորդի փորձառությունից, այլև տեղական առարկաների տեղավորման մի քանի բարեհաջող պայմաններից։

Ուղղահայացների յեղանակը չափազանց սակավ է գործադրվում։

ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՆՈՒԹԸ։ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՆՈՐՈՇՈՂ ՉՐԲԱԺԱՆ ՅԵՎ ՉՐՀԱՎԱՔ ԳԾԵՐԸ ՆԿԱՐԵԼԸ։ ԻՇԽՈՒՄԻ ՅԵՎ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏԵԼԸ։ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՆԵԼԸ։

Աչքաչափական հանույթի ժամանակ, անհարթությունները նկարելու եյությունը կայանում է նրանում, որ պետք է նրանց ընդհանուր բնույթն արտահայտել. միևնույն ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել առանձին այնպիսի հատկություններին վրա, որոնք զորքի

գործողությունների համար ամենակարևոր նշանակություն ունեն։

Անհարթությունները նկարելը մյուս տեղական առարկաները նկարելու հետ միաժամանակ է կատարվում, բայց նախարդակի վրա ամեն մի կանգնած կետում առաջինը տեղական առարկաներն են նկարվում, իսկ հետո, առանց այդ կետը թողնելու, սկսում են հորիզոնականները գծել, հարմարեցնելով նրանց արդեն նկարած առարկաներին։

Հորիզոնականները նկարելուց առաջ, պետք է ըրջակա տեղանքն ուշադրությամբ զննել և ռելյեֆը առանձին մասերի բաժանել, այսինքն ըրբաժան և ըրհավաք գծերի, թաժքարդների, գագաթների և այլն։

Այդ ժամանակ ամենից հեշտ ըրհավաքների և ըրբաժանների ուղղությունները են նկարվում, ինչպես և լանջերի ուղղությունները։ Կասկածելի դեպքերում, յերբ դժվար է դատել, թե ավյալ տեղը վայրեջք է թե վերելք, պետք է ղեկավարվել հետևյալ ավյալներով. 1) յեթե հանորդի ճանապարհը ծածկում է տեսանելի հորիզոնը, ճանապարհը բարձրանում է. 2) յեթե ճանապարհը, կարծես թե, դեմ է առնում տեսանելի հորիզոնին, նա հորիզոնական է և 3) յեթե ճանապարհի ուղղության յերկայնությամբ տեսանելի հորիզոնը բաց է, ճանապարհն իջնում է։

Բացի դրանից, անհրաժեշտ է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ տեղանքը, նրան զանազան կողմերից դիտելու ժամանակ, մեր աչքին տարբեր ձևով է յերևում։ Այսինքն, լանջերը ներքևից դիտելու ժամանակ ավելի ուղղորդ են թվում, իսկ վերևից—ավելի թեք. ավելի բարձրը, բայց հեռու գտնվող սարերը հաճախ ավելի ցածր են թվում, քան ավելի ցածը, բայց հանորդին ավելի մոտ

գտնվող սարերը. հորիզոնական մակերեսներն յերբեմն թեք են յերևում և այլն։

Նախարդակի վրա անհարթությունները գծելու համար հատուկ նշաններ են սահմանված՝ գագաթների և սանարդների համար —փակ հորիզոնականներ փոքր գծիկներով յանջերի ուղղությամբ, գագաթների համար— հորիզոնականի դրսից, սանարդների համար՝ ներսից, ուխագծերի (ջրհավաքների) համար—անընդհատ գիծ, իսկ ջրբաժան գծերի համար—կետագիծ, յերկու դեպքումն էլ ծայրին սլաքներով. թամբարդների համար—գոգավոր կողմերով քառանկյուններ. առհասարակ լանջերի համար— շատ կարճ հորիզոնականներ—նրանց ուղղահայաց լեռնագծերով (սլաքներով)։ Այսպիսի պայմանական նշանները կոչվում են «ա կ զ բ ն ա կ ա ն ն ի շ ե ր»։


№ 60ա գծանկարը ցույց է տալիս սկզբնական նիշերի սիստեմը, վորոնք բավականին պարզ պատկերացում են տալիս տեղանքի ռելյեֆի մասին։

Անհարթությունների մասերը նկարվում են նույն յեղանակներով, ինչ վոր տեղական առարկանները։

Գագաթների, թամբարդների, սանարդների դրությունը, յեթե նրանք հանորդի ճանապարհի վրա յեն գտնվում, նկարվում են դեպի առաջ տարադիտմամբ չափելու միջոցով. յեթե նրանք ճանապարհից դուրս են գտնվում, նրանց հեռավորությանը նայած, կամ հատուկներով կամ շուրջանակի տարադիտմամբ։ Ջրբաժաններն ու ջրհավաքները նկարվում են շուրջանակի տարադիտմամբ, ուղղահայացներով կամ հատուկներով, նայած նրանց ուղղությանը. յեթե նրանք հանորդի ճանապարհին զուգընթաց են գնում և ճանապարհն ուղիղ է, հարմար է ուղղահայացների յեղանակը կիրառել, այստեղ դեպքերում, նայած հեռավորությանը, կամ շուրջանակի տարադիտմամբ, կամ հատուկներով։

Յեթե ջրբաժաններն ու ջրհավաքները հանորդի ճանապարհը կարում անցնում են, պետք է տարադիտել նրանց ուղղության յերկայնությամբ, յերբեմն կարելի յե աչողվի ծածկողների յեղանակը կիրառել։

Այսպիսով անհարթությունների մասերն ու նրանց ձևերը նկարվում են մյուս տեղական առարկաների հետ միաժամանակ և նույն յեղանակներով, իսկ լանջերի ուղղորդությունները պետք է նշանակել լ ե ռ ն ա գ ծ ե ր ո վ, վորոնց մոտ կարելի յե գրել տեղանքի վրա վորոշած ուղղորդությունները աստիճաններով (տես գծանկ. № 60ա)։




Գծանկ. № 60ա.

Ինչ վերաբերում է իշխումի և ուղղորդության արտահայտելուն, տեղանքի այդ հատկությունները աչքով ըմբռնելը բավականին դժվար է, հատկապես իշխումը մեծ հեռավորությունների վրա։ Ուղղորդությունը գնահատելու ժամանակ հանորդը միշտ սխալվում է, ավելին վերցնելով։

Աչքաչափական հանուքի ժամանակ կարևոր է առաջահայեցել առհասարակ լանջերի անցանելիությունը, վորը կախված է ոչ միայն ուղղորդությունից, այլև գեանից, լանջի յերկայնությունից, տարվա յեղանակից. այդ պատճառով ամենալավն է լանջերը դնահատել հարևան լանջերի հետ համեմատելով, նկատի ունենալով նրանց անցանելիությունը զորքերի համար, գլխավորապես ճանապարհներով։

Հանորդի ճանապարհի յերկայնությամբ լանջերի ուղղորդությունը կարելի յե վորոշել հետևյալ ձևով (գծանկ. № 61)։



Գծանկ. № 61.

Ցենթագրենք, հարկավոր է ԳԲ լանջի ուղղորդությունը վորոշել։ Հանորդը, Գ կետում կանգնած, գծագրոցը բարձրացնում է մինչև աչքի բարձրությունը, բրոնում հորիզոնական դրության մեջ և նրա վրայով տարադիտում դեպի Բ կետը, վորը գծագրոցի հարթության շարունակության վրա յե գտնվում։ Այդ կետը տեղանքի վրա նկատելով, հանորդը դեպի առաջ է գնում և քայլերը զույգերով հաշվում։ Ցենթագրենք, նա հաշվել է 10 զույգ, այն ժամանակ ուղղորդությունը կը լինի $^{60}/_{10}=6^0$։


Այդ հիմնված է հետևյալի վրա. հանորդի աչքի բարձրությունը գետնից կարելի յե մոտավորապես ընդունել 2 արշին (քայլ), այսինքն՝ 1 զույգ քայլի հավասար, իսկ վորովհետև մեկ զույգ քայլ բարձրության և 1^0 ուղղորդության ժամանակ հորիզոնական հարթապատակները=60 զույգ

քայլի (տես հարթագծերի պլյուսակը), այդ պատճառով ուղղորդությունը մոտավորապես վորոշելու համար կարելի յե 60-ը բաժանել լանջի յերկայնության վրա (մեր որինակի համար 10 զույգ քայլ), յենթադրելով, վոր նա մոտավորապես հավասար է հարթագծին։ Ի կեսից նույն ձևով էլ վորոշում են լանջի ուղղորդությունն և այլն։

Իշխումը. Իշխումը վորոշելու ժամանակ պետք է հատվածի բարձրությունը ընդունել կամայորեն, սովորաբար հանորդի աչքի բարձրությամբ (մոտավորապես 2 արշին, $1^1/_2$ մետր). հորիզոնական դրության մեջ դրված գծագրոցի ոգնությամբ պետք է միևնույն բարձրությունն ունեցող կետերը նկատել և կտոր-կտոր վոքր հորիզոնականներ քաշել, միմյանց մոտեցնելով կամ հեռացնելով, ուղղորդության հետ հարմարվելով։ Իհարկե, դրանով չի աջողվի ամեն տեղ հատվածի միևնույն բարձրությունը ստանալ. հորիզոնականները միևնույն բարձրությունն ունեցող կետերը միմիայն մոտավորապես կը միացնեն։

Կետերի իշխումը կարելի յե վորոշել յերկու յեղանակով. 1) գ ծ ա գ ր ո ց ի ո գ ն ո ւ թ յ ա մ բ և 2) ու ղ ղ ա կ ի ա չ ք ա չ ա փ ո վ։

Գծագրոցի միջոցով վորոշում են միմիայն այն կետերի իշխումը, վորոնք հանորդի ճանապարհի վրա յեն գտնվում։ Որինակ՝ Կ կետի իշխումը Մ կամուրջի վրա վորոշելու համար (գծանկ. № 62) պետք է, Մ կետում կանգնած, գծագրոցը հորիզոնական դրության մեջ դնել և, նրան աչքի բարձրության վրա պահելով, նկատել մի վորևե $К_1$ կետը, վորը նույնչափ բարձր է Մ կետից։ $К_1$ կետը անցնելով, կատարում են նույնը և նկատում են $К_2$ կետը, վորը Մ կետից բարձր է հանորդի հասակի կրկնակի բարձրությամբ. ապա $К_3$ կետն է նկատվում հայլն, մինչև վոր հանորդը ստիճանաբար կը հասնի պահանջվող Կ կետը։



Գծանկ. № 62.

Այն դեպքում, յերբ հանորդի աչքի բարձրությունը մեծ է, իշխումը վորոշելու ժամանակ նա կարող է քիչ կռանալ, կամ մի ծնկի վրա չոքել։

Իշխումը աչքաչափով վորոշելու ժամանակ, յերբեմն կարելի յե ղեկավարվել հետևյալ նկատառումներով. 1) յեթե վորոնելի կետը ձգվում է յերկնքի վրա, նա կանգնած կետից բարձր է. 2) յեթե նա ձգվում է տեղանքի վրա, այն ժամանակ նա կանգնած կետից ցածր է։

Հորիզոնականների ընդհանրացումը։ Նախարդակի վրա բավականաչափ սկզբնական նիշեր հաստատվելուց հետո, պետք է սկսել նրանցով ընդհանուր, անընդհատ հորիզոնականներ գծել։ Այդ գործողությունը պետք է անպայման դաշտում կատարել այն ժամանակ, յերբ հանորդը միանգամայն համոզված է, վոր իր նիշերը

ուղիղ են. այդ սովորաբար լինում է այն ժամանակ, յերբ նա բարձունքների մասերը դիտում է մի քանի կողմից։

Այդ կարող է պատահել առաջին կանգնած կետից հետո, բայց կարող է լինել և մի քանի կետերից հետո։ Հորիզոնականները պետք է նկարել անպայման տեղանքի վրա, նրան անընդհատ ուշադրությամբ զննելով։

Տեղանքի անհարթությունները նկարելու օրինակ (գծանկ. №62)։ Ցենթադրենք, հանորդը սկսել է իր աշխատանքը Ա կետից։ Ա-ի ճանապարհը պարզի ուղղությամբ տարադիտելուց հետո, հանորդը նախ նկարում է շրջակա տեղական առարկաները և ապա, ելնելով ուշադրությամբ զննելուց հետո, պարզ նկատում է, վոր կանգնած է գագաթի վրա, վորովհետև լանջերը իջնում են իրենից ամեն կողմը։ Նախարդակի վրա գագաթը նկարելուց հետո, հանորդը տարադիտում է $АА_1$ ջրբաժանի յերկայնությամբ և գծում է նրա ուղղությունը, նույնպես և նրա ձևը ընդհատվող կարճ հորիզոնականներով և լեռնագծերով. հետո ճանապարհով գնում է և քայլերը հաշվում։ Ամենին հասնելով, հանորդը կանգ է առնում և չափած $АЕ$ հեռավորությունը նշանակում. դրանով նա ատանում է ջրհավաքի Ե կետը, իսկ նրա յերկայնությամբ տարադիտելով, ատանում է ջրհավաքի ամբողջ ուղղությունը։ Դեռ Ե կետում կանգնած ժամանակ, հանորդը վերևում հիշված յեղանակով վորոշում է Ա կետի իշխումը Ե կիտի վրա, նույնպես և Բ կետինը Ե-ի վրա. ապա Ա և Ե կետերի միջև հորիզոնականներ է քաշում, ղեկավարվելով հատվածի բարձրությամբ և լանջի ուղղորդությամբ. նոյնը կատարում է նաև $АА_1$ լեռնաշեռի յերկայնությամբ։ Այդ աշխատանքը վերջանալուց հետո, նա շարունակում է իր ճանապարհը մինչև Բ կետը, այստեղ նա վորոշում է տեղանքի վերելքից վայրէջքի

անցնելը և $РР_1$ լեռնասեռի ուղղությունը, ապա գնում է մինչև Բ կետը. այստեղ նա ստանում ԵՄ ջրհավաքի սկզբնական կետը և ջրբաժանի ուղղությունը և ապա վորոշում է Ր կետի բարձրագունությունը Բ կետի վրա։

Բ կայանից մինչև Մ փոքը կամուրջը հանորդը քայլերի նոր հաշիվ է պահում. այստեղ նա վորոշում է Բ Մ ջրհավաքի վերջին կետը և Բ կետի բարձրագունությունը կամուրջի վրա։

Մ կետում հանորդը կարող է բոլոր նախընթաց նիշերը ընդհանրացնել և անընդհատ հորիզոնականներ նկարել, վորովհետև ռելյեֆը նրան միանգամայն պարզ է, իսկ $ԱԱ_1$ և $РР_1$ սեռերի, ինչպես և $ԵՄ_1$ ջրհավաքի յերկայնությունները նա արդեն առաջուց վորոշել և աչքաչափով։ Մ կետում հանորդը վորոշում է Կ կետի իջնումը և շարունակում է իր ճանապարհը մինչև այդ կետը։ Կ կետը հասնելուց հետո, նա նկատում է, վոր լանջը բարձրանում է դեպի Զ կետը և այդ հավանաբար գագաթ պիտի լինի, վորովհետև առանձին ծառը մինչև կետն է յերևում. այստեղից նա տարադիտում է դեպի այդ ծառը և հետո գնում մինչև Ն կետը. այս կետից նա տարադիտում է $ՆՆ_1$ ջրհավաքի յերկայնությամբ, ինչպես և դեպի յերկու գագաթները, վորոնցից մեկն անտառուն է, իսկ մյուսը հողմատաց։ Նույն կետում նա հատման միջոցով ստանում է առանձին ծառը և նրա հետ միասին Զ գագաթը։ Լ կետին հասնելուց հետո, հանորդը նկատում է, վոր յերկու գագաթների ծածկորդի վրա յե գտնվում և, բացի դրանից, վորոշում է այդ գագաթները հատումների միջոցով և միաժամանակ նրանց իջնումը Լ կետի վրա։ Լ կետից հանորդը մինչև Վ կայանն է գնում և այնտեղ Լ կետի իջնումն է վորոշում Վ կետի վրա և հետո բոլոր նկարած սկզբնական նիշերը ընդհանրացնում անընդհատ հորիզոնականներով։ Վ կայանից հանորդը գը-

նում է Վ-Գ ճանապարհով և անհարթությունները նկարելը շարունակում նույն կարգով։

ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՀԱՆՈՒԹԸ։ ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԵԾ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐ։ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼԸ։ ԿԱՆԳՆԱԾ ԿԵՏԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ։ ԹԵՐԱԿԱՊ։

Տեղամասերը լինում են փոքր ու մեծ տեղամասեր։

Փոքր տեղամաս կոչվում է այնպիսին, վորի հանումը կարելի յե կատարել մեկ շրջագայությամբ, և տեղամասի ներքը հանորդին յերևում է բավականին մանրամասն։

Մեծ կոչվում է տեղամասն այն ժամանակ, յերբ նրա հանումի ժամանակ մեկ շրջագայությամբ նրա ներսում գտնվող մի քանի տեղական առարկաներ հանորդի համար մնում են աննկատելի։

Տեղամասերի համար սահմաններ պետք է ծառայեն ճանապարհները։ Ճանապարհների պակասության դեպքում, սահմաններ կարող են լինել վորևե նկատելի սահմանշեր, որինակ՝ դետերի, ճահիճների, կիրճերի ափերը, անտառների բոլորքները և այլն։


Տեղամասերի հանումի ժամանակ չպետք է բավականանալ միայն նրա սահմանների ներսում գտնվող տեղանք նկարելով, այլ պետք է նկարել նաև նրա սահմաններից դուրս գտնվածը։

Վերջինս անհրաժեշտ է հետևյալ պատճառներով. 1) դրանով տեղանքի ճիշտ բնույթն է ստացվում, 2) հեշտանում է և կողմորոշումը և 3) հեշտանում է մի քանի առանձին նկարած տեղամասերից մի ընդհանուր պլան կազմելը։

Փոքր տեղամասի հանումը։ Այդ հանումը

կատարվում է նրա սահմանները մի անգամ շրջապատելով։

Այդ նպատակով հանորդը յելակետ ընտրելով, որի-նակ՝ Ա կետը (գծանկ. № 63), գծագրողը կողմնացույցի միջոցով կողմորոշում է և Ա կետը նկարում այնպիսի



Գծանկար № 63.

տեղում, որ տեղամասը գծագրոցի վրա տեղավորվի, և հետո տարադիտում է ԱԲ ճանապարհի ուղղությամբ։ Այդ ուղղությունը գծելուց հետո, հանորդը նկարում է շրջակա տեղական առարկանները, դեպի նրանց տարադիտելով և ուղղությունները գծելով. դրա համար հեռավոր առարկաների միայն ուղղությունն է վերցնում, վորպեսզի հետո նրանց տեղերը հատումների միջոցով վորոշի, իսկ մոտավոր առարկաների հեռավորությունները վորոշում է աչքաչափով, այսինքն՝ նրանց նկարում է շուրջանակի տարադիտմամբ. նույնպես և նկարում է անհարթությունները. ապա գնում է ճանապարհով ու նկարում նրան դեպի առաջ տարադիտմամբ, ժամանակ առ ժամանակ կանգ առնելով տեղական առարկաներն ու անհարթությունները նկարելու համար։ Բ կետը հասնելուց և նրա հեռավորությունը գծագրոցի վրա նշանակելուց հետո, հանորդը յերեսը դարձնում է անցած ճանապարհի կողմը, գծագրոցը կողմորոշում է կողմնացույցի միջոցով, բոլոր նկարածը տեղանքի իսկական տեսքի

հետ համեմատում և, կարիք յեղած դեպքում, ուղղում ու լրացնում. հետո յերեսը անցնելիք ճանապարհի կողմը դարձնելով, գծագրոցը նորից կողմորոշում է, տարադիտում է նոր ուղղությամբ և բոլոր շրջակա առարկանները նկարում։ Այս կարգով հանուքը շարունակվում է, մինչև վոր հանորդը վերադառնում է իր յելակետը։

Թ ե ր ա կ ա պ։ Այդ աշխատանքի ժամանակ սովորաբար նատացվում է, այսպես կոչված, թ ե ր ա կ ա պ ը, այսինքն՝ վերջին ուղղությունն ու հեռավորությունը չեն փակում տեղամասի ուրվագիծը։ Այդ առաջանում է այնպիսի սխալների աստիճանաբար կուտակվելուց, վորոնք հանորդից չեն կախված, այսինքն՝ գործիքների անկատարությունից, անհավասարաչափ քայլից, մագնիսական սլաքի տատանումից, աչքաչափի սխալներից և այլն [1]։ Յեթե այդ թերակապը հանուքի չափացույցի հիմքի $^1/_{10}$-ից չի անցնում, այդպիսի թերակապը կարելի յե արհամարհել. իսկ յեթե նա ավելի յե, և վերջին չափած տարածության վրա մի վորևե կարևոր տեղական առարկա յե գտնվում, որինակ՝ բնակավայրը, մեծ կամուրջ, ուղղորդ վերելը և այլն, այն ժամանակ թերակապը պետք է ուղղել։


№ 63ա և բ գծանկարները ցույց են տալիս թերակապի զանազան տեսակները։

Յեթե թերակապը առաջացել է սխալ տարադիտման և հետևապես անկյունի սխալ նկարելու հետևանքով (գծանկ. № 63ա.), այն ժամանակ թերակապը պետք է ուղղել վերջին կայանից դեպի սկզբնական կետը հակադարձ տարադիտման միջոցով։ Դրա համար հանորդը, նա-


1) Այդ բոլոր սխալները ինքըստինքյան աննշան են, բայց, սկզբնական կետից հետզհետե հեռանալուց, այդ սխալները կուտակվում են և վերջ ի վերջո կազմում են այսպես կոչված թ ե ր ա կ ա պ ը։

խավերջին Դ կայանում կանգնած, կողմորոշում է գծադրողը, տարադիմման գործիքը դնում է սկզբնական Ա կետի մոտ և դեպի այդ կետը տարադիտում, իսկ նոր քաշած տարադիմման գիծն ընդունում է իբրև վերջին գլխավոր ԴԱ գծի իսկական ուղղությունը։

Յեթե թերակապը սխալ չափելուց և առաջացել (գծանկ. № 63բ), այն ժամանակ տեղամասի շրջագայությունը, յեթե ժամանակ կա, պետք է նորից սկսել,



Գծանկ. № 63 ա.



Գծանկ. № 63 բ.


մի այն դեպի հակառակ կողմը։ Իսկ յեթե ժամանակ չկա, այն ժամանակ այդ թերակապը պետք է հավասար չափով բաշխել նկարած ուրվագծի բոլոր կողմերի մեջ։ Ամբողջ ուրվագծի նման ուղղումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է, տեղամասի շրջագայության ժամանակ, իր աշխատանքը շարունակ ստուգել, վորպեղ վոր հնարավորու-

թյուն է լինում, և անպայման յուրաքանչյուր կայանում։

Մեծ տեղամասի հանումը։ Այս հանումը կարելի յե կատարել յերկու յեղանակով. 1) մեկ մեծ շրջագայությամբ և 2) մի քանի փոքր շրջագայությամբ, այսինքն՝ մեծ տեղամասը մի քանի փոքր տեղամասի բաժանելով և ամեն մեկն առանձին նկարելով։ Մեծ տեղամասի մեջ պարունակված փոքր տեղամասերի քանակը կախված է ճանապարհների քանակից, տեղանքի բնույթից և հանումի համար նշանակված ժամանակից։ Յեթե ճանապարհները քիչ են, տեղամասերն էլ քիչ կը լինեն և ընդհակառակը. բայց տեղանքի վրա տեղամասերը ավելի քիչ կը լինեն, իսկ կարտուշկ տեղանքի վրա—ավելի շատ. յեթե ժամանակը բավական է, տեղամասերն ավելի շատ կը լինեն, իսկ ժամանակի պակասության դեպքում, նրանց քանակը պետք է ավելի քիչ լինի։

Մի մեծ շրջագայությամբ հանումի ժամանակ, հանորդը շրջում է սահմանի ճանապարհներով, իսկ հետո գնում է ներքին ճանապարհներով, ավելի կարևորներից սկսած։ Այդ ձևը մեծ մասամբ կիրառվում է ձիով կամ սայլով հանումի կատարելիս։ Մեծ տեղամասերի վոտով հանումը սովորաբար փոքր շրջագայություններով է կատարվում։ Փոքր տեղամասերի բաժանելը սովորաբար հաշվեհավասարության մոտիկ միջոցով է կատարվում, կարելի յե նույնպես և քարտեզի միջոցով։

Շրջագայություններն պետք է այնպես կազմակերպել, վոր միևնույն ճանապարհը մի քանի անգամ անցնելու կարիք չլինի, բայց դրանից միանգամայն խուսափելն անհնարին է։ Յեսթադրենք, հարկավոր է նկարել ԱԲԳԴԵԺԻԼ տեղամասը (գծանկ. № 64)։ Այս տեղամասը ճանապարհների ուղղությամբ 6 փոքր տեղամասերի բաժանելով, հանորդը իր աշխատանքը Զ կետից է սկսել ու գնացել այն ուղղությամբ, վորը ցույց է տրված համար-



Գծագիր. № 64.

ներով. Թվերի կարգը ցույց է տալիս կայաններում նրա կանգառումների հաջորդականությունը). Միևնույն ժամանակ չերևում է, որ մի քանի ճանապարհներ հարկ է լինում չերկու անգամ անցնել. այդ հանգամանքը դանդաղեցնում է հանութը, իսկ փոխարենը նրա ճշտությունն և ավելացնում: Ճշտությունն էլ ավելի մեծացնելու համար, նույնպես և ճանապարհները մի քանի անգամ անցնելուց խուսափելու համար՝ անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը. 1) նկարելն սկսել միչին, ավելի փոքր կամ ավելի բաց ու հարթ տեղամասերից և 2) ըղնգայության ժամանակ մի տեղամասը կցել մյուսին:

Մեծ տեղամասի հանութի ժամանակ անհրաժեշտ է անցնել բոլոր ճանապարհներով. չեթե ժամանակն այդ չի թուլատրում, համենայն դեպս պետք է ցույց տալ ճա-

նապարհի հետքը, այդ հետքն ուր է տանում, և նրա տեսակը: Անտառ մտնող և անտառից դուրս չեկող բոլոր ճանապարհները պետք է անպայման նշանակված լինեն:

Կողմնացույց չլինելու դեպքում. հանութը կարելի չէ առանց նրան էլ կատարել: Այդ դեպքում աշխատանքը կատարվում է բոլորովին նույն չեղանակով, միչտչն առաջին գլխավոր (ընթացքի) գծի նկարման ժամանակ գծագրողը պետք է կողմորոշել կողմորոշման վերոհիշյալ չեղանակներից մեկի միջոցով, իսկ միացած աշխատանքի ժամանակ կողմորոշումը կատարել գծագրողի վրա նկարած ուղղությունների միջոցով:

ՀԱՆՈՒԹԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:

Աշխատանքի ժամանակ կոպիտ սխալներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները.

1) Կողմորոշել միշտ կողմնացույցի միջոցով[1]):

2) Հանութն սկսել դեպի այն կողմը, որտեղ տեղանքը ավելի բաց է, հարթ է կամ ճանապարհն ավելի ուղիղ է կամ կարճ:

3) Չափելը կատարել ճանապարհի չերկայնությամբ և վոչ թե տարադիման գծով:

4) Քայլերի հաշիվը պահել մի կայանից մինչև մյուս կայանը, չափած հեռավորությունները կայաններից նշանակել:

5) Ճանապարհի շատ մանր ոլորների (մինչև 0,05 մասնաչափ, 0,15 սանտիմետր) վրա ուշադրություն չդարձնել:

[1]) Ծածկոցների և ուղղահայացների չեղանակները գործադրելու ժամանակ գծագրողը կարելի չէ չկողմորոշել:

6) Տեղական առարկաները կամ անհարթությունները նկարելու ժամանակ, գծագրողը պետք է կողմորոշած լինի, իսկ հանորդը պետք է յերեսը դեպի նկարելի առարկան դարձրած կանգնի։

7) Ամեն մի կայանում պետք է ինքն իրեն առուգի հակադարձ տարաղիտմամբ։

8) Առջևում գտնվող առարկաները գծագրոցի վրա պետք է ուրվագծել թեթև կերպով և նրանց վերջացնել, յերբ նրանք յետևում կը մնան.դրա համար հանորդը ամեն մի գանգատման կետում, ըստ հնավորության, և ամեն մի կայանում անպայման, պետք է յերեսը յետ դարձնի և, գծագրոցը կողմորոշելով, իր աշխատանքը ուղղի և լրացնի։

9) Ուղիղ հատումների դիմել միայն խոշոր և հեռավոր տեղական առարկաների տեղերը վորոշելու համար, դրա համար դեպի այդ առարկանները պետք է տարադիտել, յեթե հնարավոր է, վոչ պակաս, քան յերեք կետից։

10) Կողմորոշ առարկանները չպետք է քայց (անուշադիր) թողնել, այդ շատ կարևոր է, այլապես պլանը կենսազուրկ է դառնում, և կողմորոշումը դժվարանում է։

11) Կանգնած կետից հեռանալ միայն այն ժամանակ, յերբ նրա շրջակա բոլոր առարկանները նկարված կը լինեն։

12) Նախ տեղական առարկանները նկարել, իսկ հետո ռելյեֆը բնորոշող սկզբնական նիշերը նրանց հետ հարմարեցնել, տատիճանաբար նիշերը ընդհանրացնելով անրնդհատ հորիզոնականներով։

13) Անտառների,թփուտների,ճահիճների և այլ առարկաների ուրվագծերն անպայման նշանակել կետագծով, իսկ հետո համապատասխան պայմանական նշաններով լրացնել։

14) Տեղամասի վրայի բոլոր ճանապարհներով պետք է անցնել։

ՀԱՆՈՒԹԸ ՁԻՈՎ, ՆՐԱ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Հանուքը կատարվում է ձիով այն դեպքում, յերբ տեղամասը այնքան մեծ է, վոր նրա հանուքը չի կարելի վերջացնել նշանակած ժամանակին։

Հանուքը ձիով ունի իր առավելություններն ու թերությունները։

Առավելությունները հետևյալն են. 1) հանուքը շատ ավելի արագ է կատարվում քան վոտով, 2) ձիավորը ավելի բարձր է հետիոտն մարդուց, այդ պատճառով նրա տեսածիրն ավելի մեծ է և 3) ավելի քիչ է հոգնեցնում։

Թերությունները. 1) վոքը ճշտությունը, 2) լավ ձի հեծնել իմանալու անհրաժեշտությունը և 3) հատկապես ձիու անհրաժեշտությունը։

Առհատարակ աշխատանքի ընթացքը նույնն է, ինչ վոր հետիոտն հանուքի ժամանակ, բայց ձիով հանուքը հետևյալ առանձնահատկություններն ունի.

1) Հանուքից առաջ պետք է նկարելի տեղամասը քարտեզից արտանկարել պահանջվող չափագույթով։

2) Կայանի ընտրության ժամանակ չպետք է քաշվել, յեթե այդ կայանից շարժվելու համար նոր ուղղություն վերցնելու կարիք չի լինում։

3) Ավելի քիչ կայաններ պետք է ընտրել, այն էլ բարձր և բաց տեղերում։

4) Գնալու ճանապարհով հեռավորությունները պետք է չափել ժամանակով, իսկ մնացած հեռավորությունները — աչքաչափով։

5) Կայաններէն միջև կանգառումներէն պետք է խուսափել, իսկ ճանապարհի վրա և նրանից դուրս գտնվող առարկաները հետևյալ կայանից նկարել։

6) Մի կայանից մյուս կայանը գնալու ժամանակ անհրաժեշտ է ուշադրությամբ գնահել դեպի աջ ու ձախ գտնվող տեղանքը. միաժամանակ պետք է աշխատել մտքում ապավորել անցած ճանապարհը, նույնիսկ եթե հնարավորություն կա, ժամացույցով նկատել ավելի կարևոր տեղական առարկաներն անցնելու ժամանակը։

7) Յեթե ճանապարհից դուրս գտնվող մի որևե տեղական առարկա անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն գնահել (հետախուզել), այդ նպատակի համար կարելի է ճանապարհից դուրս գալ։

8) Հանութի չափացույցը պետք է լինի վոչ խոշոր, քան $^{1}/_{20000}$ (200 մետր 1 սանտիմետրում)։ Աշխատանքի ժամանակ կարիք է լինում յերբեմն քայլով գնալ, յերբեմն՝ վարգելով, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ժամանակի յերկու չափացույց պատրաստել՝ մեկը ձիու քայլի, մյուսը վարգի համար։

Աշխատանքի ընդհանուր ընթացքը հետևյալն է։ Հանորդը յելակետում գծագրոցը կողմորոշում է և նոր կայան ընտրում, ճանապարհի ոլորները առանց ուշադրության թողնելով. հետո նկարում է այն բոլորը, ինչ վոր յերևում է աջ ու ձախ կողմերում։ Տարադիտման համար կարելի է չափացուցական քանոնը փոխարինել մատիտով։ Մատիտի միջոցով տարադիտումը կատարվում է հետևյալ կերպով. հանորդը մատիտը կանգնեցնում է կանգնած կետում ուղղահայաց և գծագրոցի վրա տանում է իրենից դեպի առաջ, աշխատելով, վոր շարունակ մատիտի մի կողմի յերկարությամբ տեսնի տարադիտման կետը. այս ձևով քաշած գիծը տարադիտման գիծը կը լինի։

Յելակետի շրջակա տեղանքը նկարելուց հետո, հա-

նորդը ժամացույցով նկատում է ժամանակը և գնում քայլով կամ վարգելով։ Ձիու քելքը նա ընտրում է, նախարդակի վրա նկարելու յենթակա տեղական առարկաների քանակին նայած. յեթե, որինակ՝ տեղանքն վոչ մի առանձնահատկություն չունի, աշխատանքն արագացնելու համար վարգելով է գնում։ Նոր կայանը հասնելուց հետո, հանորդն ամենից առաջ ժամացույցին է նայում և այդ պիտով վորոշում է հեռավորությունը. վորը և նշանակում է ժամանակի չափացույցով. հետո, յերեսը անցած ճանապարհի կողմն է դարձնում, գծագրոցը կողմորոշելով, ճշտում է իր ճանապարհի ուղղությունը և նկարում է նաև ճանապարհի վրա գտնվող տեղական առարկաները, նրանց հեռավորությունները վորոշելով բոլոր անցած ճանապարհի նկատմամբ, աչքաչափի միջոցով, և ապա անցնում է ճանապարհի յերկու կողմը գտնվող առարկաները նկարելուն։

Այդ բոլորը նկարելուց հետո, հանորդը յերեսն անցնելիք ճանապարհի կողմն է դարձնում, գծագրոցը կողմորոշում, նոր կայան ընտրում և աշխատանքը վերոհիշյալ յեղանակով շարունակում։

ԱՌԱՆՑ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՀԱՆՈՒԹԸ ՅԵՎ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՂՐԱՑՈՒՄԸ

Հանութն առանց կողմնացույցի՝ կատարվում է միանգամայն նույնպես, ինչպես և կողմնացույցով, տարբերությունը միայն կողմորոշման յեղանակի մեջ է։ Առաջին գլխավոր (ընթացքի) գիծը նկարելու ժամանակ հարկ է լինում կողմորոշվել, կողորոշման մասին հատվածում ցույց տված յեղանակներից մեկի միջոցով. հետագայում կողմորոշումը կատարվում է նախորդակի վրա քաշած ուղղություններով։

Քարտեզների լրացումը կայանում է հետևյալում.

Քարտեզը պետք է կողմորոշել և հետո նայել ուղիղում գտնվող տեղական առարկաներին, թե որն է նրանցից քարտեզի վրա նկարած. միաժամանակ ուշադրությամբ տեղանքի ռելյեֆը զննելով, որովհետև նա ամենից քիչ է փոփոխության ենթարկվում, հանորդը ղեկավարվում է տեղանքի անհարթություններով և նկարում է այն տեղական առարկաները, որոնք քարտեզի վրա բացակայում են, կամ խտրում է (ջնջում է) նրանցից այնպիսիները, որոնք տեղանքի վրա չկան։

Հետագա աշխատանքը, լրացման նպատակով, աչքաչափական հանումից զոհնչով չի տարբերվում։ Հանորդը, գնալով բոլոր ճանապարհներով, նուշնպես և գետերի, լճերի, ճահիճների ափերով, գյուղերի յեզրներով, շարունակ համեմատում է քարտեզը տեղանքի հետ և հետևում է պահավորապես ռելյեֆի վրա և ծածկոցներից ոգտվում։ Տեղական առարկաները նկարելու ժամանակ, նա պարտավոր է նկատի ունենալ նրանց գծագրական մեծությունը քարտեզի ավյալ չափագույցով։

Քարտեզների լրացման ժամանակ սովորաբար թափանցիկ թուղթ են կպցնում նրանց վրա և այդ թղթի վրա տեղավորում անհրաժեշտ ուղղումները։

ՌԱԶՄԱ-ԱՁՔԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄԸ (ՆԱԽԱՐԴԱԿԵԼԸ)։

Ռազմա-աչքաչափական նախարդակը գծագրելու բոլոր աշխատանքը, այսպես կոչված նախարդակումը, պետք է հաջորդաբար կատարել դաշտում։ Ամենամայրահեղ դեպքում տանը կարելի չե կատարել միայն վերջնական հարդարումը։

Գծագրելու հաջորդականությունը հետևյալն է.

1) Ամենից առաջ ճանապարհներն ու տանր պայմանական նշաններն են նկարվում։


2) Հետո գյուղերն են նկարվում։

3) Անտառների, թփուտների, ճահիճների և այլ առարկաների ուրվագծերը գծագրվում են կետագծով և մաքուր կերպով։

4) Մաքուր քաշում են անընդհատ հորիզոնականները։

5) Անտառների, թփուտների, ճահիճների և այլ առարկաների ուրվագծերը լրացնում են համապատասխան պայմանական նշաններով։

6) Գրում են բոլոր մակագրերը։



Գծագիր. № 65.

Վերջացրած նախարդակը պետք է հետևյալ տեսքն ունենա.

1) Շրջանակ չպետք է ունենա։

2) Ավելի ապատ տեղում պետք է մշկորեյի հա-հր սլաքը նկարել։

3) Մեջտեղում, ներքևում պետք է նկարել գծային չափացույցները՝ մետրերով, քայլերով կամ ժամանակով։

5) Ներքևի ձախ կողմում պետք է աշխատանքի սկիզբն ու վերջը գրել, ներքևի աջ կողմում—հանորդի ազգանունը։

5) Բոլորը պետք է նկարած լինի սև մատիտով. պարզության համար կարելի չի գունավոր մատիտ գործածել, ջրերի համար՝ կապույտ, անտառների համար՝ կանաչ։

Պլանի որինակելի տեսքը ցույց է տրված № 65 գծանկարի վրա։

ԳԼՈՒԽ IV

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ ՀԱՆՈՒԹ

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ ՀԱՆՈՒԹԻ ԵՑՈՒԹՑՈՒՆԸ, ՆՐԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՑՈՒՆԸ։

Տեղանքի հեռատեսիլ կամ հեռանկար պլան կոչվում է նրա նկարն այն տեսքով, որով նա հանորդի աչքին է երևում։

Հայտնի է, որ տեղագրական պլանը տեղանքի նկարն է հորիզոնական հարթության վրա, հորիզոնական հարթապատկերով։

Իսկ տեղանքի հեռատեսիլ նկարը կամ հեռանկարն ստանալու համար յենթադրում են մի թափանցիկ ուղղաձիգ հարթություն, որը դանվում է նկարելու տեղանքի և հանորդի միջև։ Այդպիսի հարթությունը կոչվում է պատկերավոր։ Տեսողության ճառագայթները, որոնք գնում են հանորդի աչքից դեպի նկարելու տեղամասի դանազան կետերը, հատում են այդ հարթությունը, և, յեթե այդ հատման կետերը միմյանց հետ միացնենք, այն ժամանակ կը ստանանք ավյալ տեղանքի հեռանկարը, որը պետք է փոխադրել թղթի վրա։

Հեռանկար կամ հեռատեսիլ հանութը, ռազմական գործում կիրառելիս անգին նշանակություն ունի։ Նա կարող է. 1) ծառայել իբրև տեղագրական հանութի լրացուցիչ և 2) ինքնուրույն հանութի ձև ունենալ։

Լրացուցիչ ձևով ներկայանալով, հեռատեսիլ ուրվանկարը լրացնում է այն պարզությունը, որը առհասա-

րակ բացակայում է տեղագրական պլանների վրա։

Հեռանկարն իբրև լրացուցիչ է համդիսանում առավելապես լեռնոտ յերկրներում, անհարթ և անտառոտ տեղերում, վորտեղ բաց տարածությունները բավականին սակավ են, նույնպես և անծանոթ տեղանքում ճանապարհների հետախուզության ժամանակ։

Ինքնուրույն հանույթի ձևով, հեռատեսիլ գծանկար կազմում են գլխավորապես այն շրջանների համար, վորոնք հակառակորդի ազդեցության վոլորտումն են գտնվում, վորովհետև նրանց մոտենալն ամեն ժամանակ կարելի չի լինում. թեպետ այդպիսի դեպքերում հակառակորդի տեղավորման մի քանի աչքի ընկնող կետերը կարելի յե հատուկների յեղանակով էլ վորոշել, բայց հեռատեսիլ ուրվանկարն անչափ ավելի լավ և ավելի պարզ կը ներկայացնի հակառակորդի տեղավորման տեսքը։

Հեռատեսիլ գծանկարները հատկապես լայն գործադրություն ունեն հրետանային հրաձգության ժամանակ։

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՅԵՎ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ։

ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԴԻՏԸ ՅԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑԸ

Հեռատեսիլ հանույթի ժամանակ աշխատանքները բաժանվում են *նախապատրաստական* և *կատարողական* աշխատանքների։

Նախապատրաստական աշխատանքն են՝ 1) գծագրոցը պատրաստելը, 2) կանգնելու կետի ընտրությունը, 3) կանգնելու կետի շրջակայքի աչքաչափական հանույթը, 4) հորիզոնի գծի և գլխավոր ուղղահայացի վորոշելն ու նկարելը և 5) նկարելու տեղամասի սահմանները վորոշելը։ *Կատարողական* աշխատանքներն են. 1) նկարելիք տեղամասն ըստ խորության և ըստ ճակատի բաժանելը, 2) տե-

ղական առարկաներն ու անհարթությունները նկարելը և 3) տեղագրական խորագրի կազմելն ու գծանկարի վերջնական հարդարելը։

ԳԾԱԳՐՈՑԻ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼԸ

Հեռատեսիլ հանույթի համար ամենահարմարն է վանդակավոր գծած թղթի գործածությունը. ավելի լավ է, վոր հորիզոնական գծերի միջի հեռավորություններն ուղղահայաց գծերի միջի հեռավորություններից յերկու անգամ պակաս լինեն։

Գծագրոցի վրա անհրաժեշտ է նկարել՝ գծային չափագրությունը մետրերով ու քայլերով և պատրաստել բոլոր գծագրական պիտույքները։ Չափագրությունը և միջօրեականի սլաքը ձախ կողմումն են նկարում. այդ կողմում գրում են հանորդի ազգանունը և հանույթ կատարելու ժամանակը։

ԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ԿԵՏԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՆԿԱՐԵԼԸ

Կանգնելու կետը պետք է ընտրել հետևյալ պայմանները պահելով. 1) այդ կետից անհրաժեշտ է մեկ հայացքով տեսնել բոլոր նկարելու յենթակա տեղական առարկաները. 2) հանույթի նպատակին նայած՝ ամենակարևոր առարկաներն այդ կետից պետք է յերևան ամենալավ կերպով և 3) նկարի չափը պետք է համակերպված լինի նկարելու տեղամասի համապատասխան հատկություններին ու տարածության հետ։ Առհասարակ հանորդի և տեղամասի միջի ամենափոքր հեռավորությունը կարող է լինել հավասար տեղամասի ճակատի կես չափին, իսկ ամենամեծ հեռավորությունը կարելի յե ընդունել նկարելու տեղամասի ճակատի կրկնակի-յեռակի յերկարության հավասար։ Իհարկե, հակառակորդի տեղավորությունը հետախուզելու ժամանակ, կանգնելու կետի ընտրությունը կախված է հակառա-

կորցնի թաքուն կերպով, որքան հնարավոր է, ավելի մոտենալու հնարավորություն ունենք։

Այժմ մի նոր կանգնելու կետից տեղանքի տեսքը փոխվում է. այդ պատճառով չափս զանց կարևոր է այդ կետն այնքան պատգ նկարել, որ նրան հեշտ կարելի լինի գտնել։ Դրա համար կանգնելու կետի շուրջն անհրաժեշտ է դնել մի փոքր աչքաչափական հանույթ կատարել, մոտ որպես $^1/_4$ քառ. կիլոմետր տարածությամբ, որի ժամանակ կանգնելու կետը նշանակելուն պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Ամենալավն է նրա տեղը վորոշել կրկնակի հակադարձ հատումով մի քանի նկարած և հեշտ նկատելի տեղական առարկաներով։


ՀՈՐԻԶՈՆԻ ԳԻԾԸ ՑԵՎ ԳԼԽԱՎՈՐ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑԸ ՎՈՐՈՇԵԼՆ ՈՒ ՆԿԱՐԵԼԸ

Ինչպես տեղագրական հանույթի ժամանակ կետերն ու ուղղությունները նկարելու համար մենք ունենք. 1) միջօրեականի ուղղությունը և 2) հորիզոնական հարթությունը, որոնց նկատմամբ վորոշվում է կետերի և ուղղությունների դրությունը այնպես էլ հետագայում հանույթի ժամանակ, մենք պետք է ունենանք վորոշ գծեր, վերպեսզի նրանց նկատմամբ մենք կարողանանք տեղական առարկաները նկարել։ Բացի այդպիսի գծեր կը լինեն՝ հորիզոնի գիծը և գլխավոր ուղղահայացը։

Հորիզոնի գիծ կոչվում է այն հորիզոնական գիծը, որը տեղանքի վրա անցնում է հանորդի աչքի բարձրությամբ։ Այդ գիծը վորոշելը, այսինքն՝ թե իրականության մեջ վոր տեղական առարկաներն են գտնվում աչքի մակարդակից ավելի բարձր և վորոնք—հանորդի աչ-

քի մակարդակից ավելի ցածր, կարելի է աչքաչափով կամ տեղական առարկաների միջոցով։ Դրա համար մատիտը, քանոնը կամ գծագրոցը պետք է պահել աչքերի առաջ հորիզոնական դրության մեջ (որքան հնարավոր է ճիշտ) և տեղանքի վրա մի քանի տեղական առարկաներ նկատել, վորոնցով անցնում է մատիտը կամ գծագրոցի մակերևույթը. այդ առարկաների դրությունը կրաա հորիզոնի գիծը։

Թղթի վրա հորիզոնի գիծը քաշում են կամայորեն, միայն այն պայմանով, վոր ամբողջ նկարելու տեղամասը տեղավորվի գծագրոցի վրա, նրա վերևում և ներքևում (գծանկ. № 66)։ Վորովհետև հորիզ նի գիծը կախված է




Գծանկ. № 66.

հանորդի աչքի բարձրությունից, անհրաժեշտ է մատնանշել, թե ինչ դրության մեջ է գտնվել հանորդն աշխատանքի ժամանակ, այսինքն՝ կանգնած, ծնկած, պառկած դրության մեջ։

Հորիզոնի գիծը գծագրոցի վրա քաշելուց հետո, հանորդը տեղանքի վրա ուղիղ իրեն առջևում ընտրում է մի վորևե ցայտուն կերպով գծագրվող տեղական առարկա

(որինակ՝ ժամուս, տես գծանկ. № 67) և գծագրոցի վրա նրա դրութիւնը վորոշելով, նրա վրայով ուղղահայաց և քաշում դեպի հորիզոնի գիծը։ Նրանց հատման կետը կոչվում է համամիտման գլխավոր կետ, իսկ



Գծանկ. № 67.

ուղղահայացը—գլխավոր ուղղահայաց։

Այսպես քաշած յերկու գծերը հենց կազմում են հեռանաեսիլ հանութի հիմքը։


ՏԵՂԱՄԱՍԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ

Նկարելիք տեղամասի սահմանները վորոշվում են հորիզոնի գծի վրա ցայտուն կերպով աչքի ընկնող այնպիսի առարկաներով, վորոնք գտնվում են նկարելու տեղամասի ծայրերում։ Այդ նպատակով հանորդը մեկնած ձեռքում իրեն առաջ պահում է թղթից շինած քանոնը հորիզոնական դրության մեջ, նրա վրա նշանակում է համամիտման գլխավոր կետը և ծայրերի տեղական առարկանե-

րը, հետո գծանկարի վրայի հորիզոնի գծի ժամ է գնում (տես գծանկ. № 67), այնպես վոր համամիտման կետերը (քանոնի և թղթի վրա) իրար հետ ընկնեն, և հորիզոնի գծի վրա նշանակում է ծայրերի այդ տեղական առարկաները։

ՏԵՂԱՄԱՍՆ ԸՍՏ ՁԱԿԱՏԻ ՅԵՎ ԸՍՏ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆԵԼԸ

Հետաեսիլ հանութի նախարդակը պետք է գլխավորապես ծառայի այն նպատակին, վոր հեշտացնի առջևում գտնվող տեղանքը հասկանալը, կրակի (հրացանային և հրետանային) զարգացման տեսակետից. այդ պատճառով հանորդի համար, տեղական առարկաներն ու ան-



Գծանկ. № 68.

հարթությունները նկարելիս, անհրաժեշտ է որոշել այն գոտիները կամ շերտերը, որոնց վրա ամենամեծ ուշադրությունը պետք է դարձնել։

Գնդագրային կամ հրացանային կրակի տեսակետից, այդ կը լինեն տեղանքի այն շերտերը, որոնք գնդակոծի տակ են գտնվում. ա) կորճանի հրացանային կրակի, բ) գորճոն հրացանային կրակի, գ) հեռավոր հրացանային կրակի, այսինքն՝ հանորդից կը գտնվեն մոտավորապես. 1) մինչև 1 վերստ, 2) 1-ից մինչև 2 վերստ և 3) 2 վերստից ավելի հեռավորության վրա։

Հրետանային կրակի տեսակետից, այդ շերտերը կը լինեն. 1) հետևակի մատույցները, մինչև 2 վերստ. 2) 2 ից մինչև 4 վերստ և 3) 4 վերստից ավելի։ Այդպիսով հանորդը, գծանկարն ուրվագծելու ժամանակ, պետք է տեղանքն ըստ խորության բաժանի 3 գլխավոր պլանների (շերտերի). առջևի—փորը հեռակայությունների համար, 2) միջին—միջակ հեռակայությունների համար և 3) յետևի—հեռավոր հեռակայությունների համար։

Նկարելու տեղամասը մոտավորապես 3 շերտերի բաժանելուց հետո, հանորդը բաժանում է նրան նաև ճակատի ուղղությամբ, ուղղաձիգ գծերով։ Այդ գծերը պետք է տեղական առարկաների վրայով անցնեն (որինակ՝ սյուն, առանձին ծառ, շենքի ծայրը և այլն տես գծանկ. №№ 67 և 68)։

Նման առորաբաժանումը հետևյալ առավելությունները ունի. 1) ամբողջ տեղամասի վրա մանրամասնությունները միանգամից նկարելու ժամանակ վերացնում է շփոթության հնարավորությունը և 2) հնարավորություն է տալիս համակերպել շերտերը, նրանց վրա առարկանները նկարելիս, նայած նրանց հեռավորությանը հանորդից։


ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԸ ՆԿԱՐԵԼԸ

Հետատեսիլ գծանկարի կմախքը վերևում հիշված ձևով կազմելուց հետո, հանորդն սկսում է տեղական առարկաները նկարելը, նրանց դրությունը որոշելով հորիզոնի գծի և գլխավոր ուղղահայացի նկատմամբ, թղթի քանոնի, մատների և այլ միջոցով և հետո, նրանց նկարում է թղթի վրա մատիտով, սկզբում թեթև կերպով։

Միևնույն ժամանակ, առարկաների հեռավորության մասին գաղափար և նկարին ավելի պարզություն տալու համար, պետք է առարկանների զծագրության համապատասխան սովերարկում տալ. դրա համար, առջևի պլանի առարկանները նկարելիս, պետք է մատիտը պինդ սեղմել, միջինը նկարելիս—մատիտը սովորական ձևով սեղմել և յետևինը,—մատիտը թույլ կերպով սեղմել։

Անհրաժեշտ է գլխավոր ուշադրությունը դարձնել միջին պլանի վրա։ Հետատեսիլ գծանկարը պետք է այնպես նկարել, որ առջևի պլանը, կարծես, ամբողջ գծանկարի հիմքը ներկայացնի, իսկ յետինը—կողմորոշ տվյալները ներկայացնող մի տարր։ Տեղական առարկանները նկարվում են հատուկ հեռանկարային պայմանական նշաններով։

Ճանապարհները։ Մի գծանի յերկաթուղիները—յերկու գծով, յերկու գծանիները—3 գծով, որոնք աստիճանաբար մոտենում են միմյանց և խոտորնակի մանը գծերի շարքեր ունեն։ Ճուղինները—յերկու հատ գծով, ժեծգետնուղինները—յերկու բարակ գծով, գյուղական ճանապարհները ուղածանները—կետա լծով առաջինները—յերկու տակ, յերկրորդները—մի տակ, փոքվածքները հողակույտները-ինչպես տեղագրության մեջ (գծանկ. № 69)։



Գծանկ. № 69.

Բնակավայրերը։ Պետք է նրանց ընդհանուր ուրվագիծը նկարել և մեջը լրացնել կամայորեն, միայն մի պայմանով. խնամքով պիտի նկարել այն շենքերի ուրվագծերը, որոնք կարող են իբրև կողմորոշող առարկաներ ծառայել (օրինակ՝ զանգակատները, գործարանների ծխահանները, հողմաղացները և այլն)։

Ցանկապատերը նկարելու ժամանակ, ռազմական տեսակետից նշանակություն ունենալու պատճառով, պետք է նկարել նրանց ուղղությունն ու անկյունները։ Ցանկապատերը նկարվում են յերկու զուգահեռական գծերով, քարե ցանկապատի համար այդ գծերի մեջը գծավորում են մանր գծիկներով,

Առանձին շենքերը նկարվում են իրենց ուրվագծով, կտուրներից սկսած, որովհետև կտուրներն ավելի յեն աչքի ընկնում և ծառայում են մեկ շենքը մյուսից տարբերելու համար. պատուհաններն առջևի պլանի վրա ծածկվում են մանր գծիկներով, մեջին պլանի վրա նշանակվում են թեթև կեռլով, իսկ յետևինի վրա բոլորովին չեն նկարվում (գծանկ. № 70)։


Անտառները, պուրակները ու թփուտները։ Ամենից առաջ, ինչպես և բնակավայրեր նկարելու ժամանակ, պետք է ուրվագիծը քաշել, վրի մեջ պետք է ծառերը նկարել հատակերպվելով անտառի խտությանը։ Նկարելու ժամանակ անհրաժեշտ և պարզ յուրյուր տալ հատուկներն ու բացատները, նույնպես և առանձին ծառե-



Գծանկ. № 70.

րը, որոնք կարող են իբրև կողմորոշ առարկաներ ծառայել (գծանկ. № 71 և 72)։


Թփուտը նկարվում է նույնպես, ինչպես անտառը, միայն առանց ծառաբների։




Գծանկ. № 71.

Առանձին ծառերը նկարվում են նույնպես, ինչպես տեղագրական պլանների վրա (գծանկ. № 73)։

Ջրերը (գետը, լիճերը, լճակները)։ Գետերի ու լճերի ուրվագծերը նկարվում են անընդհատ, պարզ քաշած գծով, իսկ նրանց ներսում քաշվում են հորիզոնական գծիկների շարքեր, որոնք, քանի հեռանում են ափերից, այնքան բարակ են նկարվում, իսկ նրանց միջի հեռավո-




Գծանկ. № 72.



Գծանկ. № 73

բուժիչն ավելանում է (գծանկ. № 74)։

Բանջարանոցները, ճահիճները, ժա-



Գծանկ. № 74.

գագեխինները, ավազուտները, աղատները, պալար ցանկերը նկարվում են, ինչպես վոր տեղագրական պլանների վրա (գծանկ. №№ 75, 76 և 77)։




Ճահիճ.

Գծանկ. № 75.



Ավազաթմբեր.

Գծանկ. № 76.



Պալար ցանկեր.

Գծանկ. № 77.

ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԿԱՐԵԼԸ


Տեղական առարկաները նկարելուց հետո, սկսում են տեղանքի անհարթությունները նկարել, յեւսի պլանից սկսած։

Ամենից առաջ նկարում են բարձունքների սուր կերպով աչքի ընկնող ուրվագծերը, պահպանելով սրդեն

հիշված գծերի ստվարացումը, նայած բարձունքի հեռավորությանը։ Այդպես նկարված ուրվանկարներով և գնացած ընդհատ գծեր քաշելով, պետք է անհարթությունների տեղագրական հորիզոնականների տպավորություն հաղորդել։ Իհարկե, նման դեպքերում հատվածի բարձրությունը պահպանելու մասին խոսք չի կարող լինել։

Յեթե տեղանքի վրա զանազան ակոսներ, ձանկապատեր են պատահում, նրանք վերոհիշյալ հորիզոնականները քաշելը բավական հեշտացնում են։

Կոհակավեր տեղանքի վրա հաճախ ուելյեֆի այնպիսի խորշեր—ծալքեր են պատահում, որոնք հեռվից գրեթե աննկատելի յեն աչքի համար, մանավանդ միջին պլանից, մինչդեռ նրանք կարող են լայն ձորակներ ներկայացնել, որոնք հարմար են զարանների համար և մեոյալ տարածություններ (անտեսության դաշտեր) են կազմում։ Միանգամայն հասկանալի յե, որ տեղանքի նման խորշերն՝ անհրաժեշտ է նկարել հեռատեսիլ գծանկարի վրա։ Հանորդի աչքին անտեսանելի, նման ձորակների տպավորությունն ստացվում է մի քանի արտաքին նշաններից. որինակ՝ սուր կերպով ընդհատվող ճանապարհից, որ շարունակվում է հետևյալ լանջի վրա, միատեսակ առարկաների բարձրության նկատելի տարբերությունից, որինակ՝ անտառի, ծառերի, ժարդկանց և այլն (գծանկ. № 78)։



Գծանկ. № 78.

Հանորդի առաջ գտնվող բաց ձորակները կարտահայտվեն նուրբ գծերի միացումով, որ ցույց են տրված լանջերի համար (գծանկ. № 79)։



Գծանկ. № 79.

Հեռվից յերևացող յերկար, թեք կատարները կարելի յե հեշտությամբ ընդունել մարզի, ակոսի կամ ճանապարհի տեղ։ Միայն տեղանքը և նրա վրայի առարկաները ուշադրությամբ գննելով, դուրս գալով այնպիսի նշաններ գտնել, որոնք ցույց կը տան, որ դիտելի դիծը կատար է։ Իբրև այսպիսի նշաններ կարող են ծառայել՝ ճանապարհները, որոնք դիտելի գծի հետ անկյուն են կազմում, կամ ծառերի, տների խմբակները և այլն։ Ճանապարհի սուր կերպով ընդհատված հեռանկարը, տեղական առարկաների բարձրությունների նկատելի տարբերությունը ցույց կը տան, որ դիտելի դիծը կատար է։

Իշխում մասին կարելի յե դատել միմիայն բարձունքների այն մասերի համար, որոնք մի ուղղաձիգ հարթության վրա յեն գտնվում. ուղղորդության մասին —միայն այն լանջերի համար, որոնք զարձած են հանորդի կողմն իրենց տրամատով։ Այդ պատճառով գործնականի մեջ պետք է նկարել յերկու տեսակի լանջեր. 1) մատչելի և 2) դժվար մատչելի (անմատչելի), յերկրորդ տեսակի լանջերի համար գծիկներ քաշելով, որոնք պիտի ուղղահայաց լինեն այդ լանջերի ծալերի գծին (գծանկ. № 74). լանջի ուղղությունը (ամենամեծ ուղղորդության դիծը) բոլորովին չի արտահայտվում, իսկ յեթե անհրաժեշտ է այդ ցույց տալ, պետք է սլաքներ նկարել լանջի իջնելու ուղղու-

թյամբ։ Անհարթություններըը կարելի յե դարչնագույն մատիտով նկարել. դրա հետևանքով գծանկարն ավելի պարզ կը լինի, վորովհետև ռելյեֆի գծերը չի կարելի շփոթել մյուս ուրվագծերի հետ։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԸՆԹԱՑՔԸ ՀԱՆՈՒԹԻ ԺԱՄԱՆԱԿ։ ՅԵԶՐԱՓԱԿՈՒՄ։

Հեռատեսիլ հանուքի աշխատանքի ընթացքի մասին ասածն ամփոփելով, կարկլի յե աշխատանքի ամբողջ հաջորդականությունը ներկայացնել հետևյալ համառոտ ցուցակի ձևով։

I Նախապատրաստական աշխատանքներ.

1) Գծագրոցը պատրաստելը։
2) Կանգնելու կետի ընտրությունն ու նկարելը։
3) Հորիզոնի գիծն ու գլխավոր ուղղահայացը վորոշելն ու նկարելը։
4) Նկարելիք տեղամասի սահմանները վորոշելը։

II Կատարողական աշխատանքներ.

1) Նկարելու տեղամասն ըստ խորության և ըստ ճակատի ստորաբաժանելը։
2) Նկարելիք տեղամասի կմախքը կազմելը։
3) Տեղական առարկաներն ու անհարթությունները նկարելը։
4) Ուրագիրը կազմելը և մակագրերը։
5) Գծանկարի վերջնական հարդարելը։

Կանգնած կետ և մի քանի առարկաների մեջ յեղած հեռակայությունները ցույց ավող մակագրերը տեղավորվում են այն առարկաների վերևում, վորոնց նրանք վերաբերվում են. խորագիրը տեղավորվում և նկարի ազատ տեղերում։

Հեռատեսիլ հանուքի կատարելիս, չպետք է մոռանալ, վոր այդ նկարը մեծ մասամբ ինքնուրույն նշանակություն չունի, այլ հանդիսանում է իբրև տեղագրական պլանների լրացում և պարզաբանություն, ինչպես և իբրև զեկուցագրի պարզաբանություն, վորը շնորհիվ գծանկարի բավական կարճանում է։

Մարտական պարագայում կատարվող աշխատանքը, իհարկե, թույլ չի տալիս գծագրոցով զբաղվել, այդ պատճառով մինուչն հանուքը կարելի յե կատարել նաև դաշտային զեկուցագրերի թերթերի վրա։

Հանուքի ժամանակ իբրև հիմնական կանոն պետք է ծառայի հետևյալը. գծանկարի արտաքին գեղարվեստականությամբ չպետք է տարվել. նրա գեղեցկությունը ճշտության և դյուրընթեռնելիության, ինչպես և գործի համար անոգուտ ավելորդությունների քացակայության մեջ է։

ԳԼՈՒԽ V

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳԱՂԱՓԱՐ ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Ամբողջ պատերազմը հետախուզությունների մեջ է»:
Նապոլեոն:

Ամեն մի ռազմական գործողության աջողության հիմունքներից մեկը հանդիսանում է. 1) տեղանքի մարտավարական ճիշտ գնահատումը և 2) հակառակորդի պատավորման տեղի ու շրջանների մասին ճիշտ տեղեկություններ ունենալը:

Վերևում արդեն հիշված է այն միջոցների ու յեղանակների մասին, որոնք ծառայում են այդ տեղեկություններն ստանալու համար. միաժամանակ հիշված է նույնպես, որ երանգից իբրև ամենալավ միջոց ծառայում են տեղանքի գծագրական նկարները—պլաններն ու քարտեզները:

Սակայն, ինչպես արդեն հայտնի յե, քարտեզները չեն կարող լիակատար նյութեր տալ վայրի ռազմական նշանակության մասին բազմակողմանի դատելու համար, մասամբ մանր չափագույցի պատճառով, մասամբ առաջուց պատրաստած պլանների և տեղանքի այժմյան տեսքի վոչ լիակատար համապատասխան լինելու պատճառով և վերջապես մասամբ նաև այն պատճառով, որ չափագրական պայմանական նշանները ցույց են տալիս միայն տվյալ առարկայի տեղը, բայց այդ առարկայի կազմության մանրամասնությունների մասին գաղափար չեն տալիս: Որինակ, գետի պայմանական նշանով չի կարելի դատել նրա լայնության, խորության, հոսանքի արագության, հատակի ղրության մասին և այլն:

Այդպիսով պատերազմի ժամանակ, տեղանքի լրացուցիչ ընտրություններ կատարելով, անհրաժեշտ է քարտեզները լրացնել տվյալ նպատակի համար կարևոր մանրամասնություններով, կամ պետք է տեղանքի նոր նկարներ կազմել պլանի ձևով, մեր ու հակառակորդի զորքերի մարտավարական դրության, ինչպես և նկատի առած մարտավարական խնդրին համապատասխան:

Այնպիսի աշխատանքները, որոնք նման են ռազմաաչքաչափական հանույթին, բայց կատարվում են միշտ հատուկ ռազմական նպատակով, կոչվում են ռազմական հետախուզություն, կամ շրջադիտություն:

Վերոհիշյալից յերևում է, որ շրջադիտության ժամանակ հետազոտության առարկա յե հանդիսանում տեղանքը, յերբ հակառակորդը մեզանից մեծ կամ փոքր հեռավորության վրա յե գտնվում. այդ հանգամանքը այսպես թե այնպես դժվարացնում է հետախուզությունը կատարելը և հետախույզի առաջ, յեղանակի կիրառման տեսակետից, հատուկ պահանջներ է դնում, որոնք տարբերվում են խաղաղ ժամանակի պայմաններից:

Տեղանքի հետախուզությունը ձեռնարկվում է մանավոր խնդիրների լուծման համար, իսկ հետազոտության առարկա կարող են լինել կամ առանձին տեղական առարկաներ, որինակ՝ ճանապարհները բնակավայրերը, ճահիճները, անտառները և այլն, կամ այդ առարկաների

ամբողջությունը, այսինքն՝ ամբողջ տեղամասեր, և միշտ վորոշ մարտավարական նպատակով, այն է. 1) շարժման նպատակով (ընթացուղիները), 2) մարտի նպատակով (պաշտպանություն կամ գրոհ), 3) պահպան մասերի դասավորման համար և 4) իբրև հանգստի նախապատրաստման վայր։

Մարտավարական-տեղագրական հետախուզությունները ճիշտ ժամանակին կատարելը չափազանց կարևոր է, և նրանց հետևանքները պետք է իբրև հիմք ծառայեն պետի վերջնական վճռի համար։ Ուստի նա պետք է ճիշտ վորոշի այն ժամկետը, երբ պետք է ներկայացրած լինի հետախուզության հաշվետվությունը։

Հետախուզությունները ռազմական գործի ամենադժվար խնդիրներից մեկն են հանդիսանում, և նրանց աջողությունը կախված է պլանավորապես հետախուզի մարտավարական և տեղագրական տեղեկություններից, նրա համարձակությունից և հնարագիտությունից։

Հետևապես, հետախուզի կողմից խնդիրը ժամանակին կատարելը և աշխատանքը ժամանակին պատրաստելը հետախուզության հիմքն են հանդիսանում։ Սրանից բղխում են այն պահանջները, վոր դրվում են պետի առաջ, հետախուզություն կատարելը նշանակելիս։ 1) այնպիսի մարդկանց ընտրությունը, վոր ծանոթ լինեն մարտավարությանը և տեղագրությանը, հնարագետ, համարձակ և ուժեղ կամքի տեր լինեն (հատատակամություն), լինչպես և ճշտապահ ու դիմացկուն լինեն, 2) աշխատանքը կատարելու և զեկուցագրերը տեղ հասցնելու համար ժամանակի ճիշտ հաշվի առնելը և 3) միջոցների կազմակերպումը՝ զեկուցագրերը տեղ հասցնելն արագացնելու համար (կապի ծառայություն)։

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԶԲՈՒԶԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹԻՑ

Հետախուզությունների ժամանակ տեղանքը նկարվում է աչքաչափական հանուքի կանոններով, բայց, վորովհետև հետախուզությունները միշտ ձեռնարկվում են վորոշ մարտավարական նպատակով, այդ պատճառով էլ նրանք ամենից առաջ պետք է, վորքան հնարավոր է, ստացած խնդրին վերջնական պատասխանները տան և միայն կարճ կերպով հիշեն (կամ նույնիսկ բոլորովին չհիշեն) այնպիսի մանրամասնությունների մասին, վորոնք ավելի խնդրի համար նշանակություն չունեն։

Այսպիսով հետախուզությունների միջոցին հանուքի կատարելիս առաջ են գալիս հետևյալ էական առանձնահատկությունները։

1) Իբրև գլխավոր (ընթացքի) գծեր մեծ մասամբ հանդիսանում են վոչ թե ճանապարհները, այլ այն ուղղությունները, վորոնք ամենալավ կերպով ծանոթացնում են հետազոտելի առարկայի մարտավարական հատկություններին, նկատի ունենալով ավելի խնդրի նպատակը։ Այսպիսի գծեր կլինեն. որինակ, տեփական դիրքի հետախուզության ժամանակ՝ ճակատի ուղղությունը, դիրքի մասույցները, զորավիղների ուժգնությունը, ժանդակների միջի հաղորդակցությունները և այլն. հակառակորդի դիրքի հետախուզության ժամանակ՝ նրա մասույցները և այլն։

2) Գլխավոր գծերից անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ դուրս գալ՝ առարկաների մարտավարական հատկություններին ավելի լավ ծանոթանալու համար։

3) Դաշտային աշխատանքներից առաջ՝ անհրաժեշտ է

ավյալ խնդիրն ուսումնասիրել քարտեզի վրա, նրանից արտագծել (պատճենը հանել) հանուքի չափագույցով բոլոր գլխավոր և իրենց տեսքով քիչ փոփոխվող տեղական առարկաները։

4) Տեղական առարկաները նկարելու յեղանակները նույնն են, ինչ վոր աչքաչափական հանուքինը, բայց այս կամ այն յեղանակի կիրառումը կախված է շրջապատության նպատակից, որինակ՝ սեփական դիրքի կամ բացօթյակի շրջապատության ժամանակ, բացի դեպի առաջ տարադիտումից, կետերը նկարելու ամենաճեռնտու յեղանակները կը լինեն՝ ուղղահայացների և ծածկոցների յեղանակները։ Առհասարակ պետք է նկատել, վոր դաշտային աշխատանքից առաջ, նկարելի տեղանքի կմախքը, քարտեզից արտագծելու միջոցով, նախապես պատրաստված լինելու պատճառով, ծածկոցների յեղանակն ավելի հաճախ և պատահում և ավելի գործադրելի յե, քան սովորական աչքաչափական հանուքի ժամանակ։ Հակառակորդի դիրքի մասույցների հետախուզության ժամանակ, բացի դեպի առաջ տարադիտումից ու հատումներից և հեռատեսիլ ուրվանկարներից, հազիվ թե աջողվի վորևե այլ յեղանակներ կիրառել։

Հետախուզության, ինչպես և աչքաչափական հանուքի հետևանքները կազմում են նախարդակն ու խորագիրը։

Նկատի ունենալով, վոր հետախույզը պարտավոր է իր գլխավոր ուշադրությունը շրջապատելի առարկայի վրա կենտրոնացնել, յերկրորդական առարկաներից նկարելով միայն այն, ինչ վոր գլխավոր առարկայի համար նշանակություն ունի, այդ պատճառով շրջապատության նախորդակը մի քիչ տարբերվում է աչքաչափական հանուքի նախարդակից։

Աչքաչափական հանուքների նախարդակները փոքր-

իշատե համաչափ են լինում, իսկ շրջապատության նախարդակները, կարծես թե, չավարտված հանուքի տեսք են ունենում, վորովհետև ռազմական տեսակետից կարևոր շատ տեղական առարկաներ, վորոնք տվյալ նպատակի համար նշանակություն չունեն, կարելի յե նկարել ամենաբնորոշ գծերով (նշանակել միայն), կամ նույնիսկ բոլորովին չնկարել։

Սակայն, այն առարկաները, վորոնք կարող են կողմնորոշման համար ծառայել, կամ նրանց միջոցով կարելի յե գտնել կրակ բանալու հեռակայությունների մասին և այլն, վոչ միայն նկարվում են հետախույզի կողմից, այլ կարող են մինչև անգամ ստեղծվել նրա ձեռքով, որինակ՝ ծառի վրա նշան անելը, ճյուղերը կիսատ կոտրելը, խոտը փոքր տեղ այրելը և այլն։ Այսպիսի առարկաները պետք է սուր կերպով տարբերվեն իրենց նման առարկաներից (չշփոթվեն նրանց հետ) ու տեղանքի վրա հեշտությամբ գտնելի լինեն։ Տվյալ խնդրի համար անպետք առարկաները նախարդակի վրա առատապես նկարելն ավելի շուտ մթնեցնում է վերջինս, քան թե հեշտացնում նրանից օգտվելը։

Հետախույզը շրջապատության ուսումնասիրելիս պարտավոր է պատրաստի ունենալ հետևյալ պատկանելիքները։ 1) ձեռքի գծագրոց կողմնացույցի հետ միասին կամ հուշատետր, 2) ժամացույց, վորը պետք է պետի ժամացույցի հետ սուռգված լինի, 3) յերկդիտակ, 4) զեկուցագրերի գրքույկ, 5) նկարելիք տեղամասի քարտեզ և 6) գծագրական պիտույքներ։ Գիշերը հետախուզությունն կատարելիս, ցանկալի յե ունենալ յելեքտրական լապտերը և լուսատվոր կողմնացույց։

Ժամանակի սղության դեպքում, կարելի յե նախարդակի փոխանակ հաշվեռության տուժս ներկայացնել։

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՈՄՍԵՐ

Հաշվետվության տոմսերը ծառայում են զեկուցագրերի բովանդակությունը պարզաբանելու, լրացնելու և կրճատելու համար. այդ պատճառով նրանք պետք է կըցվեն զեկուցագրերին, իսկ ավելի լավ է տոմսը նկարել հենց զեկուցագրի վրա դաշտային գրքույկի մեջ. հաշվետվության տոմսերը պետք է իրենց մեջ պարունակեն այն ժանրամասնությունները, որոնք կամ չկան քարտեզի վրա, կամ կորցնում են իրենց պարզությունը գրավոր նկարագրելու ժամանակ, այսինքն՝ հաշվետվության տոմսը պետք է փոխարինի նկարագրությանը։


Հաշվետվության տոմսեր կազմելն առանձնապես անհրաժեշտ է այն ժամանակ, յերբ կցվում են անշարժ պահպանության գործողության մասին յեղած զեկուցագրերին, որովհետև պետն անշարժ պահպանության գիծը նշանակելու մասին կարգադրություն է անում քարտեզի միջոցով, իսկ իրականության մեջ քարտեզը կարող է հնացած լինել և տեղանքին համապատասխան չլինել. այդ կարող է թյուրիմացությունների մեջ գցել։ Որինակ, ջրկատի պետը, քարտեզով զեկավարվելով, հրամայել է անշարժ պահպանությունը դնել հետևյալ գծով. № անտառի հյուսիսային յեզրով, Սուլուք գյուղի միջով, հետո Սուլուք գյուղից դեպի արևմուտք գնվող ճանճի հարավային յեզրով (գծանկ. № 80 [1])։

Տեղանքի վրա կալող է պատահել, որ անտառի մի մասը կոտորած լինի, իսկ ճանճի մի մասը չորացրած և վարած լինի, և պահպան ջոկատը, նշանակած տեղը գալով, այնպիսի գիծ բռնի, որ չի համապատասխանի պետի ցանկությանը, որ՝ հակառակորդի նկատմամբ դուպահեստական գիծ գրավելու փոխարեն, շեղ գիծ կըռավի։

Անշարժ պահպանության պետի զեկուցագրի հետ ներկայացրած հաշվետվության տոմսը հնարավորություն է տալիս պետին համոզվելու, թե արդյոք ճիշտ է կանգնած անշարժ պահպանությունը, ժամանակին միջոցներ ձեռք առնելու՝ սխալները ուղղելու համար, և նրան թույլ է տալիս գաղափար կազմել ուղեկալների և պահպանական ժանդակի միջև գտնվող տեղանքի պաշտպանական հատկությունների մասին։

Հաշվետվության տոմսի վրա պետք է նկարել միայն ամենահայտնին, որ ազդեցություն ունի տվյալ գործքերի դասավորման ու գործողության վրա տվյալ պարագայում, և ավելի վոչինչ։ Թուլատրվում է ճիշտ

[1]) Գծանկարը քաղված է Յեգորևի «Կիրարկելի մարտավարության հուշիկներից» («Записки прикладной тактики»), Տես 1908 թ. հրատ. յերես 208.



Գծանկ. № 80.

չափացույց չպահպանել և նկարել միայն մոտավորապես ու աչքաչափով, իսկ հեռավորությունները ու չափերը նշանակել քայլերի թվերով։

Ոգտակար է տոմսի լուսանցքների վրա ավելի խոշոր չափացույցով գծագրել և նկարել այնպիսի տեղական առարկաները, որոնք հաշվեռվության տոմսի վրա մեկ չափացույցով չեն կարող արտահայտվել բավականին պարզ, մինչդեռ նրանք նշանակություն ունեն կամ մարտավարական, կամ էլ և կողմորոշ առարկա։ Որինակ, տոմսի վրա կամուրջ նշանակելով, լուսանցքի վրա նկարում են նրա ճարտարապետական գծանկարը չափերի թվերով, իսկ գծանկարի տակին տալիս են նրա այն հատկությունների հատուկ նկարագրությունը, որոնք գծանկարով չեն արտահայտվում։

Տեղանքի անհարթությունները նկարվում են հորիզոնականներով, առանձին գագաթներն ամենապակասը յերկու հորիզոնականով։ Գետերի հոսանքը ցույց է տրվում սլաքով։ Ճանապարհների ուղղությունը գրում են նրանց յերկայնությամբ «այսինչ տեղից», «դեպի այսինչ տեղը», չոկատի շարժման ուղղությամբ (տեղանից դեպի հակառակորդը)։ Անտառներն ու թփուտները այն պայմանական նշաններով են նկարվում, որ ընդունված են աչքաչափական հանույթների համար։

Գնդակոծի տարածությունն արտահայտվում է կետագծով մինչև ցայտուն կերպով աչքի ընկնող առարկաները, նրանց հեռավորությունները գրում են գնդացրային և հրացանային կրակի համար։

Յեթե մի տեղ կարող է իրրև դիտակետ ծառայել, նրա հաշվեռվության տոմսի վրա անհրաժեշտ է անտեսության դաշտերն ուրվագծել և գծիկներով ծածկել։

Յեթե հետախուզությունը կատարվում է այնպիսի տեղում, որտեղ նկատվել է հակառակորդը, պետք է նշա-

նակել հակառակորդի զորքերի դասավորությունը, զորքերն պարզված են, նու յնպես և դիտողության ժամանակը։

Հակառակորդի ժամերի դասավորման մասին տեղեկությունները տոմսի վրա նշանակելիս, յերբ այդ տեղեկությունները ստացված են ոչ անձնական դիտողությամբ, պետք է անպայման բացատրել այդ տեղեկություններն ստանալու աղբյուրը, որինակ՝ «տեղացու պատմությամբ», «գերու հարցաքննությունից» և այլն։

2—3 վերստանոց քարտեզների վրա շատ տեղական առարկաներ, որ պետք է նկարել հաշվեռվության տոմսի վրա, բացակայում են, մինչդեռ այդ առարկաները, նայած պարագայի պայմաններին, կարևոր դեր են խաղում. այդ պատճառով ոգտակար է նրանց պայմանական անուններ կամ համարներ տալ (որինակ՝ կանաչ կտուրով տուն, ծխահանով տուն, յերկու մայրի ծառ ունեցող գագաթ և այլն, կամ առանձին կեչի ծառ № 1, պուրակ № 2, ջրաղաց № 3 և այլն)։ Այդ շատ հեշտացնում է պարզ ըմբռնումը, թե հակառակորդն իսկապես որտեղ է նկատվել, նու յնպես և կրակի բաշխումը հարկավոր ուղղությամբ։ Միայն պետք է, որ այսպիսի անուններ քիչ լինեն ու տեղական առարկաների այդ պայմանական անուններն ու համարները միատեսակ լինեն չոկատի բոլոր պետերի համար։

Այնուհետև տոմսի վերևում գրվում է վերնագիրը, ներքևում նկարվում է գծային չափացույցը, մի կողքին—կողմորոշ Հս-Հր սլաքը։ Ներքևի ձախ կողմում գրվում է կազմելու ժամանակը, ներքևի աջ կողմում—կազմողի ստորագրությունը։

Յերբեմն հաշվեռվության տոմսը կազմվում է հարաբերական չափացույցով, նրա ամենակարևոր հեռավորությունները նշանակելով մետրերի (սաժհնների), վերստե-

բի թվերով։ Այսպիսի հաշվեառության առաջը կոչվում է ա ք ե ա։

ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Բնակավայրերի հետախուզությունը ձեռնարկվում է՝ 1) պ ա շ տ պ ա ն ո ւ թ յ ա ն, 2) գ ը ո հ ի և 3) բ ը ն ա կ ա վ ո ր մ ա ն նպատակով։

Տեղագրական հետախուզության ուղղակի խնդրից անկախ, և նկատի ունենալով հետապնդվող նպատակը, գյուղը (կամ առհասարակ բնակավայրը) պետք է հետազոտել նաև յերկու տեսակետից, քաղաքական (տեղային-ների տրամադրությունը, նրանց վերաբերմունքը զեպի պատերազմող կողմերը) և անտեսական (նյութական միջոցների և աշխատող ուժի ոգտագործումը)։

Պ ա շ տ պ ա ն ո ւ թ յ ա ն նպատակով հետախուզը գ ե պ ի հ ա կ ա ռ ա կ ո ր գը գ ա բ ձ ա ծ յ ե գ ը ը [1]) ընդունելով իբրև գլխավոր գիծ, իսկ գլխավոր յելքը, յեթե նա գտնվում է այդ յեզրի վրա, իբրև յելակետ, ատրապիտում է յեզրի յերկայնությամբ և նկարում նրան զ ե պ ի ա ռ ա ջ ա տ ր ա պ ի տ ա ժ ը, խնամքով նկարելով նրա բոլոր բեկվածքները։ Յեթե հնարավոր չե գլխավոր յելքն ընդունել իբրև յելակետ, այդպիսի կետ ընտրվում է թևերից մեկում։

Թևերից մեկին հասնելուց հետո, հետախուզը անցնում է զեպի գյուղի ներսը. այդ ժամանակ զ ե պ ի ա ռ ա ջ ա տ ր ա պ ի տ ա ժ ա ծ ը և ո ւ ղ ղ ա հ ա յ ա ց ն ե ր ի ե ղ ա ն ա կ ո վ նա նկարում է բոլոր փողոցները, նրբա-

[1]) Պաշտպանության ժամանակ պետք է դրավել այն յեզերքը, որ կազմված է լինում բանջարանոցներով, այգիներով, կալերով, զեպի առաջ դուրս բերված առանձին հողաթմբերով, գոլոր ցանկերով և այլն, բայց վոչ թե հենց տների գիծը

փողոցները, բնական արգելքները, խնամքով նշանակելով այն բոլոր շենքերը, վորոնք առանձնապես ամուր են շինված և կարող են ծառայել իբրև հենակետ։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել գյուղի մեջ (հրապարակներում) զնդակոծի հնարավորության ու հարմարության և լավ քողարկված դիտակետերի ընտրության վրա։

Գյուղի ներսը նկարելուց հետո, հետախուզը նկարում է յեզրի թիկունքի մասը. նա պարտավոր է առանձին խնամքով նշանակել այն յելքերը, վորոնք կարող են հարմար լինել ժ ա ն գ ո ւ ա կ ն ե ր ի զեպի մարտամասերը շարժվելու համար։

Ա ռ ջ ի ա ւ մ գտնվող տեղանքը նկարելու ժամանակ, իբրև գ լ խ ա վ ո ր գ ծ ե ր հանդիսանում են գերքի ա ռ ա ւ ջ յ ն ե ր ը հակառակորդի կողմից. թևերում գտնվող տեղանքը նկարելու ժամանակ—այն բոլոր ուղղությունները, վորոնք նպաստում են շրջառմանը (թևանցմանը) կամ շրջանցմանը (թիկնանցմանը)։

Մ ա տ ա գ ր ի մեջ պետք է նշանակել. 1) գերակշռող նյութը այն շինությունների (հատկապես ճակատի յեզրի) և այն շենքերի, վորոնք կարող են իբրև հենակետ ծառայել. 2) գյուղի միջով անցնող արգելքների հատկությունների նկարագրությունը. 3) ամենահարմար մատույցները. 4) հնարավոր և արդյոք կազմակերպել պաշտպանության առաջավոր գիծը. 5) կան արդյոք խլվող բարձունքներ, նրանց հեռավորությունները. 6) հնարավոր և արդյոք թիկնանցում և մանավանդ վորակ, ընդհմ ա գ ր ո ւ թ յ ա ն միջոցները. 7) պաշտպանության համար հարկավոր զորքերի քանակը. 8) ջրի քանակն ու վորակը. 9) հաղորդակցության հարմարությունը, գետինը, և այդ հաղորդակցությունը բարելավելու համար անհրաժեշտ աշխատանքը. 10) այն տեղական առարկաների նկ ա գ ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը, վորոնք խանգարում են նահանջին և կարող են

ծառայել իբրև հենակետ. 11) քաղաքման համար անհրաժեշտ միջոցները. 12) ոդային հետախուզության ծածկող տեղական առարկաների գոյությունն ունենալը և նրանց բնույթը. 13) այն աշխատանքները, որոնք հարկավոր են հակառակորդի կողմից տանկեր ու զրահամեքենաներ գործադրելուն խանգարելու համար. 14) այն տեղերը, որտեղ կարելի չե սպասել գազերի ամենամեծ կենտրոնացում, բիմիական արկերով զնդակոծելու դեպքում և 15) անհրաժեշտ հակահրդեհային միջոցները։

Գ ր ո հ ի ն պ ա տ ա կ ո վ։ Մանրամասն հետախուզությունը հնարավոր և միայն սակառնակից լուսանկարելու միջոցով։ Վերերկրյա հետախուզությունը սահմանափակվում և դյուզը հեռվից զննելով (քաղաքական խալաթներ հագած և քաղաքկիչների հատկապես շինած դիտակետերից (մաքետներից)), յերբեմն կարելի չե տեսնել գյուղի դրսի յեզրը կամ նրա թևերը և համեմատաբար մոտիկ տարածություններից)։ Յանկալի չե պարզել՝ մոտիմ և արդյոք գյուղը դերքի մյուս տեղամասերի սիստեմի մեջ, թե ինքնուրույն հենակետ և հանդիսանում, վորտեղ են բաց թևերը, գրաված գծի դրսի գծագրությունը (ներս մտնող և դուրս յելնող անկյունները), վորտեղ են գնդացրային բները (կարելի չե վորոշել, յեթե հարկադրելու լինենք նրանց կրակել), վորտեղ են դիտակետերը, կան արդյոք արհեստական արգելքներ և ինչպիսի արգելքներ են. չկան արդյոք գյուղի առջևում իշխող բարձունքներ, վորոնք թույլ են տալիս գյուղը զնդակոծել շեղակի կրակով, ինչպիսի ծածկարաններ կամ խրթակների մոտենալը քաղաքող մատույցներ կան, և դրանք դեպի վոր կետերն են տանում, վոր տեղական առարկաները կարող են իբրև կողմնորոշ կետեր ծառայել՝ գրոհող խրթակներին (ջոկերին—ցերեկը և գիշերը) ուղղություն տալու համար, վորտեղ

կարելի չե դնել գրոհողի զնդացիրները կրակ բանալու համար և այլն։

Բ ն ա կ ա վ ո ր մ ա ն ն պ ա տ ա կ ո վ։ Հանութթական աշխատանքը վոչ մի բանով չի տարբերվում պաշտպանության նպատակով կատարվող շրջադիտություններից. միայն ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում շինությունների քանակի ու տեղադրության վրա, և առջևում գտնվող տեղանքը նկարում են դրքերի շարժման, պահպանության տեղավորելու, հավաքի և պաշտպանության հարմարության տեսակետից։

Մորագրի մեջ պետք է գրել հետևյալ տեղեկությունները. 1) տանիտարական պայմանները. 2) ծածկված (տաքները. 1) տանիտարական պայմանները. 2) ծածկված (տաքուկ տաք) շինությունների քանակն ու բնույթը, բնակիչների թիվը, նրանց զբաղմունքը, նրանց վատահելիությունը, վերաբերմունքը դեպի զորքերը. 3) զանազան պաշարների քանակը. 4) ջրի վորակն ու քանակը. 5) փոխադրական միջոցները և 6) բժիշկների և անասնաբույժների թիվը և վրտեղ են նրանք տպրում։

Նախարդակի չափացույցը— պաշտպանության ու զրահի դեպքում 100-ից մինչև 250 սաժ. 1 սանտիմետրում, բնակավորման դեպքում 50-ից մինչև 100 սաժ. Մետրական սիստեմով $\frac{1}{10000}$ և $\frac{1}{20000}$։

ԱՆՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մարտական գործողությունների ժամանակ անտառների նշանակությունը կախված և նրանց բոլորքի ուրվագծից և բնույթից (բաց կամ թփուտով ծածկված), խոտությունից և նրանց ընդարձակությունից. այդ վերջին տեսակետից անտառները կարելի չե բաժանել յերկու խմբակի. 1) պ ո ւ ր ա կ ն ե ր, ա յ գ ի ն ե ր և ա ռ ա ն ձ ա կ ի. 2) ն ա խ ա ր դ ա կ ա ր ա ծ վ ո ք ր ա ն տ ա ռ ն ե ր և 2) ը ն դ ա ր ձ ա կ ա ր ա ծ վ ո ք ր ա ն տ ա ռ ն ե ր։

Առաջին լամբակը կարող է հանդիսանալ կամ իբրև ինքնուրույն հենակետեր, կամ պիրքի ընդհանուր ճակատի կազմության մեջ մտնել, իբրև նրա բաղադրիչ մասը։ Յերկրորդ լամբակը հանդիսանում է ամրացող կառուցներով, որոնք գտնվորվում են մի քանի գծով։ Անտառով ծածկված տարածությունները կարող են հետախուզության յենթակա լինել նաև զրքի շարժման հատվարգելքի տեսակետից։

Այդպիսով անտառների հետախուզությունը կարելի յե կատարել. 1) պաշտպանության նպատակով, 2) զրոհի նպատակով և 3) իբրև մարգելք շարժման համար։

Պաշտպանության նպատակով։ Պաշտպանության ժամանակ անտառի ներսն ամենից լավ է նկարել անտառի մեջը տանող գլխավոր ճանապարհից։ Հետախույզն անցնում է բոլոր ճանապարհներով, անտառային հատուկտներով, բացատներով ու բնական արգելքներով, որոնք կարող են նպաստել կամ փոխադարձ ոգնության կամ հաջորդական պաշտպանության, և ուշադրություն է նշանակում և այն բոլոր տեղական առարկաները, որոնք կարող են ծառայել իբրև կողմորոշ կետեր և հենակետեր։

Թիկունքի յեզրը հետազոտում են ճիշտ նույնպես, ինչպես պյուռի պաշտպանության ժամանակ։

Նորագրի մեջ նշանակվում է. 1) անտառի և առանձնապես նրա բոլորքի ընդհանուր բնույթը. 2) պաշտպանության համար անհրաժեշտ զրքերի քանակը. 3) հաղորդակցության հարմարությունը. 4) ամենահարմար մատույցները. 5) ժամանակների համար նպատակավոր տեղը. 6) անտառի մեջ յեղած առարկանների (ճահիճների, գետակների) ժառելիությունը. 7) դիտակետեր կառուցելու համար հարմար տեղերն ու առարկաները։

Գրոհի նպատակով։ Գրոհի նպատակով հետախուզության ժամանակ, անտառի ներսի մասին կարելի յե գտնել միայն ընդհանուր տեղանքի (ճահճային, չոր, նրա մշակության աստիճանը) քարտեզով, անտառի մանավոր հատկություններով (անտառի տեսակը, ծառերի բարձրությունը) և տեղական բնակիչների հարցուփորձով։

Սավառնակներից պարբերաբար հանած լուսանկարների միջոցով հետախուզությունն արժեքավոր տեղեկություններ է տալիս՝ անտառը հակառակորդի կողմից կատորելու մասին, կամ ընդհակառակը՝ նախկին նկարների վրա արտահայտված բացատները, իբրև անտառ քարկելու մասին։

Նախարդակի չափազույցը նույնն է, ինչ որ գյուղի հետախուզության ժամանակ։

Իբրև արգելք շարժվելու համար։ Այս դեպքում հետախույզի խնդիրը սահմանափակվում է անտառի անցանելիության աստիճանը որոշելով այդ պատճառով իբրև գլխավոր գծերը կը լինեն շարժման ուղղության բոլոր ճանապարհները, որոնք և նկարվում են դեպի առաջ տարտիմաժ։ Յերակետը նշանակվում է անտառի գլխավոր ուղղաքի մոտ։ Միևնույն ժամանակ պետք է հետազոտել խոտարնակի ճանապարհները, կածանները, հատուկտները, իբրև այգիների միջև կապ հաստատելու ճանապարհները, իբրև այնպիսի տեղեր, որոնցից հակառակորդը կարող է ոգտվել զարանները գործելու համար։

Այդ հետախուզության ժամանակ չափազանց կարևոր դեր է խաղում կողմորոշ առարկանների աղոտ ընդունությունը, ժանավանդ ճանապարհների խաչվերուկների վրա, յեթե այդպիսի առարկաներ չկան, պետք է նրանց ստեղծել (ճյուղերը կիսատ կարել, կտրել և այլն)։

Նորագրի մեջ պետք է նշանակել, բացառապես ան-

ցանկլիութեան հարմարութեան տեսակետից, հետևյալ տեղեկութիւնները. 1) ճանապարհների, անտառային հատուկտների լայնութիւնը շարքի չափերով. գետինը, նրանց դրութիւնը, հանդիպող արգելքները, նրանց վերացնելու ժամանակն ու միջոցը, առանց ճանապարհների շարժվելու հնարավորութիւնը. 2) խոտարնակի ճանապարհների ու հատուկտների դրութիւնը. նրանց անցանելիութիւնը հեծանիւների, մոտոցիկլների և այլ մեքենաների համար. 3) ցույց տալ այն տեղերը, որոնք հարմար են յերթևեկութիւնը խոտացնելու, բացօթեայի և, մարտի դեպքում, դիրքի համար. 4) հնարավոր և արդյոք այդների միացումը հենց անտառի մէջ, կամ անտառից դուրս գալուց հետո. 5) հնարավոր և արդյոք անտառի շրջանցումը, և դրա համար հարկավոր ժամանակը։

Նախարդակի չափագուլցը լինում է 250-ից մինչև 500 մաժ. 1 մատնաչափում, մեծարկան սխեմայով $\frac{1}{20000}$-ից մինչև $\frac{1}{50000}$։

ԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մի բարձունք կամ մի շարք բարձունքներ կարող են հանդիսանալ՝ կամ իրրև դիրքի հենակետեր, կամ իրրև ինքնուրոյն դիրքեր, զանազան ուժ ունեցող զոհատների համար։

Այս հետախուզութեան ժամանակ հետախույզի համար առանձնապես կարևոր է իրեն հետ լավ քարտեզ ունենալ, որովհետև գնումը չափազանց դժվարանում է։

Պ ա շ պ ա ն ու թ յ ա ն նպատակով։ Այս հետախուզութեան ժամանակ յերևակեսը ընտրվում է իշխող բարձունքի վրա, և, յեթե բանձունքը մեծ չէ, նրան կարելի յե այդ գագաթից նկարել շ ու ր ջ ա ն ա կ ի ա ր ա դ ի ու ս մ ա մ բ։

Գագաթը նկարելու համար իրրև գլխավոր գիծ ծառայում է նրա յեզերքը, որը և նկարվում է դեպի ա ռ ա ջ ա տ ա ր ա գ ի ա ն մ ա մ բ։

Լանջերը նկարվում են դեպի առաջ տարագիտամբ հետևյալը որոշելու նպատակով. ա) դեպի հակառակորդը գտնված լանջերի վրա՝ գրոհի համար մատչելի լինելը և մեռյալ տարածութիւնները և բ) թիկունքի լանջերով անցդակների մոտենալու և նահանջի անարգել լինելը, փամփշտի յերկանիլների, ռմբաձայլերի, յերթի խոհանոցների թաքուն (վերերկրյա և ոգային դիտողութեան) տեղափոխութիւնը։

Բարձունքի տորոտը նկարվում է դեպի ա ռ ա ջ ա տ ա ր ա գ ի ա ն մ ա մ բ մեռյալ տարածութիւնները որոշելու նպատակով։

Առջևում և թևերում գտնվող տեղանքը պետք է նկարել, նկատի ունենալով հրետանու ձիգի հեռավորութիւնը։

Գնդացիրները դասավորելու և առաջավոր դիտակետեր կատարելու համար հարմար տեղերը պետք է նշանակած լինեն։

Դրա ժամանակ հանութի կարգը նույնն է, ինչ վոր դյուզի առջևում, թևերում և թիկունքում գտնվող տեղանքը նկարելու ժամանակ։

Տորագրի մեջ նշանակվում են հետևյալ տեղեկութիւնները. 1) բարձունքի բնույթը, գետինը. 2) լանջերի հատկութիւնները, նրանց մատչելիութիւնը. 3) տորոտի հատկութիւնները. 4) շրջակա տեղանքի վրա իշխելը. 5) հեծելազորի և հրետանու համար մատչելի տեղամասերը. 6) արդյոք բավականաչափ ծածկված են ոժանդակները, քարշակներն ու ռմբաձայլերը. 7) մատույցների հատկութիւնները, նրանցից ամենակարևորը. 8) բարձունքի ամենամատչելի մասերը. 9) ինչ քանակութեամբ զորքերի յե համապատասխանում բարձունքի մեծութիւ-

նը. 10) ցանկալի է ժամանակին դիտողությունից (ամառանակից լուսանկարելուց) քողարկելու բնույթը, որ ամենահարմարն է հանդիսանում ավյալ բարձունքի, ինչպես և նրանից դեպի թիկունքը և ճակատ յերկայնությամբ տանող ճանապարհների համար:

Գրոհի նպատակով: Բաց լանջեր և զնդացրային լավ զնդակոծ ունեցող բարձունքների գրոհն ամենադժվար մարտական խնդիրներից մեկն է: Այդ գրոհը հեշտացնելու համար անհրաժեշտ է. 1) խնամքով նախապատրաստություն հրետանային կրակով. սրանից առաջանում է այնպիսի վայրերի կարևորությունը, որոնց վրայից կարելի է զնդակոծել գրոհելիք բարձունքը. 2) ճակատային գրոհը՝ թևանցման կամ թիկնանցման հետ միացնելը. սրանից բղխում է մոտիկում գտնվող այնպիսի առարկաների նշանակությունը, որոնք նպաստում են նման շարժումների կատարմանը:

Այդպիսով, հետախույզի խնդիրը կը լինի. 1) նախարդակի վրա և խորագրի մեջ ցույց տալ գրոհ ավող հրետանու տեղավորության դիրքերը. 2) հեռվից ստորոգի հատկությունները որոշելը, թե արդյոք նա չի պարունակում մեծալոր տարածություններ, որոնք կարող են ծածկել գրոհ ավող զոլքերին գրոհից առաջ և 3) ցույց տալ ամենահեռուստու մասույցները. հնարավոր է արդյոք թիկնանցումը, այն էլ վերտեղ:

Նախարդակի չափացույցը, ինչպես պաշտպանության, նույնպես և գրոհի ժամանակ, լինում է 100-ից մինչև 500 սաժ. 1 մատնաչափում. մեծարական սիստեմով $\frac{1}{10000}$-ից մինչև $\frac{1}{50000}$:

ՀԵՂԵՂԱՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հեղեղատների մարտավարական նշանակությունը պիտավորապես կախված է նրանց դրությունից. 1) ճա-

կատ առջևում գտնվող հեղեղատը ուժեղացնում է պաշտպանությունը և դժվարացնում է գրոհը. 2) դիրքի թեվում գտնվող հեղեղատը ծառայում է իբրև պաշտպանակ, բայց միևնույն ժամանակ կարող է ծառայել հակառակորդի համար իբրև մոտույց և 3) դիրքի թիկունքում գտնվող հեղեղատը կարող է ծառայել իբրև ծածկարան ուժանդակների համար, բայց միևնույն ժամանակ, իբրև արգելք նահանջի ժամանակ:

Հեղեղատները, նայած նրանց լանջերի (ափերի) ու հատակի հատկությանը (ճահճոտ), կարող են արգելք ծառայել տանկերի շարժման համար. քիմական արկերով զնդակոծի ժամանակ, գազերը առավելապես հավաքվում են հեղեղատների մեջ:

Հանգստի ժամանակ իբրև գլխավոր գծեր ծառայում են հեղեղատի ափերն ու հատակը, որոնք և նկարվում են պեպի առաջ տարվելիս. դրա հետ միասին պետք է ճիշտ որոշել հեղեղատի լայնությունն ու խորությունը, լանջերի ուղղորդությունն ու զեպինը, հատակի հատկությունը, ափերի իշխումը, շրջակա տեղանքի հատկությունները, թե, արդյոք հնարավորություն չկա, հեղեղատի թիկունքն անցնելու, խոտորնակի և յերկայնակի հաղորդակցություններ հեղեղատի միջով, դրանց առաջն առնելու միջոցները:

Հեղեղատի, իբրև մոտույցի, շրջապատության ժամանակ, գլխավոր գիծը հանդիսանում է հեզատի հատակը:

Նախարդակի չափացույցը լինում է 100-ից մինչև 250 սաժ. 1 մատնաչափում. մեծարական սիստեմով $\frac{1}{10000}$-ից մինչև $\frac{1}{20000}$:

ԸՆԹԱՑՈՒՂՈՒ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Զորքերի շարժման ճանապարհը կոչվում է «ընթացուղի»: Բայց ընթացուղի բառի տակ չպետք է հաս-

կանալ միայն ճանապարհները, այլ նաև նրանց յերկու կողմն ընկած տեղանքի շերտը, որքան աչքն է տեսնում։ Ընթացուղու հետախուզություն կատարելու գլխավոր նպատակն է պարզել, թե հնարավոր է արդյոք զորքերի անարգել շարժումը, և ինչ միջոցներ պետք է ձեռք առնել բոլոր հանդիպող արգելքները վերացնելու համար։

Զորքերի շարժման համար ծառայող ճանապարհները կարող են բազմատեսակ լինել. յերկաթուղիներից, խճուղիներից սկսած, մինչև ամենաանշան շավիղները։

Գլխավոր ճանապարհների՝ յերկաթուղիների, խճուղիների և մեծ պողոտաների—պողոտուղիների հետախուզության ժամանակ, առանձին նախարդակ նկարելու կարիք չկա. բավական է հետախուզություն կատարել միայն քարտեզի միջոցով, այդ քարտեզը ուղղելով, լրացնելով և ժամավանդ նրա վրա նշանակելով այն բոլոր կոմունիկացիոն և ժյուս առարկաների կարգը, որոնք հանդիպում են նրա վրա և որևե նշանակություն ունեն հետախուզության նպատակի տեսակետից. օրինակ՝ գծագրելով բացոթյակների և գերքերի վայրերը, նորոգություն պահանջող տեղերը և այլն։

Յերկրորդական ճանապարհների հետախուզության ժամանակ, քարտեզը միայն իբրև ոգտակար ուժանդակ է հանդիսանում. այստեղ առանձին նախարդակն անհրաժեշտ է։

Ընթացուղու հետախուզության գլխավոր պայմանն է. հեշտ և անընդհատ կոմունիկացիոն հնարավորություն տալ զորքերին, ոչ միայն յերեկը, այլև գիշերը. այդ պատճառով հետախույզը կոմունիկացիոն առարկաների ընտրության վրա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի։

Առհասարակ պետք է միշտ նկատի ունենալ, որ

ընթացուղու հետախուզության ժամանակ, ամենագլխավորն է ճանապարհ կորցնելն անհնարին դարձնել։

Ընթացուղու հետախուզությունը կարելի է ձեռնարկել զանազան նպատակներ դնելով. օրինակ՝ այդ ճանապարհը ծառայեցնելով թշնամուց հետու վոտքաոտ զորքերի շարժման համար, ինչպես և հարձակման, նահանջի ու թիակին շարժման համար և այլն. այդ բոլոր դեպքերում հետախուզություն կատարելու յեղանակը միանգամայն միևնույնն է։

Նախարդակի չափագույքը լինում է 250 սաժենից մինչև 1 վերստ 1 սանտիմետրում. մեծ քարտեզի համար $\frac{1}{20000}$-ից մինչև $\frac{1}{50000}$

ԸՆԹԱՑՈՒՂՈՒ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՆԻՇԵՐՈՎ»

Յեթե ընթացուղու հետախուզությունը հարկավոր է կատարել արագ կերպով և, վորքան հնարավոր է, իր աշխատանքը քիչ յերևան հանել տեղացիների ուշադրության համար, այդ դեպքում կարելի է կիրառել այսպես կոչված «նիշերով» ըղջափուության յեղանակը։

Այդ հանձնարարությունը կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հուշատետր, կոմպասուց ու ժամացույց և պատրաստել ձիու քայլի և վարդի համար ժամանակի չափացույց։


Այդ հետախուզության էությունը կայանում է նրանում, վոր հուշատետրի թերթերի վրա մի քանի նիշեր են արվում, վորոնցից հետագայում կարելի է նախարդակ կազմել։ Հիշյալ նիշերը բաղկացած են թվերից, վորոնք վորոշելիք հետավորություններն ու անկյունների աստիճաններն են ցույց տալիս, իսկ նշանակելի հետավորությունների մեծությունը կամայական է. այդ կախված է միայն ճանապարհի ավյալ մասի մանրամասնություններից քանակից։

Հետախուզությունը հետևյալ ձևով է կատարվում։

Հուշատետրի թերթի մեջտեղում մի գիծ են քաշում, որը հետախուզելի ճանապարհի տեղն է ընդունվում։

Յելակետը նշանակում են նույն գծի վրա ներքևում, որովհետև հենց դրա միջոցով է կողմորոշվում քաշած գիծը ճանապարհի ուղղությամբ. այդ պատճառով անհնարին է դառնում տարիան նկարել ճանապարհի վոչ այն կողմում, որ կողմում նա գտնվում է։

Յելակետը թերթի ներքևում նշանակելուց հետո (գծանկ. № 81), հետախույզը կողմնացույցի միջոցով կամ



Գծանկ. № 81.

աչքաչափով վորոշում է ճանապարհի պիտուտը. նույնպես և գնահատում է խճուղու և այդ ճանապարհի կազմած անկյունները (45° և 135°), իսկ հետո վորոշում է նրանից դեպի ձախ գտնվող անտառի հեռավորությունը (100 սաժ.)։

Այդ բոլորը գրվում է յելակետի մոտ, որից հետո պետք է նկարել տեղանքը, գրաֆատար կարճ հորիզոնականներ և լեռնագծեր քաշելով։ Այդպիսով յելակետի մոտ բոլոր կարևոր առարկաները նկարելուց հետո, հետախույզը նկատում է ժամանակը (ժամի 8-ը) և գնում է ճանապարհով. գնալու ժամանակ ժամացույցի միջոցով նկատում է առարկաների, առանձնապես կողմորոշ առարկաների տեղերը և նրանց դասավորման կարգը։

Ա բարձունքին հասնելուց հետո, վորտեղ ճանապարհը միանգամայն փոխում է իր ուղղությունը, հետախույզը կանգ է առնում և ամենից առաջ ժամանակը նկատում (ժամի 8-ից 8 ր. անց), որը և գրում է կանգառման նոր կետի մոտ, իսկ անցած հեռավորությունը նշանակում է կամայորեն։ Հետո վորոշում է նոր ուղղության ազիմուտը և աշխատանքը շարունակում նույն կարգով։

Յեթե տեղի առանձին յերեսը լրանում է, այդ դեպքում վերջին կանգառման կետը փոխադրվում է յերկրորդ յերեսի ներքևը և այլն։

Դաշտային աշխատանքը վերջացնելուց հետո, պետք է նախապրակ նկարել։

Դրա համար նախ պետք է ուշադրությամբ քննել գրած ազիմուտները, վորպեսզի թղթի վրա անհրաժեշտ նշանակվի սկզբնական կետը, այլապես նախապրակը կարող է չտեղավորվել թղթի վրա։

Ճանապարհի ուղղությունը գծում են ազիմուտների ոգնությամբ, անկյունաչափի միջոցով կամ աչքաչափով, իսկ հեռավորությունը—ժամանակի չափացույցով. յեթե հետախուզությունը կատարվել է վոտով, այդ դեպքում քայլերի չափացույցով։

Ընթացուղու խորտիկի մեջ նշանակված պիտի լինեն. 1) կիլոմետրերի կամ վերստերի ընդհանուր թիվը. 2) անցանելիությա-

ատելիճանը. խճուղին, գետնուղին, գերաններից շինած ճանապարհ և այլն, յեղանակի ազդեցությունը, լայնությունը. 3) վերելքներն ու վայրէջքները, նրանց յերկայնությունն ու ուղղորդությունը. 4) անցարանների անվթար լինելը, կամուրջների, հունների, ճեղանուղների նկարագրությունը. նրանց նորոգելու կամ վչացնելու միջոցները. չի՞ կարելի արդյոք նրանցից խուսափել. 5) ճանապարհի կողքերով շարժվելու հնարավորությունը. 6) բնակավայրերի նկարագրությունը. 7) բացոթյագների և դադարքների տեղերի նկարագրությունը. 8) կան արդյոք ղուգահեռական ճանապարհներ և ինչ հնռավորության վրա։

Յեթե շարժումը կատարվում է հակառակորդի գործողության վոլորտում, բայի դրանից՝ պիտի նշանակել. 1) կապանները, նրանց չափերն ու հատկությունները, վորքան նրանք ձեռնտու են կամ ձեռնտու չեն. չի՞ կարելի արդյոք նրանցից խուսափել. 2) պաշտպանողական շերտերը (գետերը, ճահիճները, հեղեղատները) և թշնամու կամ մեր կողմից բռնելու համար հարմար վերքերը. 3) պաշտպանողական դիրքերն առաջապահ և վերջապահ զորքերի համար. 4) խոտորնակի (հարձակման ժամանակ) և զուգահեռական (նահանջի ժամանակ) ճանապարհները. նրանց հատկություններն ու պիտանելությունը շարժվելու և կապի համար։

ՋՐԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ռազմական գործողությունների թատերավայրում հանդիպող ջրերը կարելի չե բաժանել հոսող և կանգնած ջրերի։

Հոսող ջրերի ժարտական նշանակությունը պայ-

ժանավորվում է գլխավորապես նրանց անցանելիությամբ և տեղադրությամբ, արդյոք նրանց ուղղությունը ուղղահայաց, թե զուգահեռական է զորքերի գործողության ուղղությանը։ Առաջին դեպքում նրանք արգելք են հանդիսանում շարժվելու համար, յերկրորդ դեպքում ապահովում են թևերը և յերբեմն հանդիսանում են ձեռնտու հաղորդակցության գծեր, յեթե գետը նավարկելի է։

Կանգնած ջրերը ժարտավարական տեսակետից հանդիսանում են գլխավորապես իբրև արգելք շարժվելու համար կամ իբրև թևի պաշտպանակ։

Առանձին նշանակություն ունեն վոչ թե առանձին ջրային տարածությունները (յեթե նրանք իրենց չափերով մեծ չեն), այլ մի քանի ջրերի ամբողջությունը, վորոնք մի շերտ են կազմում։

Բացի դրանից, ջրային տարածությունները ազդեցություն են ունենում պատերազմի գազատեխնիկական միջոցների գործադրության վրա, վորովհետև ջուրը ազդհարար կանում է գազը և այդպիսով պակասեցնում է գազերի կենտրոնացումը (խտացումը)։

ԳԵՏԵՐԸ

Գետերի հետախուզությունը կարելի չե ձեռնարկել՝ գետի նշանակությունը պարզելու նպատակով. 1) իբրև պաշտպանողական գիծ. 2) իբրև պաշտպանական՝ թևի ապահովության համար և 3) իբրև հաղորդակցության և փոխադրության ճանապարհ։

Գետի հետախուզությունն, իբրև պաշտպանողական գիծ, առնձնացվում է այնպիսի կետերի վորոշումով, վորոնք ամենից շատ ձեռնտու են գետն անցնելու համար։ Այդ պատճառով թե հարձակվողի և թե նահանջողի համար անհրաժեշտ է ամենից առաջ պարզել. 1) ը ո յ ը

ժ ա ր տ ա վ ա ր տ ա կ ա ն պ ա յ մ ա ն ն ե ր ը, վ ո ր ո ն ք պ ա հ ա ն ջ վ ու մ ե ն ա յ պ ի ս ի կ ե տ ե ր ի ց և 2) գ ե տ ի վ ր ա գ ո ր ծ ու թ յ ու ն ու ն ե ց ող հ ա տ ո ր ո շ ա կ ու թ յ ա ն մ ի ջ ո ց ն ե ր ը։

Հետախուզությունն ինքը կատարվում է հետևյալ կերպով.

Հետախույզը ցուցում ստանալով, թե անցարանն ընտրելու համար գետի վրա ինչ մասը պետք է հետախուզել, քարտեզից պարանկարում է. 1) գետի այդ տեղամասը տանող բոլոր ճանապարհները և 2) գետը։

Գետի նշանակած տեղամասը տանող ճանապարհները հետախույզը պետք է հետազոտի իբրև հարձակման կամ նահանջի ճանապարհ, նայած, թե ինչ նպատակով է կատարվում գետն անցնելը՝ հարձակման, թե նահանջի նպատակով։

Ճանապարհների հանութը վերջացնելուց հետո, հետախույզը սկսում է գետի՝ իրեն հետախուզությունը, անցարան ընտրելու նպատակով։

Դրա համար նա գնում է գետի ափի երկայնությամբ, նրան նկարելով գ ե պ ի ա ռ ա ջ ա տ ր ա դ ե ս մ ա ծ, միաժամանակ զլխավոր ուշադրությունը նա պետք է դարձնի այն նշանների վրա, որոնք լավ անցարանի ապացույց են հանդիսանում, և ուշադրությամբ նշանակում է, ինչպես տեղանքի, նույնպես և նախարդակի վրա այն բոլոր տեղերը, որոնք բավարարում են գրա անհրաժեշտ պայմաններին.

Ափի երկայնությամբ գնալու ժամանակ, հետախույզը հ ա տ ո ւ կ տ ե ղ ե ր ի միջոցով պետք է հակառակ ափի վրա որոշի մի քանի ամենակարևոր կետեր։

Մի ափը վերջացնելուց հետո, հետախույզը մյուս ափն է անցնում և, հատուկների միջոցով ստացած կետերի մեկից հետախուզությունը սկսելով, նկարում է ափը և այն տեղանքն ու առարկանները, որոնք կարող են իբրև գիրք և հենակետեր ծառայել գետն անցած առաջին գորքերի համար. դրանից հետո, նա վերջացնում է հետախուզությունը։

Գետն անցնելու ժամանակ, հետախույզը ընտրած անցարանների տեղերի դիմաց պետք է հետազոտի գետի ժամանավոր հատկությունները, այսինքն՝ նրա խորությունը, հատակի գետինը, հոսանքի արագությունը և լայնությունը։ Նախարդակի չափացույցը լինում է 100-ից մինչև 500 սաժ. 1 մատնաչափում. մետրական սիստեմով $\frac{1}{10000}$-ից մինչև $\frac{1}{50000}$։

Ո ր ո շ ե լ ի մ ե չ ն շ ա ն ա կ վ ու մ է. 1) գետի հատկությունները (միջին խորությունը, լայնությունը, հոսանքի արագությունը, հատակի գետինը, չի կարելի արդյոք ափերը հեղեղել). 2) ափերի հատկությունները. 3) գոյություն ունեցող հուները[1]), անցարանները և այն տեղերը, որոնք հարմար են նոր անցարաններ շինելու համար, նրանց նկարագրությունը. 4) հրետանային դիրքերը. 5) կամուրջ շինելու տեղը գնդակոծվում է արդյոք թշնամու հրետանու կողմից. 6) գետը թափվող վտակները. 7) գետի հովիտը (նրա բնույթը, բնակավայրերը, ճանապարհները, դիրքերը, անցարանների մատույցները). 8) հնարավորություն չկա՞ արդյոք մի ուրիշ տեղում գետն անցնել և 9) վիճակագրական տեղեկությունները (հալչելու ու սառչելու ժամանակը, սառույցի հաստությունը, փոխադրական միջոցները, նրանց հավաքելու համար անհրաժեշտ ժամանակը)։

Գ ե տ ի հ ե տ ա խ ու զ ու թ յ ա ն ժ ա մ ա ն ա կ, երբ գետը թևի ապահովության պաշտպան է հանդիսանում, հետախույզի զլխավոր խնդիրը կայանում է գետի մանավոր հատկությունները

1) Հուները պետք է պինդ գետին ունենա, իսկ խորությունը պետի լինի վոչ ավելի՝ հետևակի համար—21 վերշոկից, հեծելազորի համար 28 վերշ. և հրետանու համար—16 վերշոկից։

վորոշելու մեջ, այն մաքով, թե վորքան մատչելի չե հակառակորդին մեր դիրքի թևի վրա հարձակվելու համար։

Խորագրի մեջ դրա համար պետք է մատնանշած լինի. 1) ափերի հատկությունները, իշխումը, գետինը. 2) գույքյուն ունեցող անցարանները, դեպի այդ անցարանները տանող վայրեջքները. 3) յերկու ափերի մոտ յեղած տեղանքի ընդհանուր բնույթը, նրանց մատչելիության մաքով և 4) ինչ միջոցներ կարող է գտնել հակառակորդը գետն անցնելու համար, կարելի չե արդյոք այդ միջոցները վոչնչացնել։

Գետի հետախուզությունն, իբրև հաղորդակցության և փոխադրության ճանապարհի, կատարվում է հետևյալ յեղանակով։ Հետախույզը, գետը և նրա մոտ յեղած տեղանքի գլխավոր ուրվագծերը քարտեզից արտանկարելուց հետո, նրա ափի վրա յելակետ է նշանակում։

Հանուքն ինքը կատարվում է ընթացուղու հանուքի նման, իսկ իբրև գլխավոր զիծ ծառայում է կամ գետի ափը, կամ առափնյա ճանապարհը։ Հետախուզության վերջին կետին հասնելուց հետո, հետախույզն անցնում է գետի մյուս ափը և հանուքը շարունակում դեպի հակառակ կողմը մինչև այն կետը, վոր նրա յելակետի դիմացն է գտնվում։

Խորագրի մեջ նշանակվում է. 1) նավարկելի է թե ոչ ամառվա, ամենափոքր խորություն [1]) ու լայնությունը. 2) փոխադրական միջոցները [2]). 3) կամուրջների նկարագրությունը. 4) յելքը և սկսվում և վերջանում նավարկությունը. 5) բնակավայրերը և նրանց նկարագրությունը. 6) ափը դուրս գալու համար հարմար տեղերը

[1]) Խորության փոփոխությունն անձրևների ու յերաշտի ժամանակ։

[2]) Նրանց բնույթը և վորքան բեռ են բարձրացնում։

և 7) գետը կարող, անցնող ծանապարհների նկարագրությունը։

Նախարդակի չափագույքը լինում է 250-ից մինչև 500 սաժ. 1 մատնաչափում. մեծարական սիստեմով $\frac{1}{20000}$-ից մինչև $\frac{1}{50000}$։

ՃԱՀԻՃՆԵՐ

Ճահճի հետախուզությունը կատարվում է հետևյալ յեղանակով։ Հետախույզը, իր կողմի ափը ընդունելով իբրև գլխավոր ուղղություն, իսկ գլխավոր անցքը կամ ամենամոտ թևը իբրև յելակետ, նախ շուրջանակի տարադիտամբ պլանի վրա նկարում է բոլոր շրջապատը և տարադիտում է նույնպես դեպի այն կետերը, վորոնք հակառակ ափումն են գտնվում, վորպեսզի հետագայում նրանց տեղերը վորոշի հատումների միջոցով և այդպիսով ստանա ճահճի լայնությունը։

Ամեն մի կանգառման ժամանակ, հետախույզը պետք է գլխավոր գծից դուրս գա ճահճի անցանելիության սահմանը վորոշելու համար, ինչպես և այնպիսի ուղղություններ գտնելու համար, վորոնք թույլ են տալիս ճահճի վրայով գնալու. այդ ուղղությունների սկիզբն ու վերջը պետք է տեղանքի վրա խնամքով նշանակել։

Ափերի հանուքը վերջացնելուց հետո, հետախույզը սկսում է խնամքով հետազոտել արդեն ճահիճը և դեպի առաջ տարադիտամբ անցնում է անպայման այն բոլոր ուղղություններով, վորոնք թույլ են տալիս ճահճի վրայով շարժվելու։ Այդ ժամանակ անհրաժեշտ է տեղական բնակիչներից վոտահելի ուղեցույց ունենալ։

Նախարդակի չափագույքը լինում է 100-ից մինչև 250 սաժ. 1 մատնաչափում, նայած ճահճի մեծությանը. մեծարական սիստեմով $^1/_{10000}$-ից մինչև $^1/_{20000}$։

Մորագրի մեջ պետք է նշանակել. 1) ճանճի հատկությունները. 2) արդյոք չի՞ կարելի նրա շուրջն անցնել. 3) ճանիճը կարող, անցնող ճանապարհների նկարագրությունը. 4) առանց ճանապարհների անցնելու հնարավորությունը, արդյոք կան մոտերքում այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են ծառայել նոր անցարաններ շինելու կամ գոյություն ունեցող անցարանները փչացնելու համար և 5) շրջակա տեղանքի նկարագրությունը՝ անցանելիության և ժարտի կամ հանգստի համար հարմար լինելու տեսակետից, նաև ճանճի անցանելիության կախումը տարվա ժամանակից ու եղանակի դրությունից։

ՕԵՓԱԿԱՆ ԴԻՐՔԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դիրք կոչվում է տեղական առարկաների ամբողջությունը վորոշ շրջանում, վոր դրավում են զորքերը մարտի համար։ Հետևապես դիրքի հետախուզությունը, զորք և հակառակորդի ազդեցությունից դուրս կատարելիս, նույնն է ինչ վոր տեղամասի հանուքը. սակայն, հետախուզություններ կատարելու վերոհիշյալ առանձնահատկությունների պատճառով, նա տարբերվում է աչքաչափական հանուքից։

Հետախուզն ամենից առաջ արտանկարում է ունեցած քարտեզից բոլոր գլխավոր ուրվագծերը և միաժամանակ նշանակում է վորևե տեղական նշանների միջոցով ճակատի ընդհանուր ուղղությունը, վորը ընդունում է իբրև գլխավոր գիծ։ Յելակետը սովորաբար ընտրվում է դիրքի ճակատի իշխող բարձունքի վրա, վոր թույլ է տալիս դիրքի նախնական զննությունը ու նրա մոտավոր գնահատությունը կատարել։

Հետախույզը նախ գնում է ճակատի գծով, դեպի առաջ տարադիտակը նկարելով այդ գիծը։ Նա պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի այն բոլոր տեղական առյալների վրա, վորոնք պայմանավորում են. 1) գնդակոծի հարմարությունը, այսինքն՝ իշխումը, գնդացիրների և ավտոմատների տեղերը, մեռյալ տարածությունները, հրացանաձիգների ծածկարանները. 2) ճակատի զանազան տեղամասերի մատչելիությունը, այսինքն՝ լանջերի ուղղորդությունը կամ այլ տեղական արգելքները և 3) դիտակետերի տեղերը։

Ճակատի գծով անցնելիս, հետախույզը նկարում է դիրքի ներսը, ինչպես և ճակատի դիմացը գտնվող տեղանքը, վորքան աչքը կարում է, ծածկորդների կամ ուղղահայացների յեղանակով. ճակատի դիմացի տեղանքը նկարելիս, հեռավոր և պարզ յերևացող տեղական առարկաների տեղերը վորոշելու համար՝ հարմար է հատուկների յեղանակը կիրառել։

Ճակատի գծի հանուքը վերջացնելուց հետո, հետախույզն անցնում է առջևում և թևերում գտնվող տեղանքի հանուքին։ Հանուքի հիմունքները և աշխատանքի կարգը բոլորովին չեն տարբերվում պաշտպանության նպատակով գյուղի հետախուզության ժամանակ կատարվող հանուքից։

Դիրքի ներսը պիտի նկարել հետևյալ տեսակետներից. 1) դիրքում գորավիգների և ժամդպակների ազատ հաղորդակցության. 2) հակառակորդի աչքից ու կրակից պորքերը ծածկելու. 3) հարմար հրետանային դիրքերի և 4) դիտակետերի համար տեղերի տեսակետից։ Այդ պատճառով իբրև գլխավոր գծեր կը լինեն առնասարակ այն բոլոր ուղղությունները, ինչպես յերկայնակի, նույնպես և խոտորնակի, վորոնք կարող են ծառայել իբրև հաղորդակցություն

կամ խոչընդոտ գորամասերի միջև փոխադարձ ոգնության ժաքով։

Դիրքի ներսի հանութից հետո, հետախուզը սկսում է դիրքի թիկունքը նկարել։ Հանութի հիմունքները և աշխատանքի կարգը նույնն են, ինչ վոր պյուղի հետախուզության ժամանակ պաշտպանության նպատակով։

Նախարգակի չափագույցը լինում է 100-ից մինչև 250 սաժ. 1 մատնաչափում, նայած դիրքի մեծության. մեարական սիստեմով $^1/_{10000}$-ից մինչև $^1/_{20000}$։

Ուշադրի մեջ պետք է մատնանշել. 1) դիրքի գնահատումը՝ գնդակոծի, ձիգերից ծածկվելու, գրոհի հաջող մատչելիության և հարձակման անցնելու հնարավորության տեսակետից. 2) տեղական առարկաների հատկությունների և պաշտպանողական ուժի նկարագրությունը. 3) ամենամոտիկ և ամենահարմար կետերը. 4) տեղական առարկաները պաշտպանողական դրության մեջ դնելու հարմարությունները. 5) գտնվում են արդյոք հետևակետերը կրակային կապի մեջ. 6) ուժանդակների հաղորդակցության, առանձնապես գեպի թևերը շարժվելու, ճանապարհների նկարագրությունը. 7) դիտակետերի նկարագրությունը։

Բացի դրանից, խորագրի մեջ պիտի նշանակել. ա) այն տեղը, վորտեղ դիրք է ընտրված. բ) այդ դիրքը բռնելու նշանակությունն ու նպատակը. գ) իր հատկություններով և չափերով ինչպիսի չոկատի յե համապատասխանում. դ) դիրքի գեպինը. ե) ինչպիսի ամրացնիական գործիքներ են անհրաժեշտ դիրքն ամրացնելու համար. զ) տեղում ինչպիսի նյութեր կարելի յե տանել, վոր կարող են պիտանի լինել դիրքի ուժեղացման ու զարկման համար։

Յեթե պաշտպանության համար դիրքը գրավվում է հակառակորդի ազդեցության վոլորտում, որինակ՝ հար-

ձակման ժամանակ պաշտպանության անցնելու դեպքում, կամ հակընդդեմ մարտի ժամանակ, այդպիսի դեպքերում ավագ պետը դիրքի և զորքերի դասավորման մասին տեղեկություններն ստանում է վաշտերի հրամանատարների հաշվետվության տոմսերի ամփոփումից։

Այդպիսի տոմսեր կազմելու ժամանակ, պետք է հաշվի առնել, վոր կրակի պատճառով վաշտի հրամանատարի համար դժվարանում է տեղից տեղ գնալը և այդ պատճառով նա հարկադրված է լինում իր աշխատանքը կատարել մեկ և վոչ ավելի քան յերկու կանգնելու կետից։ Իսկ վորովհետև մարտակարգում վաշտը համեմատաբար փոքր տեղատարած է բռնում, այդ պատճառով հնարավոր է նկարել բոլորը միշտ մեկ կամ յերկու կետից. միայն պետք է ընտրել այնպիսի տեղեր, վորոնց շուրջը, վորքան հնարավոր է, մեծ տարածություն յերևալիս լինի։

Նկարելը պետք է սկսել այն տեղանքից, վորտեղ պատավորված են հատուցավոր գնդացիրներն ու չոկերի շինած խրամատները. վորքան հնարավոր է, նրանց պիտի ճիշտ նշանակել և ցույց տալ ձեռքի գնդացիրների ու ավտոմատների դասավորությունը, դիտակետերի տեղերը և խրամուղինները։ Հատուկ ֆնատքով պետք է նշանակել խրամատի բոլոր այն բեկվածքները, վորոնք թույլ են տալիս թևային կրակով գնդակոծել չոկերի խրամատների հարևան խմբակների մատույցները։ Դրանից հետո պետք է նկարել դիրքի առջևի տեղանքը վոչ պակաս, քան դնդացրային գործոն ձիգի հեռավորությամբ (1500 քայլ, ավելի լավ է լրիվ հասողությամբ)։

Խրամատների առջևի տեղանքը նկարելիս, տոմսի վրա նկարվում են միայն սուր կերպով աչքի ընկնող տեղական առարկաները, վորոնք ազդեցություն ունեն կամ գնդակոծի, կամ կրակը տեղամասերի մեջ բաժանելու

վրա, կամ վորոնք վորոշում են չափած հեռակայությունները։ Այդ առարկաներն ավելի պարզ նշանակելու համար, կամ յերբ մի քանի միանման առարկաներ կան, նրանց նշանակելու պայմանական նշանի ժամ զրվում են այդ առարկան տարբերող նշանները. որինակ՝ գագաթը կտրած ծառ, հինգ գմբեթ ունեցող յեկեղեցի, հողափոլ ունեցող գագաթ և այլն։ Ոգտակար է այդպիսի առարկաները տոմսի լուսանցքների վրա նկարել հեռանկարի ձևով և այդպիսի նկարը միացնել նրա պայմանական նշանի հետ կետագծով։ Յեթե միանման են վոչ թե միայն առարկաների պայմանական նշանները, այլև հենց առարկաները իրենց տեղանքի վրայի տեսքով, այդ դեպքում նրանց պետք է նշանակել համարներով կամ տառերով, որինակ՝ Ջրաղաց № 1, № 2, տուն № 5 և այլն։

Կանգնելու կետերից այդ առարկաների ուղղությամբ պետք է կետագիծ քաշել և նրա յերկարությամբ առարկայի հեռավորությունը գրել քայլերով։ Հեռավորությունները վորոշվում են աչքաչափով և տառգվում են փորձնական հրաձգության կամ հեռաչափի միջոցով։ Սեփական տարածությունները նշանակվում են, նույնպես և գծիկներով ծածկվում։ Յեթե այնպիսի առարկա չի նշանակած, դեպի վորը վաշտը ուղղություն է պահում շարժման կամ գրոհի ժամանակ, այդպիսի առարկան պետք է նկարել վոչ թե պայմանական նշանով, այլ հեռանկարի ձևով։ Յեթե այդ առարկան այնքան հեռու չե, վոր չի տեղավորվում հաշվեմավության տոմսի վրա, այդ դեպքում նրա ուղղությունը նկարվում է կետագծով, համապատասխան մակագրով, իսկ առարկան ինքը նկարվում է տոմսի շրջանակից դուրս։

Թրամատները և առջևի տեղանքը նկարելուց հետո, վաշտի հրամանատարը յերեսը չեռ է դարձնում և նկա-

րում վաշտի զորավիգի և յերկրորդ ու հետևյալ գծերի թրամատների տեղերը, ապատարանների տեղերը ու դեպի այդ տեղերը տանող թրամուղիները։

Չափագույցը լինում է 100 սաժ., կամ 300 քայլ 1 սանտիմետրում։ Ռելյեֆը նկարվում է հորիզոնականներով, իսկ պայմանական նշանները գործ են ածվում նույնն, ինչ վոր աչքաչափական հանութի ժամանակ։

Հաշվեմավության տոմսը տառագրում է նրա կազմողը։

Հաշվեմավության տոմսը ցանկալի չե կազմել վոչ պակաս քան 3 որինակ. մեկը անմիջական պետին ուղարկելու համար, մյուսը թողնվում է կազմողի իրեն ոգտվելու համար և հետագայում կցվում է ռազմական գործողությունների ժամանակին, իսկ յերրորդը պահվում է վաշտը մի ուրիշ վաշտով փոխարինելու դեպքի համար. այդ դեպքում փոխանցվող զորամասին պետք է անպայման հանձնվի նաև տվյալ տեղամասի հաշվեմավության տոմսը։

ԲԱՑՈՒԹԵԳԱՅԻՆ, ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՅԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆ-ԲԱՑՈՒԹԵԳԱՅԻՆ ՏԵՂԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ։

Բացութեգի հետախուզությունը գրեթե չի տարբերվում սեփական դիրքի հետախուզությունից։ Այդ պատճառով բացութեգի հետախուզության տակ պետք է հասկանալ տեղանքի մի վորևե տեղամասի նկարելը։

Տեղ ընտրելու կամ ընտրած տեղը հետախուզելու ժամանակ, հետախույզը մարտական պարագան կշռադատելով, պետք է գնի այդ տեղը, վորպեսզի համոզվի, թե արդյոք բավարարում է այդ այն պայմաններին, վորոնք պահանջվում են բացութեգից։ Բացութեգի տեղը քարտեզից որանկարելուց հետո, հետախույզն սկսում է

հանուքը, վորը պիտի վոտով կատարել, և բաշխում է նրան զորամասերի մեջ։

Բացօթյայի թևերից մեկը իբրև յելակետ ընդունելով, իսկ ճակատն իբրև գլխավոր գիծ, հետախույզը նախ անցնում է ճակատի գծով դեպի առաջ ատրադիտումը. միաժամանակ նա քայլերով վորոշում է ամեն մի զորամասի տեղատարածը ու նկարում բացօթյայի ներսում ու առկում գանվող տեղանքը, վորքան յերևում է։ Բացօթյայի ներսի տեղանքը նկարելու համար ամենալավն է ուղղահայացների յեղանակը կիրառել, վորը բացի ժանրատանուժյուններից նկարելուց, հնարավորություն է տալիս տեղատարածքը բաշխել զորամասերի մեջ ըստ խորության. առկվում գանվող տեղանքը նկարելու համար, բացի դրանից, կարելի յե կիրառել ծածկորդները և հատուկտները։

Ճակատի գծի հանուքը վերջացնելուց հետո, հետախույզը սկսում է բացօթյայի ներսն ավելի մանրամասն նկարել. դրա համար նա իբրև գլխավոր գիծը ընդունում է, նայած ճակատի յերկայնությանը, նրան ուղղահայաց մեկ կամ մի քանի ուղղություններ։ Այդ ուղղություններից մեկը միշտ ներկայանում է զորական տնտեսության պատկանելիքների (խոհանոցների, ջրարբի (անասունները ջրելու), լվացքի, անասուններ մորթելու տեղերի, արտաքնոցների և այլն) տեղավորության դիծը։ Այդ ուղղություններով գնալիս, հետախույզն ավելի մանրամասն նկարում է բացօթյայի ներսը. տեղական առարկաները նկարելու համար կարելի յե կիրառել, բացի դեպի առաջ տարադիտումից, ուղղահայացների և ծածկորդների յեղանակները։

Առկում գտնվող տեղանքը նկարելու համար, իբրև գլխավոր գիծը ծառայում են հարձակման ճանապարհն ու նրան զուգընթաց ճանապարհները։

Տեղանքի անհարթությունները բացօթեզային տեղավորման համար առանձնապես մեծ նշանակություն չունենն, այդ պատճառով ռելյեֆի ընդհանուր բնույթն ե նկարվում, իսկ մանրամասն նշանակվում են միայն այն տեղերը, վորոնք զորքերի բռնելու համար անհարմար են. որինակ՝ դեպի խոհանոցները, ջրարբը և այլն տանող չափազանց ուղղորդ վայրէջքները։

Նախարդակի վրա պիտի նկարած լինի ամբողջ բացօթեզային տարածությունը և նշանակած լինի ամեն մի զորամասի, որապահ մասի, խոհանոցների, արտաքնոցների, խմելու ջրի, ջրարբի, լվացքի, մարդկանց լողանալու ու ձիերը լողացնելու տեղերը։

Նախարդակի չափացույցը լինում է 100-ից մինչև 250 սաժ. 1 մատնաչափում. մետրական սիստեմով $\frac{1}{10000}$-ից մինչև $\frac{1}{20000}$։

Նորագրի մեջ պետք է նշանակել. 1) բացօթյայի համար ընտրած տեղի ընդհանուր բնույթը, գետնի հատկությունը. 2) ընտրած տեղը լինչպիսի ուժ ու կազմ ունենալու. 3) բացօթյայի ներսում յեղող ջուրտի յե համապատասխան. 4) ջրի, խարի, լինչպես և անասունների համար փուվածքի նյութի քանակն ու վորակը. 5) քողարկման միջոցներն, առանձնապես հրետանային կրանքներն ու գումակները քողարկելու համար։

Բնակարանային և բնակարան-բացօթեզային տեղավորության շրջանն ընտրվում է 2—3 վերստանոց չափացույցի քարտեզով։ Ընտրած շրջանի ու ընդհանուր հավաքի վայրի մասին գուցում առա-

նախ հետո, հետախույզը մեկնում է հետախուզության։ Նրա գլխավոր խնդիրն է. 1) քարտեզի ստուգումը և 2) լն կովորան հատար ընտրած շրջանի բոլոր բնակավայրերի մասին վիճակագրական տեղեկություններ հավաքելը։ Այդ նպատակով նա վոտով կամ ձիով անցնում է շրջանի բոլոր ճանապարհներով, նրանց ընդհանուր գծերով նկարելով Ընթացուղու նման, մանրամասն նկարվում են միայն այն ճանապարհները, վորոնք զորքերի տեղավորության վայրերից տանում են դեպի ընդհանուր հավաքի վայրը։ Հավաքի վայրը պետք է բացօթեզային պայմաններին բավարարի և հետախուզվում է նույնպես, ինչպես բացօթյազը, միաժամանակ ներկայացվում է նաև նրա նախարդակը։

Յերբ չոկատը տեղավորվում է մեկ բնակավայրում՝ բնակարանային կամ բնակարան-բացօթեզային կարգով, հետախուզությունը կատարվում է, առաջին դեպքում ինչպես բնակավայրի հետախուզություն բնակավորելու նպատակով, յերկրորդ դեպքում ինչպես բացօթյազի ու բնակավայրի միացյալ հետախուզություն. միայն բացօթյազը հետախուզվում է միմիայն հետևակի նրա մեջ տեղավորելու համար։

ԱՆՇԱՐԺ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ


Սովորաբար անշարժ պահպանության շրջանի հետախուզությունը մաս մաս կատարում են դասակների հրամանատարները, իսկ հետո հաշվեհավաքության տուժերից ընդհանուր ամփոփում և կազմվում։

Վաշտի հրամանատարը, քարտեզի վրա պահպանության տեղամասը (ճակատով մինչև 2 կիլոմետր) ստանալուց հետո, բաշխում և նրան դասակների տեղամասերի. իսկ անձամբ շրջապատության ժամանակ ստուգում է դա-

մավորման ճշտությունը, յեթե հարկավոր է, ցուցումներ է տալիս և հաշվեհավաքության տուժերը հավաքում, վաշտի տեղամասի ընդհանուր ամփոփումը կատարելու համար։

Դասակի անշարժ պահպանական տեղամասի հրամանատարի աշխատանքի կարգը մոտավորապես հետևյալն է։

Դասակի հրամանատարն, այն տեղը գալով, վորտեղ յենթադրում է միավ ինքը գնդացրային չոկի հետ, ուղարկում է պահպանության համար նշանակած չոկերը (մեկը—յերկուսը), ցույց է տալիս դեպքերի ու հետախուզության ընթանալու ճանապարհը և սկսում է հաշվեհավաքության տուժ կազմել (գծանկ. № 82)։



Գծանկ. № 82

Աշխարհի կողմերով կողմորոշվելուց հետո և այն կողմը, վորտեղից հակառակորդն է ոլաստվում, նշանակելուց հետո, նախ նկարում է Դիմաշենն գյուղի այն տեղը, վոր դեպի հակառակորդն է դարձված. հետո, դեպի Ագարակ գյուղաքաղաքը տանող խճուղին տեսնելով, նկարում է նրա ուղղությունը դեպի առաջ տարադիտմամբ։ Նույն տեղից նա ճանապարհների ուղեցույցն է նկարում այն տեղ, վորտեղից մի գյուղական ճանապարհ է ջոկվում։ Աչքաչափով նկարում է այդ ճանապարհի ուղղությունն ու ոլորները և կամուրջն ու գետակը նշանակում։

Հետո նկատելով, վոր տեղանքը ցածրանում է դեպի գետակը և կանգնելու կետից դեպի աջ, աչքաչափով նկարում է հորիզոնականները, առանց վորոշ հատվածի բարձրություն պահպանելու. միայն պետք է աշխատել լանջերի ուղղությունն ու նրանց հարաբերական ուղղորդությունն արտահայտել հորիզոնականները միմյանց մոտեցնելով այնտեղ, վորտեղ լանջերն ավելի ուղղորդ են, և հեռացնելով այնտեղ, վորտեղ տեղանքը պակաս թեք է։ Բարձունքները նկարվում են փակ հորիզոնականներով՝ մեկ, յերկու և ավելի հորիզոնականներով, նայած նրանց բարձրագունությանը, այսինքն՝ մեկը մյուսից բարձր լինելուն, այնպես վոր ավելի բարձրը նկարած լինի ավելի շատ հորիզոնականներով, քան ավելի ցածրը։ Որինակ, յեթե հանորդը նշանակել է թվուտով ծածկված բարձունքը յերկու հորիզոնականով, այն ժամանակ հողմաղաց ունեցող բարձունքը, վոր մի քիչ բարձր է առաջինից, պետք է նշանակել յերեք, իսկ Դիմաշենն գյուղի մոտ յեղած բարձունքը, վոր ավելի բարձր է, հինգ հորիզոնականով։

Դեպի աջ, գետակի մյուս կողմում, կամրջի մոտ մի փոքր լեռնակ է յերևում ծառերով ու թփերով ծածկված, իսկ առջևում, գետակի մյուս կողմում, խճուղու աջ ու

ձախ կողմերում՝ յերկու գագաթ է յերևում. դրանցից աջինը, վոր հողմաղաց ունի, ավելի բարձր է (յերեք հորիզոնական), քան ձախինը (յերկու հորիզոնական)։ Տոմսի վրա նշանակելով նրանց տեղերն ու հարաբերական բարձրագունությունը մեկը մյուսից (հորիզոնականների քանակով), հանորդը առաջ է անցնում, որինակ, այնտեղից ջոկերի դասավորության գծի առջևի տեղանքը նկարի, յեթե հնարավոր է 1 կիլոմետր։

Դասակի տեղամասի պետը պետք է այդ աշխատանքը կատարի իր տեղամասին առաջին անգամ ծանոթանալու ժամանակ (ջոկերն իրենց տեղերը դասավորելու ժամանակ)։

Առջևի տեղանքը նկարելուց հետո, հանորդը նշանակում է այն տեղերը, վոր պետք է գնահեն գետքերը, և գետքերի ընթանալու ուղին։

Դաշտային գրքուկի մեջ տոմսը պետք է այնպես տեղավորել, վոր նկարելու համար հարմար լինի, և վոր ամբողջ տեղամասը մեկ թերթի վրա տեղավորվի. դրա համար էլ չափացույց պետք է վերցնել գրքուկի թերթի չափին համեմատ։

Բոլոր մակագրերն անելուց և հս-ՀԲ պլաքը գնելուց հետո, հանորդը տոմսի վրա նշանակում է իր գտնվելու տեղը (ջոկերը), ցույց տալով նրանց համարները, ո-րինակ, «համար այսինչ հրաձգային ջոկ»։

Հանորդը ստորագրում է տոմսը, նրա կազմելու որը, ժամը ու ժամը նշանակելով։

Վաշտի պահպանական տեղամասի պետն էլ տոմսը կազմում է և իր տեղամասը շրջելիս, տոմսի կմախքը քարտեզից նախապես արտանկարելուց հետո։ Գլխավոր ուղեկալի վայրի շրջանը ու նրա տեղավորությունը, նույնպես և գլխավոր ուղեկալի և համարավոր ուղեկալների

միջև յեղած տեղանքը հանորդն ավելի մանրամասն է նկարում իսկ հաժարավոր ուղեկալների և դաշտային պահակների տեղավորության վայրերն արտանկարում է ուղեկալների պետերի տումսերից և, յեթե հարկավոր է, ուղղում է ուղեկալների տեղավորության ստուգման ժամանակ։ Այդ դեպքում չափացույցը պետք է վերցնել վոչ ավելի խոշոր, քան 1 մատնաչափում 750 քայլ, այլապես տումսը դաշտային գրքուկի թերթի վրա չի տեղավորվի։

Պահպանական տեղամասի պետը պահապան ջոկատի պետին գնկուցագիրը ուղարկելիս, գնկուցագրին կցում է հաշվեատվության տումսը։

Մարագրի մեջ պետք է նշանակել. 1) տեղանքի ընդհանուր բնույթը. 2) ապահովված են արդյոք թևերը. 3) պահպանական տեղավորման համար ընտրած վայրի թերությունները, նրանց վերացնելու միջոցները. 4) պետք է արդյոք հակառակորդի կողմից գնալ ուղեկալները բերող ճանապարհների վրա արգելքներ կառուցել, վնրտեղ և ժանավանդ ինչպիսի. 5) հնարավոր է արդյոք գաղոնքներ, առանձին դիտակայաններ և առանձին պահակներ դնել և վնրտեղ. 6) հանգստացող զորքերի տեղավորման վայրի, պահպանական ուժանդակի և ուղեկալների միջի ճանապարհների և հաղորդակցությունների հատկությունները։

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴԻ ԴԻՐՔԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հակառակորդի դիրքի հետախուզությունն առաջին հերթին հանձնվում է ոդանավերի հետախույզ խմբակներին. այդ խմբակները լուսանկարներ են հանում, վորոնք մշակվում են հատուկ մասնագետների ձեռքով (ֆոտոգրամետրիա), իսկ լուսանկարներն արտանկարվում են ընդհանուր բնգունված տեղագրական նշաններով։ Այնուհետև հետախույզները կարող են՝ այդ կարգով ստացած նկարները լրացնել վերերկրյա դիտակետերից և պարանավոր ոդապարիկներից՝ յերկդիտակների ու հեռադիտակների միջոցով կատարած դիտողություններով և գերլինների ու փաստականների հարցուփորձով. այդպիսի դիտողությունները անընդհատ պիտի կատարել և դիտողության մատյանի մեջ մտցնել. վերջապես, հետախուզությունը լրացվում է գանազան կետերից նկարած հեռատեսիլ հանութնեբով։

ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՏԱՀՈՂ ԲԱՑԵՐՆ ՈՒ ՍԽԱԼՆԵՐԸ

Ինչպես վերոհիշյալից արդեն հայտնի յե, հետախուզությունները մարտական գործողությունների աջողության ամենակարևոր հիմունքներից մեկն են կազմում. այդ պատճառով ամենաչնչին անփութությունը, մի վորևե բան աչքաթող անելը կամ սխալը կարող են զորքերի համար աղետաբեր լինել։

Հետախուզությունների ժամանակ ամենակարևոր բաները կարող են հետևյալը լինել.

1) Դաշտերն ու մարգագետինները հեռվից յերբեմն յերևում են հարթ ու միանգամայն անցանելի, իսկ իրականության մեջ անանցանելի յեն լինում, ճահիճներով լի և փոսերով ու հեղեղատներով ծածկված։

2) Ճահիճները կարող են անցանելի յերևալ, իսկ իրականության մեջ կարող են անանցանելի խրուստներ լինել, վոր միայն յերեսից են խոտով ծածկված։

3) Գետերը։ Նրանց անցանելի լինելը կախված է վոչ միայն գետի ժամանակ հատկություններից (խորությունը, լայնությունը, հոսանքի արագությունը, ափերի հատկությունը), այլև գետի իրեն բնույթից, վորովհետև լեռնային յերկրներում և տափաստաններում նրանք, ձյունի

ուժեղ հալչելուց ու անձրևներից հանկարծ սաստիկ վարարելով, ափերից դուրս են գալիս։

4) Կամուրջներն ու անցարանները, որոնց հարևանցի զննությունը կարող է պատահարների հասցնել, հատուկ ուշադրություն են պահանջում հեղեղատարների ժամանակ։

Ռազմական գործի պատմության բազմաթիվ որինակները ցայտուն կերպով հաստատում են այս ասածները։

ԳԼՈՒԽ VI

ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄՆ ԸՍՏ ԻՐԵՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

Պլաններն ու քարտեզները կազմվում են զանազան նպատակների համար և լինում են—ռազմական, անտեսական, սահմանային, անտառային, ծովային և այլն։

Այդ բոլոր պլանների և քարտեզների վրա պետք է միանգամայն պարզ և մանրամասն նկարած լինեն այն բոլոր առարկաները, որոնք նրանց կազմելու նպատակի համար անհրաժեշտ են։

Ռազմական պլաններն ու քարտեզներն իրենց չափագույքի նկատմամբ բաժանվում են այսպես.

1) Մարտավարական պլաններ, որոնք ծառայում են մարտադաշտում զորքերի մարտական գործողությունների մասին նկատառումներ անելու. այդ պլանների վրա պետք է այնպիսի տեղական առարկաներ նկարած լինեն, որոնք մանր մարտավարական միավորներին կարող են իբրև ծածկարան ծառայել։

Նրանց չափագույքը 100-ից մինչև 500 սաժեն է լինում մեկ մատնաչափում ($^1/_{5000}$-ից մինչև $^1/_{50000}$)։

2) Տեղագրական քարտեզներ, չափագույքը 1-ից մինչև 3 վերստ մեկ մատնաչափում, որոնք հակառակորդի գործողության վոլորտում զորքերի շարժման և տեղավորման մասին նկատառումներ անելու համար են։

Այդ քարտեզները հնարավորություն պիտի տան դատելու, ոչ միայն տեղանքի ընդհանուր բնույթի մասին, այլև ամենաձեռնտու դիրքերի, բացօթյակների, անշարժ պահպանության համար տեղերի ընտրության մասին և այլն։

3) Հատուկ քարտեզներ, չափացույցը 3-ից մինչև 10 վերստ 1 մատնաչափում, որոնք ռազմավարական մանրամասն նկատառումների համար են ծառայում, ինչպես և յերկրի վիճակագրական ուսումնասիրության համար։

4) Ընդհանուր քարտեզներ, չափացույցը 10-ից մինչև 40 վերստ 1 մատնաչափում, որոնք ընդհանուր ռազմավարական նկատառումների համար են դրծադրվում, նույնպես և հասարակական նպատակների համար։

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՅԵՎ ԱՅԼՅԵՐԿՐՅԱ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Ա. Ռուսական ռազմական քարտեզները հետևյալներն են

I. Տեղագրական

1. Մի վերստանոց, ռելյեֆը հորիզոնականներով արտահայտված, հատվածի բարձրությունը 2 սաժեն, միագույն։ Յուրաքանչյուր թերթի վրա նկարած և հարթագծերի չափացույցը։ Այս քարտեզը գլխավորապես ճարտարագիտական և հրետանային մասերի համար է ծառայում։

2. Յերկու վերստանոց, ռելյեֆը գարչնագույն հորիզոնականներով արտահայտված, հատվածի բարձրությունը 2—4 սաժեն։ Այս ամենահարմար քարտեզն է հեռանկ մասերի համար։

3. Յերեք վերստանոց, ռելյեֆը գծիկներով արտահայտված, միագույն։ Այս քարտեզը կարող է ծառայել դիվիզիական հեծելազորի, մարտավարական ոդային հետախուզության, նույնպես և հետևակի համար։

II. Հատուկ.

1. Տասը վերստանոց, 4 գույնով. մակագրերը, տրվագծերը, ճանապարհներն ու բնակավայրերը — սև, ստառները—կանաչ, ջրերը — մուգ կապույտ (լեզակի) և ռելյեֆը—գարչնագույն։ Այս քարտեզի վրա թեպետ և նկարված են բոլոր բնակավայրերը, բայց նկարված են սքեմատիկ կերպով. ռելյեֆը շատ է ընդհանրացրած։ Քարտեզը ծառայում է հեծելազորի հեռավոր հետախուզություններին, ինքնաշարժային, սավառնակային մասերի, նույնպես և ռազմավարական մանրամասն նկատառումների համար։

III. Ընդհանուր.

1. Թղմա-ճանապարհային, 25 վերստ 1 մատնաչափում, 4 գույնով, ինչպես նախընթացը։ Այս քարտեզի վրա բնակավայրերի միջև ճանապարհների վրա գրած են հեռավորությունները վերստերով։ Քարտեզը գլխավորապես շտաբների համար է ծառայում։

2. Բառասունն վերստանոց, այսպես կոչված ռազմավարական քարտեզ, որ հրատարակված է 4 գույնով։

Վերջին յերեք քարտեզների լուսանցքների վրա արված են նրանց համար ընդունված պայմանական նշանները։

Բ. Գերմանական fարտեզներ.

1. Գերմանիայի տեղագրական քարտեզը չափացույցը $^1/_{100000}$ (մոտ $2^1/_2$ վերստ), ռելյեֆը գծիկներով և արտահայտված. 5—10 աստիճանի ուղղորդություններով

հաժար գծիկները կետագծային են։ Այս քարտեզը հարմար է բոլոր տեսակի զորքերին ոգտվելու համար։ Հրատարակվում է մեկ կամ մի քանի գույներով։

Գ. Ավստրիական քարտեզներ.

1. *Տեղագրական քարտեզ*, չափացույցը $^1/_{75000}$ (մոտ $1^3/_4$ վերստ 1 մատնաչափում), մեկ գույնի յե, ռելյեֆը արտահայտված է միաժամանակ գծիկներով և հորիզոնականներով, հատվածի բարձրությունը 50 մետր է։ Քարտեզի վրա ճանապարհները բաժանված են նրանց բնույթի (խճուղի, գետնուղի և այլն) ու լայնության հատվածատ։

2. *Միջին Եվրոպայի հատուկ քարտեզ* չափացույցը $^1/_{200000}$ (4,75 վերստ 1 մատնաչափում)։ Անհարթությունները գորշնագույն գծիկներով են նկարած, անտառները — կանաչ, ջրերը-կապույտ գույնով։

Դ. Ռոմանական քարտեզներ.

Ռումանիայի քարտեզը, չափացույցը $^1/_{200000}$, գույներով նկարած, ռելյեֆը արտահայտված է հորիզոնականներով։

Ե. Լեհական քարտեզներ.

Լեհացիները բանեցնում են ռուսական քարտեզներից արտատպած քարտեզներ, բայց մակագրերը լեհական լեզվով են տպած։

Հարևան հանրապետությունների՝ Լատվիայի, Լիտվայի, Ֆինլանդիայի և Եստոնիայի քարտեզները նկարված են մեր գանազան չափացույցների քարտեզների վրա։

ՊԼԱՆՆԵՐ ՈՒ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ ԱՐՏԱՆԿԱՐԵԼԸ.

Քարտեզները արտանկարելու ամենահասարակ ձևն է՝ բնագրի գանազան ուրվագծերը գծագրոցի վրա քառակուսիների կամ ուղղանկյունիների միջոցով նկարելը։

Այդ նպատակի համար բնագիրը և գծագրոցը տողում են միևնույն թվի քառակուսիներով կամ ուղղանկյունիներով, քարտեզի և գծագրոցի քառակուսիների կամ ուղղանկյունիների կողմերի հարաբերությունը պետք է հավասար լինի բնագրի ու յենթադրելի պատճենի չափացույցների հարաբերությանը։ Որինակ՝ 3 վերստ 1 մատնաչափում ($^1/_{126000}$) չափացույցի ռազմա-տեղագրական քարտեզից հարկավոր է պլան արտանկարել 250 սաժ. 1 մատնաչափում ($^1/_{21000}$) չափացույցով. այն ժամանակ $^1/_{21000} : ^1/_{126000} = 6$, այսինքն՝ այս դեպքում պատճենի քառակուսիների կողմերը պետք է 6 անգամ ավելի մեծ լինեն, քան բնագրինը։ Ցանցը գծելուց հետո ժանրամասնությունները պետք է համապատասխան քառակուսիների մեջ նկարել աչքաչափով, կամ կարկինի կամ չափացուցական քանոնի ոգնությամբ։ Մանրամասնությունները նկարվում են հետևյալ կարգով. առաջ իրենց տեսքով քիչ փոփոխվող առարկաները, որինակ՝ ճանապարհները, գետերը, դլխավոր անհարթությունները և հետո անտառներն ու բնակավայրերը։ Այդ բոլորը պետք է մատիտով թույլ կերպով նկարել, վորպեսզի հնարավոր լինի տեղանքի վրա, նրա իսկական տեսքի համեմատ, ուղղումներ կատարել։

Պլանը նույն չափացույցով արտանկարելու ժամանակ, կարելի յե այս յեղանակից ել ոգտվել կամ զործադրել ուրիշները. որինակ՝ թափանցիկ թղթի ոգնությամբ, ապակու վրա դնելով, ածուխի կամ գրաքարի (գրաֆիտի) ոգնությամբ և այլն։

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված № 1

ԿԻՍԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹ

ԳԱՂԱՓԱՐ ԿԻՍԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ


Հանուքից ավելի մեծ կամ փոքր ճշտություն է պահանջվում, նայած, թե ինչ նպատակով է կատարվում հանուքը։ Իր հերթին հանուքի ճշտությունը կախված է հանորդի հմտությունից, ժամանակից, որի ընթացքում հանուքը պիտի վերջացրած լինի, և գլխավորապես այն գործիքների կատարելության աստիճանից, որ բռնեցնում է հանորդն իր աշխատանքների ժամանակ։

Այն հանուքները, որոնց ժամանակ բոլոր տեղական առարկաներն ու անհարթությունները նկարվում են աժենակատարյալ ու ճիշտ գործիքների ոգնությամբ, կոչվում են գ ո ր ծ ի ա կ ա ն։ Իսկ այն հանուքները, որոնց ժամանակ ավելի հասարակ գործիքների ոգնությամբ նկարվում են միմիայն հիմնական և ամենակարևոր կետերն ու անհարթությունները (իսկ ձեացած տեղական առարկաները նկարվում են աչքաչափով), կոչվում են կ ի ս ա գ ո ր ծ ի ա կ ա ն։

ԿԻՍԱԳՈՐԾԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԳՈՐԾԱԾՐՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Տեղական առարկաների միչև յեղած հեռավորությունները չափելու ժամանակ, բավականաչափ ճշտության կարելի յե հասնել շղթայից ոգտվելով։

Շղթան բաղկացած է 70 կամ 100 կտորից, որոնք հատ յերկաթալարից են շինված և միմյանց հետ ողկույզով ամրացրած այնպես, որ յերկու հարևան ողերի կենտրոնների միջև յեղած հեռավորությունը հավասար լինի մեկ վոտնաչափի կամ 0,1 սաժենի (գծանկ. № 83). այսպիսով շղթայի ընդհանուր յերկայնությունն յերկու դեպքում[1]) էլ հավասար է 10 սաժենի։



Գծանկ. № 83.

Շղթայի յերկու ծայրին մի մի մեծ ող է ամրացրած, այդ ողերը շղթայի ցցերի վրա հագցնելու համար. այդ ցցերը, ներքևի ծայրի մոտ, խոտորնակի փոքր փայտիկներ ունեն, չափելու ժամանակ ողերը պահելու համար։ Շղթայի յուրաքանչյուր սաժենը նշանակվում է պղնձե վանդակով, նրան համապատասխան թվանշանով։ Վերջապես շղթային տրվում է 10 սեպ։

Շղթայով չափելը յերկու մարդ է կատարում. առաջինը շղթայի ցիցը խրում է այն կետում, որից չափելն է սկսվում, յերկրորդը, սեպերը իր հետ ունենալով, ձգում է շղթան և գնահատում նրան այն առարկայի ուղղությամբ, որի հեռավորությունը հարկավոր է չափել. միաժամանակ տեղը մնացած առաջին հանորդն ուղղում է նրան հեռակայ բառերով «աջ», «ձախ», «լավ»։ Վերջին հրամանը տալիս է այն ժամանակ, յերբ յերկրորդ հա-

[1]) 70 կտոր, յուրաքանչյուրը 1 վոտնաչափ, կամ 100 կտոր, յուրաքանչյուրը 0,1 սաժ. յերկայնությամբ (Թարգմանիչ)։

նորդը գտնվում է չափելու գծի սկզբնական և վերջնական կետերի ծածկորդի վրա։ Դրանից հետո, յերկրորդը մի քանի անգամ թափահարում է շղթան, որ նա ձգվի, և սեպը խրում է գետինը շղթայի մեծ ողի միջով։ Առաջ շարժվելու համար, յերկրորդը հրաման է տալիս «Շղթա» և սեպը թողնելով, առաջ է շարժվում, իսկ առաջինը, շղթայի ցիցը հանելով, հետևում է նրան, մինչև խրած սեպին հասնելը։ Այն ժամանակ նա (առաջինը) նույն «Շղթա» հրամանով առջևից գնացողին կանգ առնելու ազդանշան է տալիս, իսկ ինքը սեպի տեղը խրում է շղթայի ցիցը և սեպը կախում իր թևից, նրա մերքը թևին հագցնելով։ Հետո բոլորը կատարվում է նույն յեղանակով, ինչպես բացատրված և վերևում։ Չափելու վերջում յետևում է գնացողի ուսը հավաքված սեպերի թիվը ցույց է տալիս, թե տվյալ տեղամասում ամբողջ շղթան քանի անգամ է գետեղվել։


Ավելի ճիշտ չափելու համար, հանձնարարվում է մի նույն հեռավորությունը 3—4 անգամ չափել և վերցնել բոլոր ստացած հեռավորությունների միջին չափը։

ՉԱՓԱՍԵՂԱՆ

Նկատի ունենալով, որ հանույթը կայանում է տեղական առարկաների ու գծերի հարթապակերները նշանակած չափացույցով հորիզոնական հարթության վրա փոխանցելու մեջ, այդ պատճառով հարկավոր է ունենալ գծագրական տախտակ, որը կարելի լինի հորիզոնական դրության բերել։ Այդ տախտակը կոչվում է գծագրոց, իսկ գծագրոցին հաստատուն հորիզոնական դրություն տալու հարմարանքը կոչվում է յետոտանի. գծագրոցը յետոտանու հետ միասին կազմում է թեթև չափասեղան։

Գծագրոցը բաղկացած է 3 մխյանից կպցրած [1]) չոր տախտակից, քառակուսի ձևով, որի ամեն մի կողմը 11 ից մինչև 17 սանտիմետր է լինում։

Հանույթի համար գծագրոցի վերևի յերեսին ոսկյայով թուղթ են կպցնում (գծագրոցի յերկարությամբ)։ Թուղթը պետք է նախապես թաց սպունգով թրջել, որ ավելի լավ ձգվի և խոնավությունից փոթ չընկնի։ Ուր գծագրոցին (գծանկ. № 84) ներքևի կողմից ամրացնում են (պտուտակներով) Գ պղնձե կոթառը, որը Դ սեղմիչ պտուտակ ունի. կոթառը հագցվում է յետոտանու Ե առանցքի վրա, որը միացրած է Ժ յետանկյունի հատվածակողմի հետ. սրան իր հերթին Զ սեղմիչ պտուտակներով ամրացվում են յետոտանու վ վոտները։



Գծանկ. № 84


Կողմնացույցը կամ ամրացնում են (պտուտակներով) գծագրոցի անկյուններից մեկում, կամ տեղավորում են գծագրոցի կողի վրա հատուկ փորատի մեջ, վորտեղից դուրս են քաշում հարկ յեղած դեպքում։ Յերկու դեպքում էլ կողմնացույցի Հս-Հր գիծը պետք է գծագրոցի յեզրին անպայման զուգահեռական լինի։

ՉԱՓԱՍԵՂԱՆԸ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐԵԼԸ

Հարթաչափը մի ապակյա գլանաձև խողովակ է (գծանկ. № 85), որը լցված է գինու սպիրտով կամ

[1]) Վորպեսզի գծագրոցը խոնավությունից չծռվի, տախտակները դնում են մեկը մյուսի վրա թելերը խաչմերուկ։

ձեռքային յեթերով. խողովակը այնպես է խցված, որ ներսը մի փոքրիկ ոդագուրկ տարածություն ճնա, որը կոչվում է հարթաչափի բշտիկ։ Հարթաչափի խողովակի վրա բաժանումներ են խազած, հարթաչափի բշտիկը դիտելու համար։ Հարթաչափի խողովակը պղնձե շրջանակի մեջ է դրած և ալիդադի քանոնին ամրացրած։



Գծանկ. № 85.


Յեթե հարթաչափի բշտիկը գտնվում է խողովակի կենտրոնում, այդ ապացույց է, որ հարթաչափի դրած տեղը հորիզոնական է։

Գծագրողը հորիզոնական գրության բերելը կատարվում է հետևյալ կերպով. նախ յեռոտանու վոտները չռելով, գծագրողը հորիզոնական դրության են բերում աչքաչափով, իսկ հետո հարթաչափը դնում են գծագրողի վրա յեռոտանու յերկու վոտի ուղղությամբ և, յեռոտանու համապատասխան վոտը տեղափոխելով. հարթաչափի բշտիկը կենտրոնն են հասցնում. սրանից հետո հարթաչափը տեղափոխում են յերրորդ վոտի ուղղությամբ (սկզբնական ուղղությանը ժոտավորապես ուղղահայաց) և բշտիկը նորից կենտրոնը հասցնում։ Այն ժամանակ գծագրողի հարթությունը, յերկու միմյանց հատող հորիզոնական գծի հետ համադրված լինելով, ինքն էլ հորիզոնական կը լինի։

Գծագրողը կողմնորոշվում է կողմնացույցի միջոցով, կամ արդեն նկարած գծերից մեկի ուղղությամբ, որից հետո ամրացվում է Ա սեղմիչ պտուտակը։

ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ԱԼԻԴԱԴ։

Սովորական ալիդադը բաղկացած է ԱԲ պղնձե քանոնից, թեք տաշած կողքերով և քանոնի յերկու ծայրին ամրացրած է յերկու ԱԳ և ԲԴ տարադետ (գծանկ. № 86)։



Գծանկ. № 86.

Տարադետները պղնձե նեղ թիթեղներ են, նեղ կամ լայն ճեղքերով տարադիտման համար, (նրանց դեպի առարկան ուղղելու համար այնպես, ինչպես հրացանն ուղղում են դեպի նշանը նշանոցի դիտոցի միջով և հատիկի վրայով)։ Յեթե ճեղքը լայն է, այն ժամանակ տարադիտման հատար ճեղքի մեջտեղում մի մազիկ է կապած, որը պետք է անպայման ուղղահայաց լինի քանոնին և միևնույն ժամանակ այնպես, որ յերկու տարադետի մազիկների յերկայնությամբ անցնող հարթությունը զուգահեռական լինի քանոնի յեզրին։

ԲԱՐՁՐԱՉԱՓ ԱԼԻԴԱԴ


Բարձրաչափ ալիդադը տարբերվում է սովորական ալիդադից տարադետների հատուկ կառուցվածքով. Աչքի տարադետի վրա, բացի սովորական նեղ ճեղքից տարադիտման հատար, նաև յերկու կլոր փոքրիկ Գ և $Գ_1$ ծակեր կան (գծանկ. № 87), իսկ առարկայական տարադետի վրա, շրջանակի յերկու կողքի վրա բաժանումներ են փորած,

վորոնք բարձրության անկյուններն են արտահայտում 0°-ից մինչև 15°։ Այն կողքի վրա, վորից սկսում են բարձրության անկյունները վորոշելու հաշիվը, 0°-ից մինչև 15° անկյուններին համապատասխան բաժանումների համարները գրված են ներքևից վերև, իսկ մյուս կողքի վրա, տեղանքի անկման անկյունները վորոշելու համար.—վերևից ներքև։

Բացի դրանից, այնպիսի ալիդադներ կան, վորոնք մի կետի բարձրագունությունը մյուսի վրա միանգամից են ցույց տալիս։

Այդ ալիդադների տարադեռների վրա 0-ից մինչև 100 բաժանումներ են փորված։

Բարձրագունությունը վորոշվում է հետևյալ ֆորմուլայի միջոցով $h = \frac{n+l}{300}$, վորտեղ h—վորոնելի բարձրագունությունն է, n—հորիզոնական հեռավորությունն է, l—առարկայական տարադեռի վրայի հաշված բաժանումների թիվն է։




Գծանկ. № 87.

Տարադիտման ժամանակ տեսողության ճառագայթն անցնելու բաժանումը վորոշելու համար, առարկայական տարադեռի վրայով շարժվում է աբ անրիկը, դ պտուտակի ոգնությամբ։

Նկատի ունենալով, վոր տարադիտման ժամանակ

9.0 և $9_1 0$ գծերը պետք է անպայման զուգահեռական լինեն հորիզոնի $Ա.Ա_1$ գծին (գծանկ. № 88), այդ պատճառով ալիդադը հորիզոնական դրության մեջ ճիշտ հաստատելու համար յերկու մ և $մ_1$ պտուտակներ կան, վորոնց միջոցով կարելի յե հորիզոնական դրության բերել հարթաչափը, հետևապես և ալիդադը։

Բարձրաչափ ալիդադի միջոցով Ա.Բ թեքության (գծանկ. № 88) անկյունը վորոշելու համար, չափատեղանը գծագրոցի և ալիդադի հետ միասին կանգնեցնում են Ա կամ Բ կետում։



Գծանկ. № 88.

Գծագրոցը հորիզոնական դրության են բերում, վորը հշտվում է հարթաչափի դրությամբ, յերբ ալիդադը դրած է գծագրոցի վրա անպայման յերկու զանազան ուղղությամբ։ Սրանից հետո ալիդադի միջոցով տարադիտում են դեպի Բ կետում տնկած նշանաձողը, այդ կետի բարձրությունը վորոշելու համար, և հետո գծագրոցի վրա գծում են այդ ուղղությունը։

Ապա մ և $մ_1$ պտուտակների ոգնությամբ հարթաչափը հորիզոնական դրության են բերում այնպես, վոր հարթաչափի բշտիկը հավասար թվով խազեր բռնի գերույից դեպի յերկու կողմը. դրանից հետո նայելով աչքի տարա-

դետի ներքևի ծակով, յեթե ալիդադը Ա կետումն է գտնըվում, կամ վերևի ծակով, յեթե ալիդադը Բ կետումն է գտնվում (գծանկ. № 88[1]), Դ պտուտակի ոգնությամբ անրիկը շարժում են այնքան, որ նրա վերևի (կամ ներքևի) յեզրը ուղղված լինի նշանաձողի Բ կետին, որը գտնվում է չափասեղանի բարձրության վրա։ Անրիկի յեզրի ժոռի թիվն առարկայական տարադետի վրա ցույց կը տա աստիճաններով Բ կետի՝ Ա. կետից բարձրության անկյունը։


Ալիդադը մի որև առարկայի ուղղելը կոչվում է տարադիտում։ Այն տարադետը, որի միջով նայում են առարկային (որին աչքն են ժոռեցնում), կոչվում է աչքի տարադետ. իսկ այն տարադետը, որը պիտի ուղղված լինի առարկային այնպես, որ ընկնի նրա յեզրի կամ կենտրոնի հետ, կոչվում է առարկայական։

Գծագրոցի վրա ալիդադի ոգնությամբ ՈՒ ուղղությունը (գծակ. №№ 89 և 90) նկարելու համար, չափասեղանը կանգնեցնում են այնպես, որ գծագրոցի վրայի n կետը տեղանքի վրայի N կետի վրա լինի. գծագրոցը հորիզոնական դրության են բերում, կողմորոշում կողմնացույցի կամ արդեն նկարած ոա ուղղությամբ և հետո գծագրոցը անշարժ ամրացնում։ Ալիդադն n կետի ժոռ այնքան են շրջում, որ, աչքի տարադետի միջով նայելիս, յերևա, որ առարկայական տարադետի ժազիկը համապատվել է Բ կետի ժոռի ծառի հետ, և հետո ալիդադի թեք տաշած յեզրի յերկայնությամբ գծում են այդ որ ուղղությունը. այն ժամանակ որ գիծը ՈՒ գծի հարթապատ-


[1]) Առաջին դեպքում տարադիտում են աչքի տարադետի ներքևի ծակով ու բարձրության անկյունը վորոշում. յերկրորդ դեպքում տարադիտում են վերևի ծակով ու անկման անկյունը վորոշում, որը հավասար է առաջինին։

կերը կը լինի, իսկ առը անկյունը—տեղանքի վրայի ԱՈՒ անկյունի հարթապատակերը։

Նույն յեղանակով էլ գծում են Գ գործարանի ծխահանի ուղղությունը և այլն։



Գծանկ. № 89.



Գծանկ. № 90.


Կիսագործիական հանութի կյությունը բաղկանում է հետևյալ գործողություններից. 1) տեղանքի վորոշ կետերի ընտրությունից. նրանց, յեթե հարկավոր է, տեղանքի վրա նշանակելուց և գծագրոցի վրա նկարելուց. այդ գործողությունների ամբողջությունը կոչվում է յեռանկյունավորում. 2) գծագրոցի վրա տեղական առարկաները ու անհարթությունները նկարելուց, այսինքն՝ մանրամասնությունն է հանութից.

Յեռանկյունավորում. Առանց նախապես յեռանկյունավորում կատարելու կազմած պլանը սկզբում ճիշտ է լինում, իսկ հետո, յելակետից հեռանալիս, անխուսափելի սխալների կուտակվելու պատճառով, ավելի և ավելի անճիշտ է դառնում. Այդ պատճառով անհրաժեշտ է գծագրոցի վրա նախ մի քանի այնպիսի կետեր նշանակել, վորոնք համաչափ կերպով դասավորված լինեն ամբողջ տեղամասի վրա. Այդ նախապես ընտրած կետերը մի շարք հենակետեր կը կազմեն հետագայում տեղանքը նկարելու համար. Յեթե այդ բոլոր կետերը միմյանց հետ միացնենք յերևակայական գծերով, այն ժամանակ կստացվի յեռանկյունիների անընդհատ ցանց, վոր կոչվում է յերկրաչափական ցանց. Գծագրոցի վրա յերկրաչափական ցանցը նկարվում է գծագրողը.

Յեռանկյունավորում կատարելը. Ջեռնարկելով ցանց կազմելը, հանորդն ամենից առաջ պարտավոր է տեղամասը շրջել ու զննել նրան. միաժամանակ նա պետք է տեղեր ընտրի ցանցի գլխավոր կետերի, նույնպես և խարիսխի համար, այսինքն՝ ցանցի

յեռանկյուններից մեկի մի կողմի համար, վոր ամբողջ հանութի համար իբրև հիմք է ընդունվում.

Յեթե կետերը վորևե վորոշակի յերևացող առարկաներով չեն նշանակված, պետք է այդ կետերում ձողեր տնկել, վորոնց վերևին վորևե տարբերող նշաններ պիտի կապել. Այդ ձողերը կոչվում են նշանաձողեր (գծանկ. № 91).



Գծանկ. № 91.

Ոգտակար է տնկած նշանաձողերին հաժարներ դնել, գծագրոցի լուսանցքների վրա ուղղությունների ծայրերին նիշեր դնելու համար.

Խարիսխ ընտրելու ժամանակ պետք է ղեկավարվել հետևյալ պայմաններով. 1) խարիսխը պիտի անցնի բարձր, հարթ և առանց արգելքի տեղով. 2) վորքան հնարավոր է, պետք է տեղամասի կենտրոնում լինի. 3) խարիսխի ծայրերից պետք է յեթե ցանցի կետերից, վորքան հնարավոր է, շատը, բայց վոչ պակաս քան 2. 4) խարիսխի յերկայնությունը չափացույցի մեկ հիմքից պակաս և յերեքից ավել չը պետք է լինի. 5) խարիսխի ծայրերը անպայման նշանակված պիտի լինեն նշանաձողերով և 6) պատահական անհարթությունների վրա (հողաթմբերի, առուների և այլն) չպետք է նշանաձողերը տնկել.

Ցանցի գլխավոր կետերի ընտրության պայմանները. 1) Այդ կետերը պետք է ընտրել առավելապես բաց տեղերում. 2) վորևե ուրվագծերի մոտ. որինակ՝ ճանճի անկյունի վրա, ճանապարհների խաչմե-

բուկի, գետի ափի վրա և այլն. 3) կետերի միջև հեռավորությունը պլանի վրա պետք է արտահայտվի չափացույցի մեկից մինչև յերեք հիմքի յերկայնությամբ. 4) յուրաքանչյուր կետից պետք է յերևալիս լինի, վորքան հնարավոր է, ցանցի մյուս կետերից շատերը, հաճենայն դեպս, վոչ պակաս քան յերկուսը. 5) ցանցի յեռանկյունիները պետք է մոտենան հավասարակողմ յեռանկյուններին և 6) նշանաձողերը տնկելու ժամանակ, անպայման պետք է գրի առնել նշանաձողի համարն ու յերկայնությունը, նրան տարբերող նշաններն ու տնկած տեղը:

Ամենից առաջ սկսում են խարիսխը նկարել: Դրա համար չափասեղանը կանգնեցնում են խարիսխի առաջին կետում, գծագրոցը հորիզոնական դրության բերում, կողմնացույցով կողմորոշում և խարիսխի առաջին կետը նշանակում այնպիսի տեղում, վոր ամբողջ նկարելի տեղամասը տեղավորվի գծագրոցի մեջտեղում: Ալիդադը խարիսխի նշանակած կետի մոտ դնելով, տարադիտում են դեպի խարիսխի յերկրորդ կետը, ալիդադի յեզրի յերկայնությամբ մի գիծ քաշում և այդ գծի վրա նշանակում խարիսխի չափած յերկայնությունը հանուքի չափացույցով. այդպիսով ստացվում է խարիսխի յերկրորդ կետի նկարը:

Հիմնական կետերի դրությունը ստացվում է ուղիղ և կիսահակադարձ հատումներով: Ցանցը նկարելու ժամանակ, կողմորոշումը բոլոր կանգնելու կետերում պետք է կատարել նկարած ուղղություններով:

Ցեռանկյունավորում կազմելու ժամանակ անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ պայմանները. 1) խարիսխի չափումը կատարվում է շղթայով վոչ պակաս, քան յերկու անգամ. 2) չափասեղանը պետք է այնպես կանգնեցնել, վոր գծագրոցի վրայի կետը ընկնի նշանաձողի տեղը. 3) յուրաքանչյուր կանգնելու կետում պետք է գծագրոցը կողմորոշել և հորիզոնական դրության բերել. 4) գծագրոցը կողմորոշել յերկար գծերով. 5) շատ սուր ու բութ անկյուններով հատումներից խուսափել. 6) յուրաքանչյուր կետից վորոշել, վորքան հնարավոր է, ցանցի կետերից շատերը. 7) հատման միջոցով ստացված կետը ներփակել փոքրիկ շրջանի կամ յեռանկյունու մեջ և անունը տակին գրել (կրճատ). 8) գծագրոցի լուսանցքների վրա նշանակել տարադիտական գծերի շարունակությունը և նրա մոտ գրել, թե տարադիտումը դեպի վոր նշանաձողը կամ առարկան է կատարված և 9) յուրաքանչյուր կանգնելու կետում ստուգել գծագրոցի վրա նկարած կանգնելու կետի և ցանցի մյուս կետերի (վոչ պակաս, քան 2) ճշտությունը. դրա համար պետք է գծագրոցը կողմորոշել և ալիդադը դնել կանգնելու և մյուս կետի նկարի մոտ, վորի դրությունն է ստուգվում: Յեթե առարկայական տարադեպի մոտ ծածկվում է ստուգվող կետի նշանաձողը, այդ նշանակում է, վոր կանգնելու և ստուգվող կետերի դրությունը ճիշտ է:

Գծագ. № 92.

Յերբ տեղանքի բոլոր հիմնական կետերը գծագրոցի վրա նկարած կը լինեն [1]), այն ժամանակ գծագրոցը № 92 գծանկարի վրա ցույց տված տեսքը կունենա։

Յեռանկյունավորումը վերջացնելուց հետո, նկարած հիմնական կետերը ծակում են բարակ ասեղով և փոքր շըրջանի մեջ առնում (նույնպես և կարմրագրով նշանակում). իսկ գծագրոցի լուսանցքների վրայի ուղղությունների վերջավորությունները իրենց մակագրերով չեն ջնջվում։

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԿԱՐԵԼԸ.

Յեռանկյունավորումը կազմելուց հետո, սկսում են մանրամասնությունները, այսինքն՝ մյուս տեղական առարկաները ու անհարթությունները նկարել։

Տեղական առարկաները նկարելու համար գոյություն ունեն հետևյալ յեղանակները. 1) նշանաձողից նշանաձող չափելը. 2) ուրվագծի շրջագայություն կամ դեպի առաջ առագիտում. 3) շուրջանակի առագիտում և 4) հատումները։

Հանութի ժամանակ այդ բոլոր յեղանակները մեկը մյուսին փոխարինում են և փոխադարձ լրացնում։

1. Նշանաձողից նշանաձող չափելը։ Այդ յեղանակը նրանում է կայանում, որ հանորդը, ցանցի գլխավոր կետերից մեկում կանգնած, մի այլ գլխավոր կետի ուղղությունն ե վերցնում. գծագրոցի վրա այդ

1) Յերկրաչափական ցանցը կազմելու ժամանակ, գծագրոցը կողմնացույցի միջոցով կողմորոշվում է միմիայն խարիսխի առաջին կետում, իսկ մնացած բոլոր կետերում—անպայման արդեն նկարած գծերի ուղղությամբ. ուստի հիմնական կետերը նկարելը կրկնակի հակադարձ հատման միջոցով չի գործադրվում։


կետերը միացնում է և սկսում է քայլով չափել մինչև բոլոր հանդիպող ուրվագծերը, գծագրոցի վրա նշանակելով հանութի չափացույցով այդ ուղղությամբ չափած հեռավորությունները։

Այդ ուղղությունից դուրս գտնվող առարկաները նկարվում են ծածկորդների կամ ուղղահայացների յեղանակով (տես վերևում). մինչև այդ առարկաները յեղած հեռավորությունները վորոշվում են կամ աչքաչափով, յեթե նրանք մեծ չեն, կամ քայլով չափելով։

Յեթե չափելի ուղղության վրա մի վորևե արգելք է հանդիպում, հանորդը նոր ուղղություն է ընտրում դեպի ցանցի վորևե գլխավոր կետը և վերոհիշյալ նման վարվում։ Այսպիսով հանորդը, փոխելով այն ուղղությունները, վորոնք կտրում անցնում են նկարելու տեղամասը, հաջորդաբար բոլոր հարկավոր տեղական առարկաների նկարը կստանա։

Այդ յեղանակը շատ ճիշտ է և գործադրվում է այնպիսի տեղանքի վրա, վորը անմիջական չափելուն չի խանգարում։ Բացի այդ, այս յեղանակը կիրառելիս, վոչ կողմորոշման, վոչ էլ տարադիտման կարիք չկա, և աշխատանքը կարելի է կատարել միայն գծագրոցի ոգնությամբ առանց յեռոտանու։

Յենթադրենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և Հ կետերը (գծանկ. № 93) հանդիսանում են ցանցի գլխավոր կետերը, վորոնք, յեռանկյունավորումը կատարելու ժամանակ, նկարած են գծագրոցի վրա։




Գծանկ. № 93.

Յենթադրենք, հանորդն սկսում է իր աշխատանքը 7-րդ նշանաձողից և ուղղվում է դեպի № 1 նշանաձողը։ Գծագրոցի վրա №№ 7 և 1 կետերը միացնելով, հանորդը քայլերը հաշվելով, գնում է այդ ուղղությամբ. ա կետին հասնելով, նա նշանակում է այդ կետը գծագրոցի վրա և ուղղահայացի յեղանակով նկարում է $ա_1$ և $ա_2$ կետերը. ապա առաջ է գնում և բ կետը նկարում. այդ կետում № 8 նշանաձողի ծածկորդով նկարում է անտառի և գետակի ուրվագծերի կետերը։ գ կետին հասնելով, նա փոխում է իր ուղղությունը և գնում է դեպի № 6 նշանաձողը։ Գծագրոցի վրա գ կետը և № 6 նշանաձողը միացնելով, հանորդը չափելու միջոցով ստանում է դ և զ կետերը. այդպիսով նկարում է անտառի բոլորքի արևելյան կողմը։ Դրանից հետո, նա հասնում է 6-րդ նշանաձողին, նկարում է ճանապարհը և դեպի 4-րդ նշանաձողը գնում. այդ ժամանակ ճանապարհների խաչմերուկին հասնելիս, նա նկարում է գյուղի մի մասը. է կետից հանորդը ուղղվում է դեպի 2-րդ նշանաձողը և միաժամանակ ծածկորդի միջոցով վորոշում է ա քանջարանոցի ցանկապատը. այդ կետից նա ուղղվում է դեպի 3-րդ նշանաձողը. ը կետում հասնում է ճանճին և այդ տեղից, ուղղությունը փոխելով, գնում է դեպի ի հողմաղացը և այլն։

Ջ. Ուրվագծի չրչագայությունը կամ դեպի առաջ տարադիտում։ Այդ յեղանակը կայանում է նրանում, վոր հանորդը չափասեղանը ձեռքին կանգ է առնում նկարելիք ուրվագծի բոլոր անկյունների գագաթներում, չափասեղանը կողմորոշում է գծագրոցի վրա նկարած ուղղություններով, իսկ ուրվագծի կողմերի յերկայնությունները չափում է քայլերով։

Յենթադրենք, հարկավոր է նկարել Ա Բ Գ Դ Զ Ե անտառի ուրվագիծը (գծանկ. № 94), և գծագրոցի վրա




Գծանկ. 94.

արդեն նկարած է ա կետը, վորը համապատասխանում է տեղանքի վրայի Ա. կետին։ Չափասեղանը Ա. կետում դնելուց, նրան հորիզոնական դրության բերելուց և կողմորոշելուց հետո, հանորդը գնում է ալիդադը ա կետի մոտ և տարադիտում է դեպի Բ կետը։ Յեթե այդ կետը տեղանքի վրա չէ նշանակած, պետք է նրան նշանակել նշանաձողով կամ ցցով։ Աբ գիծը քաշելուց հետո, հա-

նորդը չափասեղանը ձեռքին գնում է Բ կետը և հեռավո, բությունը քայլերով չափում։ Բ կետը հասնելով, հանորդը- այնտեղ կանգնեցնում է չափասեղանը, նրան հորիզոնա- կան դրության բերում, ԲԱ. ուղղությամբ կողմորոշում պլանի չափաոլյցով չափած հեռավորությունը նշանա- կում. այսպես բ կետը ստանալուց հետո, նա տարադի- տում է դեպի Գ կետը և իր աչխատանքը շարունակում վերոհիշյալ նման, հաջորդաբար անցնելով Դ, Զ, Ե կետերը և այլն։

Այդ յեղանակը, յեթե դա գործադրվում է փակ ու ը- վ ա գ ծ ե ր ը նկարելու համար, որինակ՝ անտառի, քնա- կատեղի բոլորքի ուրվագծերը և այլն, կոչվում է ու ը- վ ա գ ծ ի շ ը ջ ա գ այ ու թ յ ու ն. վոչ փակ ուրվագծեր նկարելու ժամանակ, որինակ՝անտառային ճանապարհի, այդ յեղանակը կոչվում է դ ե պ ի ա ռ ա ջ տ ա ր ա դ ի- տ ու մ ։

3. Շ ու ր ջ ա ն ա կ ի տ ա ր ա դ ի տ ու մ ։ Այդ յեղա- նակը նրանում է կայանում, վոր հանորդը չափասեղանը հորիզոնական դրության բերելուց և կոմորոշելուց հետո, տարադիտում է դեպի ուրվագծի պահանջելիք կետերը կամ առանձին տեղական առարկանները և քաշած տարա- դիտական գծերի վրա նշանակում է մինչև այդ կետերը յեղած հեռավորությունները, վորի համար բոլոր հեռա- վորությունները չափում է քայլերով։



Գծագրություն № 95.


Յեներադրենք, գծագրոցի վրա նկարած է ո կետը, վոր համապատա- խանում է տեղան- քի վրայի Ո կե- տին (գծանկ № 95) և հարկավոր է ՈԲԳ ուրվագիծն ու Հ և Ի տեղա- կան առարկանե-

րը նկարել։ Չափասեղանը Ո կետում կանգնեցնելով, հա- նորդը նրան հորիզոնական դրության է բերում և կող- մորոշում. ապա տարադիտում է դեպի Ա, Բ, Գ, Հ և Ի կետերը և այդ ուղղությունները գծում. դրանից հետո նա մինչև այդ կետերը յեղած հեռավորությունները չա- փում է քայլերով և նշանակում է նրանց համապատա- խան ուղղություններն վրա ընդունված չափաոլյցով։

Այդ յեղանակը կիրառվում է գլխավորապես հեռա- չափով և քանոնով հանութի ժամանակ։ Կիսագործնական հանութի ժամանակ այդ յեղանակը հարմար է այնպիսի տեղական առարկաներ նկարելու համար, վորոնք կանգնե- լու կետերից մոտ տարածության վրա չեն գտնվում։

4. Հ ա տ ու ա ն ե ր ։ Այս յեղանակը հանդիսանում է իբրև յերանկյունավորման հետագա զարգացումը և կա- յանում է տեղական առարկանների նկարելու մեջ, հա- տուածների միջոցով այնպիսի յերկու կետից, վոր արդեն նկարած են գծագրոցի վրա։

Յենթադրենք, գծագրոցի վրա նկարված են յերկու ա և բ կետերը, վորոնք համապատասխանում են տեղանքի վրայի Ա և Բ կետերին (գծանկ. № 96)։ Հարկավոր է գտնել



Գծանկ. № 96.

ճանապարհը նկարել, վորը բաժանված է այդ կետերից ճահճով։ Չափասեղանը Ա. կետում դնելով, հանորդը նրան հորիզոնական դրության է բերում և կողմորոշում ԱԲ ուղղությամբ։ Ապա նա, ալիդադը ա կետի մոտ դնելով, տարադիտում է դեպի Գ, Դ, Զ, Ե կետերը և այդ ուղղությունները գծում։ Յեթե այդ կետերը տեղանքի վրա չեն նշանակված, նրանց պետք է նշանակել նշանաձողերով կամ ցցերով։ Դեպի նկարելիք ուրվագծի բոլոր կետերը տարադիտելուց հետո, հանորդը, չափասեղանը ձեռքին, գնում է Բ կետը, այստեղ չափասեղանը հորիզոնական դրության բերում և ԲԱ ուղղությամբ կողմորոշում. դրանից հետո նա տարադիտում է դեպի ուրվագծի նույն կետերը և այդպիսով նրանց դրությունը վորոշում է ուղիղ հատումներով։

Այս յեղանակը կիրառվում է լեռնոտ, ճահճոտ և առհասարակ անմիջապես չափելը դժվարացնող տեղանքի վրա։

ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԿԱՐԵԼԸ

Անհարթությունները նկարելու եությունը կայանում է հետևյալում.

1. Գծագրոցի վրա ռելյեֆի բնորոշ մասերը նկարելը, այսինքն՝ գագաթները, թամբարդները, սանարդները, ու խագծերը և այլն։ Այդ բոլորը նկարվում են միաժամանակ և նույն յեղանակներով, ինչպես մյուս տեղական առարկաները։

2. Մի կետի իշխումը մյուսի վրա վորոշելը (բարձրությունների տարբերությունը)։

3. Բոլոր կետերի բարձրությունները մեկ մակարդակի բերելը (թվանիշերը հաշվելը)։

4. Հատվածի բարձրությունն ընտրելը։

5. Սահացված թվանշերի համաձայն՝ պլանի վրա հորիզոնականներ քաշելը։

Կետերի իշխումը (բարձրությունների տարբերությունը) վորոշելը կատարվում է բարձրաչափ ալիդադի ոգնությամբ։ Բարձրաչափ ալիդադը, ինչպես հայտնի է, տալիս է թեքության անկյունը (ուղղորդությունը), իսկ կետերի միջև հեռավորությունը հայտնի է (կարելի է չափել կամ պլանից վերցնել)։

Այդ տվյալները—թեքության անկյունը (ուղղորդությունը) և հորիզոնական հեռավորությունը—հենց հնարավորություն են տալիս բարձրությունների տարբերությունը վորոշել։

Բարձրությունների տարբերությունը կարելի է վորոշել հետևյալ յեղանակներով. 1. բարձրությունների աղյուսակով. 2. բարձրությունների չափագույցով և 3. հարթագծերի աղյուսակով (տես վերևում)։

Առաջին յեղանակը, թեպետ և ամենաճիշտն է, բայց բավական յերկար ժամանակ է պահանջում և առավելապես գործնական հանութի ժամանակ է գործադրվում։

Հեռավորությունները. / Ուղղորդությունները.	100	200	300	400	500	600	700	800	900
1° 0.	1,75	3,49	5,24	6,98	8,73	10,47	12,22	13,96	15,71
10.	2,04	4,07	6,11	8,14	10,19	12,21	14,26	16,29	18,33
20.	2,33	4,65	6,99	9,31	14,64	13,96	16,29	18,61	20,95
30.	2,62	5,23	7,86	10,47	13,09	15,71	18,33	20,94	23,57
40.	2,91	5,81	8,73	11,64	14,54	17,46	20,37	23,28	26,19
50.	3,20	6,40	9,60	12,80	16,00	19,20	22,41	25,61	28,81
2° 0.	3,49	6,99	10,47	13,97	17,46	20,95	24,44	27,93	31,43
10.	3,79	7,57	11,34	15,13	18,91	22,70	26,49	30,26	34,05
20.	4,08	8,14	12,22	16,30	20,37	24,44	28,53	32,60	36,67
30.	4,37	8,73	13,10	17,46	21,83	26,19	30,56	34,93	39,29
40.	4,66	9,31	13,97	18,62	23,29	27,94	32,60	37,26	41,91
50.	4,95	9,90	14,84	19,79	24,74	29,69	34,64	39,59	44,54
3° 0.	5,24	10,49	15,72	20,95	26,20	31,44	36,69	41,92	47,17
10.	5,53	11,07	16,60	22,13	27,66	33,19	38,73	44,26	49,79
20.	5,82	11,65	17,47	23,30	29,13	34,94	40,77	46,60	52,41
30.	6,11	12,23	18,34	24,46	30,59	36,70	42,81	48,93	55,04
40.	6,41	12,81	19,22	25,62	32,04	38,45	44,86	51,27	57,67
50.	6,70	13,40	20,10	26,80	33,50	40,20	46,90	53,60	60,30
4° 0.	6,99	13,99	20,96	27,97	34,95	41,95	48,94	55,94	62,93
10.	7,28	14,57	21,86	29,14	36,43	43,71	51,00	58,29	65,57
20.	7,57	15,16	22,73	30,32	37,89	45,46	53,04	60,61	68,20

և այլն։

Հաշվելը կատարվում է հետևյալ ձևով.

Յենթադրենք, կեռերի միջի հեռավորությունը 123 սաժեն է, իսկ թեքության անկյունը $3^0\ 16'$:

Հեռավորությունը և ուղղորդությունը այնպիսի մասերի յեն վերածում, որ նրանցից յուրաքանչյուրի համար կարելի լինի ուղղակի աղյուսակի մեջ համապատասխան բարձրությունը գտնել:

Այսպիսով $123=100+20+3$. $3^0 16=3^0 10'+6'$:

Առաջին՝ գտնում ենք 100 սաժ. և $3^0 10'$ համար բարձրությունը=5,53 սաժեն:

$3^0 10'$ և 20 սաժենի համար վերցնում ենք այն թիվը, որ համապատասխանում է 200 սաժ., և տասն անգամ նրան փոքրացնում=1,11 սաժ.

$3^0 10'$ և 3 սաժ. համար—այն թիվը, որ համապատասխանում է 300 սաժ., նրան 100 անգամ փոքրացնելով=0,16 սաժ.:

$6'$ և 100 սաժ. համար—այն թիվը, որ համապատասխանում է 1^0, նրան 10 անգամ փոքրացնելով=0,17 սաժեն:

$6'$ և 20 սաժ. համար—այն թիվը, որ համապատասխանում է 1^0 և 200 սաժ. հեռավորությանը, 100 անգամ փոքրացնելով=0,03 սաժ.:


Հարմարության ու պարզության համար գտածները դնում են հետևյալ ձևով.

Հեռավորությունները. / Անկյունները.	100	20	3	Բարձրությունը.	Ծանոթություն.
$3^0 10'$	5,53	1,11	0,16	6,80	
$6'$	0,17	0,03	—	0,20	
$3^0 16'$	5,70	1,14	0,16	7,00	

Այսպիսով բարձրությունների տարբերությունը=7 սաժենի:

Յերկրորդ յեղանակը—բարձրությունների չափագույցի միջոցով—ավելի պակաս ճշտություն ունի, բայց բավականին արագ է:

Բարձրությունների չափագույցը կազմվում է հետվյալ ձով (գծանկ. № 97):



Գծանկ. № 97.

Հորիզոնական գծի վրա հեռավորությունները նշանակում են կամայական չափագույցով. օրինակ՝ 50 սաժ. 1 մատնաչափում է, նշանակելով ամեն մի 10 սաժ., յենթադրենք, մինչև 150 սաժ.: Բոլոր նշանակած կեռերից ուղղահայացներ են քաշում ու ձախ ծայրի ուղղահայացի վրա նշանակում են բարձրությունները սաժեններով, ամեն մի սաժենը կամայական, բայց մեծացրած չափագույցով, մեր օրինակի համար 10 անգամ: Նշանակած կեռերից հիմքին զուգահեռական գծեր են քաշում: Դրանից հետո, հաշվում են, կամ բարձրությունների աղյուսակից վերցնում ամենամեծ հեռավորության համար, մեր օրինակում 150 սաժ. համար, բարձրությունները կամայական անկյունների համար, օրինակ՝ $10'$, $20'$, $30'$, $40'$, $50'$, 1^0, $1^0 10'$ և այլն, և նրանց նշանակում են 150 սաժենի համապատասխան ուղղահայացի վրա, 5 սաժ. 1 մատնաչափում չափագույցով:

Այդ ձևով ստացած բոլոր կետերը միացնում են O-ի, հեռավորությունների սկզբի հետ, և ստացած թեք գծերը ցույց կը տան բարձրությունների վրոնելի տարբերությունը տվյալ ուղղորդություններին համապատասխան, գնդային հեռավորությունների համար։

Վերցնենք նույն որինակը՝ 123 սաժ. և $3^0 16'$ և վորոշենք բարձրությունների տարբերությունը։

Հորիզոնական գծի վրա վնտրում ենք A կետը, վոր համապատասխանում է 123 սաժ. հեռավորությանը, և ուղղահայաց ենք քաշում մինչև այն թեք գծի հետ հանդիպելը, վոր համապատասխանում է $3^0 16'$ անկյունին։ Այդ ուղղահայացի յերկայնությունը, վոր մեր որինակի համար հավասար է 7 սաժ., կարտահայտի բարձրությունների վրոնելի տարբերությունը։ Ինչպես տեսնում ենք, հետևանքը ստացանք նույնը, ինչ վոր բարձրությունների աղյուսակով։

Հարթագծերի աղյուսակի միջոցով բարձրությունների տարբերությունը վորոշելու յեղանակը հետևյալն է։

Բարձրությունների տարբերությունը վորոշելու համար, պետք է հորիզոնական հեռավորությունը բաժանել հարթագծերի աղյուսակի մեջ տված ուղղորդությանը համապատասխան թվի վրա. որինակ՝ յեթե հեռավորությունը 114 սաժեն է, իսկ ուղղորդությունը 2^0, այն ժամանակ բարձրությունների տարբերությունը $= \frac{114}{28,6} = 4$ սաժ. (կլոր թվով)։

Հարթագծերի աղյուսակը, յերբ հատվածի բարձրությունը =1 սաժ։

Ուղղորդությունները	1^0	2^0	3^0	4^0	5^0	10^0	15^0	20^0	25^0	30^0	35^0	40^0	45^0
Հարթագծերը.	57,3	28,6	19,1	14,3	11,4	5,7	3,7	2,7	2,1	1,7	1,4	1,2	

Յեթե այնպիսի ուղղորդություն ստացվի, վոր հարթագծերի աղյուսակի մեջ չկա, այն ժամանակ համապատասխան հարթագիծը կարելի յե վորոշել այն հիմունքով, վոր լանջերի հարթագծերը, յերբ բարձրությունները հավասար են, հակադարձ համեմատական են ուղղություններին ստեիճանական մեծություններին։


Նիստ մաթեմատիկորեն դատելու դեպքում, այդ լիակատար ճիշտ չե. բայց, նկատի ունենալով, վոր, պլաններ նկարելիս, հանութների ժամանակ գործածվում չափագույցներով հաճախ մեծերը և նույնիսկ սաժենները չեն արտահայտվում գծանկարի վրա, այդ համեմատականությունը կարելի յե համարել և ճիշտ, և գլխավորապես, գործնականորեն հարմար։ Այսպիսով, հավասարատասխան հարթագիծ ստանալու համար պետք է 1^0 համար հարթագիծը, այսինքն՝ 57,3 բաժանել $3^0 16'$ ($3^4/_{15}{}^0$) վրա, քանորդը կը տա համապատասխան հարթագիծը. $57,3 : 3^4/_{15} = 17,5$ սաժ.։

Այժմ վերևում տրված 123 սաժ. հեռավորությունը բաժանելով 17,5 վրա, կը ստանանք բարձրությունների տարբերությունը—7 սաժ., այսինքն՝ հետևանքը նույնն է, ինչ վոր նախորդ յերկու դեպքում։

Նկատի ունենալով, վոր հանութների ժամանակ, տեղանքի պայմաններին նայած, յերբեմն հարկ է լինում տարադիտել կամ դեպի նշանաձողի գագաթը, կամ դեպի նրա հիմքը, այդ պատճառով ուղղորդությունները վորոշելու համար պետք է ուղղումներ մտցնել, վորոնք կախված են նշանաձողի յերկայնությունից և գործիքի բարձրությունից։


Այդ ժամանակ կարող է պատահել հետևյալ 5 դեպքը։

1. Հանորդը, չափաեղանը հետը, կանգնած է վորոշվելի կետից ավելի ցած և տարադիտում է դեպի նշանաձողի գագաթը (գծանկ. № 98)։




Գծանկ. № 98.

2) Հանորդը կանգնած և վորոշելի կետից ավելի բարձր ու տարադիտում և դեպի նշանաձողի գագաթը (գծանկ. № 99)։




Գծանկ. № 99.

3) Հանորդը վորոշելի կետից ավելի ցած և կանգնած և տարադիտում և դեպի նշանաձողի հիմքը (գծանկ. № 100)։




Գծանկ. № 100.

4) Հանորդը վորոշելի կետից ավելի բարձր և կանգնած և տարադիտում և դեպի նշանաձողի հիմքը (գծանկ. № 101)։




Գծանկ. № 101.

5) Հանորդը վորոշ ի կետից ավելի բարձր կամ ավելի ցածր և կանգնած և տ ր դիտում վ և դեպի նշանաձողի վրա նշան ված զործիքի բարձրությունը (գծանկ. №№ 102 և 03)։



Գծանկ. 102.



Գծանկ. № 103.

վերևում բերված գծանկարներից յերևում է, վոր քար-

ձրութիւնների տարբերութիւնը հետևյալը կը լինի.

1. s=u—(ն—գ)
2. s=u+(ն—գ)
3. s=u+գ
4. s=u—գ
5. s=u

Ա ս ֆորմուլաներում

s — բարձրութիւնների տարբերութիւնն է.

ն — նշանաձողի յել կայնութիւնն է.

գ — գործիքի բարձրութիւնն է.

u — միայն մեծութիւնն է, որ ուղղուում է հետաւորութիւնը հաւասարատան ապյուսակի հարթագրծի վրա բաժանելու միջոցով։

Այդ ֆորմուլաներից յերևում է, որ ամենի ձեռնտու է տարադիտել դեպի գործիքի առաջուց նշանակած (նշանաձողի վրա) բարձրութիւնը, որը, առանց մեծ սխալի, միշտ կարելի է ընդունել հանորդի հաստակի կրծքաչափ բարձրութեանը հավասար։

ԲՈԼՈՐ ԿԵՏԵՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԵԿ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԵՐԵԼԸ (ԹՎԱՆՇԵՐ ՀԱՇՎԵԼԸ)

Բոլոր կետերի բարձրութիւնների տարբերութիւնները վորոշելուց հետո, անհրաժեշտ է նրանց մեկ մակարդակի բերել, այսինքն՝ թվանշերը (կետերի բացարձակ բարձրութիւնները) գտնել։

Գործնական հանութիների ժամանակ, այդ վորոշվում է ամենամոտ կամ ծուլի մակարդակի նկատմամբ. իսկ փոքր կիսագործնական հանութիների ժամանակ, իբրև ընդհանուր հորիզոնական մակարդակ սովորաբար ընդունվում է այն հորիզոնական հարթութիւնը, որ անցնում է հիմքի առաջին կետով. այդ կետի թվանիշը պայմանաբար ընդունվում է 100 սաժ., մետր և այլն։

Թվանշերը պետք է յերկրաչափական ցանցի բոլոր պլհավոր կետերի համար հաշվել և գծագրոցի վրա համապատասխան կետերի մոտ գրել։

Բարձրութիւնների տարբերութիւնները և թվանշերը վորոշելու բարդութիւնը հարկադրում է աշխատանքի մասյան պահել, վոր կարող է հետևյալ տեսքն ունենալ։

Մ Ա Տ Ց Ա Ն

№ № կետերի	Կանգնելու կետերը.	Տարադիտման կետերը.	Հեռավորութիւնը	Թեքութեան անկիւնը (յերկայնական)	Հարթագիծը	Բարձրութիւնների տարբերութիւնը.	Թվանիշը	Ծանոթութիւն
1.	Խարխախ 1 կետը. թվանշը 100 սաժ. և այլն.	Խարխախ 2-րդ կետը.	125	—1°	57,3	— 2,2	97,8	
		№ 4 նշանաձողը լեռնակի վրա.	157	+1°30	38	+4,1	104,1	
2.	№ 4 նշանաձողը լեռնակի վրա.	№ 7 նշանաձողը բանջարանոցի մոտ.	142	—2°15	26,2	—5,4	98,7	

և այլն։

Ծանոթութիւն 1. Բարձրութեան անկիւնները նշանակվում են + նշանով, անկման անկիւնները — նշանով։

Ծանոթութիւն 2. Այնպիսով աշխատելու ժամանակ, վորը բարձրադունութիւնն է տալիս, «թեքութեան անկիւնը» սյունյակի տեղը գրում են «ալիդադի հաշիվը» սյունյակը, իսկ հարթագծի համար սյունյակ չի գրվում։

Հատվածի բարձրութիւն ընտրելը և հորիզոնականներ քաշելը։ Ինչպես հայտնի է, հատվածի բարձրութիւնը կախված է. 1) չափագույցի մեծութիւնից և 2) տեղանքից իրենից։

Հանութի ժամանակ մեծ մասամբ ոգտվում են հատվածի նորմալ բարձրութեամբ, այսինքն՝ չափագույցի հիմքի $^1/_{100}$, ուլնակ՝ 50 սաժ. 1 մատնաչափում — $^1/_2$ սաժ.

100 սաժ.—1 սաժ. և այլն։ Հատվածի բարձրությունը ընտրելուց հետո, սկսում են հորիզոնականներ քաշել։ Դրա համար հանորդն ընտրում է մի ուղղություն, որևէ այնպիսի յերկու կետերի միջև, որոնց թվանշերը հայտնի յեն և որոնց միջև ձորեր չկան, այսինքն՝ յանկը բարձրությունից խորության չի անցնում կամ ընդհակառակը. ապա ուշադրությամբ զննում է տեղանքի տեսքն այդ ուղղությամբ և, որոշելուց հետո, նշանակում է հորիզոնականների տեղերը, նրանց մոտ համապատասխան թվանշեր դնելով։ Մեկ ուղղությունը վերջացնելուց հետո, նա սկսում է նման աշխատանքը մի ուրիշ ուղղությամբ և այլն։

Այնուհետև, տեղանքի ռելյեֆը շարունակ ուշադրությամբ զննելով. հանորդը միացնում է իրար հետ կոր գծերով այն բոլոր կետերը, որոնք հավասար թվանշեր ունեն, և այդպիսով աստիճանաբար ստանում է հորիզոնականները նկարելիք ամբողջ տեղամասի համար։


Անհարթությունները նկարելը կատարվում է մյուս տեղական առարկաները նկարելու հետ միաժամանակ. ցածր գ խավոր կետերի բարձրությունները պետք է վրոշել յեռանկյունավորում կատարելու հետ միաժամանակ։

Անհարթությունների մասերը պլանի վրա նկարելու համար ծառայում են նույն «կոպրնական դիշերը», վորոնք ընդունված են աչքաչափական հանութի ժամանակ (տես վերևում)։

Ցենթադրենք, հարկավոր է հորիզոնականները քաշել[1]),

[1]) Տեղանքի վրա հորիզոնականների ուղղության մասին կաբանանոցներին սկզբնական ծանոթություն տալու համար, ոգտակար է մի փոքրիկ ձորակի մեջ բրելով նշանակել հորիզոնականը և ցույց տալ թե ինչպես նա կը նկարվի պլանի վրա։

յերը հետագծի բարձրությունը 1 սաժենն է, հետևյալ թվանշերով (գծանկ. № 104), յերեք նրանց միջև ձորեր չկան։



Գծանկ. № 104.


Ա և Բ կետերը միացնելով, հանորդը տեսնում է, վոր այդ կետերի միջև 6 հորիզոնական պիտի անցնեն, բայց ժանավանդ վորտեղ, հայտնի չե։ Դրա համար նախ նա պիտի ուշադրությամբ զննի տրամատն այդ ուղղությամբ։ Ցենթադրենք, յանկը Ա կետից դեպի Բ կետը աստիճանաբար ավելի ուղղորդ է դառնում. այն ժամանակ հորիզոնականները պետք է միմյանց մոտենան դեպի Բ կետը. Ա և Գ կետերի միջև թեքությունը հավասար է, և հորիզոնականները կատցնեն հավասար հեռավորության վրա և այլն։ Հորիզոնականների տեղերը հատպատասխան թվանշերով նշանակելուց հետո, հանորդը միացնում է իրար հետ հավասար թվանշեր ունեցող կետերը, յանկերի իսկական տեսքին համեմատ կոր գծերով։

Յեթե պլանի վրա նշանակած թվանշերի միջև տեղանքի վրա մի վորևե ձոր կա, որինակ՝ թամբարդ, այդ դեպքում անհրաժեշտ է այդ թամբարդի բարձրությունը լրացուցիչ կերպով վոլոշել և հետո վարվել նախորդի պես։

ՀԱՐԹԱԳԾԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ.

Հարթագծերի աղյուսակը (տես վերևում), բացի բարձրությունների տարբերությունը և ուղղորդությունները վորոշելուց, կարող ե նաև հետևյալ գործադրությունն ունենալ։


I խնդիր։ Վերևում բերված աղյուսակից կարելի ե ոգտվել, հարթագծի ավյալ սեժության հիման վրա, հատվածի բարձրությունը վորոշելու համար։ Իսկապես, № 105 գծանկարից յերևում ե, վոր ԱԲԳ, ԱԴԵ, ԱԶԻ և ԱԻԼ յեռանկյունիների համապատասխան կողմերն (իբրև նման) իրար հետ համեմատական են։ Հետևապես, յեթե ավյալ ա անկյունին և վ հարթագծին համապատասխանում ե ի հատվածի բարձրությունը, այն ժամանակ 2վ (յերկու անգամ մեծ) հարթագծին համապատասխանում ե յերկու անգամ մեծ հատվածի բարձրություն, այսինքն՝ 2ի և այլն։



Գծանկ. № 105.

II խնդիր։ Մի պլան ունենք, 100^0 1 մատնաչափով յերթաքանչյուր 1 սաժ. բարձրության վրա քաշած հորիզոնականներով (գծանկ. № 106)։ Յենթադրված ե ճանապարհ գցել ԱԲ ուղղությամբ։ Պետք ե վորոշել այդ ճանապարհի վերելքն աստիճաններով։

Դիտում ենք այսպես. Բ և Գ կետերի բարձրության տարբերությունը հավասար ե 1^0. ԲԳ հարթագիծը, չափացույցով վերցրած, հավասար ե մոտավորապես 15 սաժ., այսինքն՝ համապատասխանում ե 4^0 ուղղորդությանը (տես աղյուսակը)։ ԱԲ հարթագիծը 4 անգամ ավելի մեծ ե, քան ԲԳ հարթագիծը. հետևապես ԱԲ լանջի ուղղորդությունը չորս անգամ ավելի փոքր ե 4 աստիճանից, կամ հավասար ե 1^0։



Գծանկ. № 106.

Այսպիսով, նախագծած տեղամասի վերելքը կլինի 1 աստիճան։

ՅԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԵՐ

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐ

Գ ծ ա յ ի ն չ ա փ ե ր. մեկ մղոնը = 7 վերստի, 1 վերստը = 500 սաժ., 1 սաժ. = 7 վոտնաչափի = 3 արշինի, 1 արշ. = 16 վերշոկի = 28 մատնաչափի, 1 վոտնաչափը = 12 մատնաչափի, 1 մատնաչ. = 10 գծի։

Ֆ ա ռ ա կ ո ւ ս ի չ ա փ ե ր. 1 դեսյատինը = 2400 քառ. սաժենի, 1 մորգը (լեհական) = 1230 քառ. սաժենի։

ՄԵՏՐԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐ

Գ ծ ա յ ի ն. 1 մետրը = 10 դեցիմետրի = 100 սանտիմետրի = 1000 միլիմետրի, 10 մետրը = 1 դեկամետրի, 100 մետրը = 1 հեկտոմետրի, 1000 մետրը = 1 կիլոմետրի։

Ֆ ա ռ ա կ ո ւ ս ի. 1 արը = 1000 քառ. մետրի, 10 արը = 1 դեկարի, 100 արը = 1 հեկտարի։

ՉԱՆԱԶԱՆ ԱՅԼԵՐԿՐՅԱ ՉԱՓԵՐ

Գ ծ ա յ ի ն։ Ռուսաստանը (Պրուսիա) = 12 վոտնաչափի, 1 վոտնաչ. = 12 մատնաչափի, 1 մատնաչափը = 12 գծի։ Կ ա ֆ տ ե ր ը (Ավստրիա) = 6 վոտնաչափի, 1 վոտնաչափը = 12 մատնաչափի, 1 մատնաչ. = 12 գծի։ Ց ա ր դ ը (Անգլիա) = 3 վոտնաչափի, 1 վոտնաչափը = 12 մատնաչ., 1 մատնաչ. = 12 գծի։ Տ ո ւ ա զ ը (Ֆրանսիա) = 6 վոտնաչափի, 1 վոտնաչ. = 12 մատնաչափի, 1 մատնաչ. = 12 գծի։

Ռուսական և անգլիական վոտնաչափերը հավասար են. պրուսական և ավստրիական վոտնաչափերը $^1/_2$ մատնաչափ, իսկ ֆրանսիականը $^3/_4$ մատնաչ. ավելի յեն առասականից։

ՄԵՏՐԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐԸ ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐԻ ՎԵՐԱԾԵԼԸ

Գ ծ ա յ ի ն. 1 կիլոմետրը = 468 սաժ. 2 արշինի. 1 մետրը = 3 վոտնաչափի $3^1/_2$ մատնաչափի = 1 արշինի $6^1/_4$ վերշոկի. 1 սանտիմետրը = 0,22 վերշոկի։


Ֆ ա ռ ա կ ո ւ ս ի. 1 հեկտարը = 0,92 դեսյատինի։

ՎԵՐՇՈՒՆԵՐԻ, ՄԱՏՆԱՉԱՓԵՐԻ և ՍԱՆՏԻՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ


Վերշ.	Մատնչ.	Սանտ.	Մատնչ.	Վերշ.	Սանտ.
1	1,75	4,44	1	0,57	2,52
2	3,50	8,89	2	1,14	5,04
3	5,25	13,33	3	1,71	7,55
4	7,00	17,78	4	2,28	10,07
5	8 75	22,22	5	2,86	12,59
6	10 50	26.67	6	3,43	15,11
7	12.25	31,11	7	4,00	17,63
8	14,00	35,55	8	4,57	20,15
9	15,75	40,00	9	5,14	22,67
10	17,50	44,44	10	5,71	25,16
11	19,25	48,89	11	6,28	27,70
12	21,00	53,33	12	6,85	30,48
13	22.75	57,78			
14	24,50	62,22			
15	26.25	66,67			
16	28,00	71.11			

Սանտ.	Մետր.	Վերշոկ.
1	0,39	0,22
2	0,79	0,45
3	1,18	0,67
4	1,57	0,90
5	1,97	1,12
6	2,36	1,35
7	2,76	1,57
8	3,15	1,80
9	3,54	2,02
10	3,94	2,26


ՎԵՐՇՈԿՆԵՐ



ՄԱՏՆԱՉԱՓԵՐ



ՍԱՆՏԻՄԵՏՐՆԵՐ



Գծանկ. № 107.

Հավելված № 4.

ՅԵՐԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԵՐԻ ՄՈՏԱՎՈՐ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ։

Գծային մեծությունները չափելու համար, յերբ ձեռքի տակ չափելու միավորներ չկան, գործնականում, առանց մեծ սխալի, կարելի է իբրև չափելու միավոր ընդունել հետևյալը.

1) Մետրի մոտավոր յերկայնությունը տալիս է ուսից մինչև հակառակ ձեռքի դաստակի հեռավորությունը (միջին հասակի և նորմալ կազմվածք ունեցող մարդու)։ Քայլերը յեռյակներով հաշվելիս, յուրաքանչյուր յեռյակը կարելի է համարել յերկու մետրի հավասար (ավելի ճիշտ 1 սաժենը=2 մետրի և 10 սանտիմետրի)։

2) Սանտիմետրը մոտավորապես համապատասխանում է ճկույթի յերկունգի լայնությանը, իսկ 10 սանտիմետրը տալիս է մոտավորապես ձեռքի ափի լայնությունը։ Մեկ արշինը մոտ 70 սանտիմետր է, իսկ մեկ վոտնաչափը մոտ 30 սանտիմետր։

3) Մատնաչափը գրեթե հավասար է ճկույթի միջին խաղի յերկայնությանը։ Լուցկու յերկայնությունը հավասար է յերկու մատնաչափի։




Գծանկ. № 108.

Վոտնաչափի յերկայնությունը կարելի է ստանալ, յեթե, յերկու ձեռքի բռունցքները սեղմած, պարզած բութ մատերը հպենք իրար (գծանկ. № 108)։

Ցերկայնության չափերը նշանակելու համար ընդունված են հետևյալ պայմանական նշանները։

Սաժեն . . . ° Վոտնաչափ . . . . ′ Մետր . . . . մ.
Արշին (քայլ) × Մատնաչափ . . . . ″ Սանտիմետր սմ.
Վերշոկ . . . ×× Գիծ . . . . ‴ Միլիմետր մմ.

Աերաչինական (մարդու կրելի) գործիքները նույնպես կարող են ծառայել չափելու համար. նրանց չափերը յերևում են № 109 գծանկարից։



Գծանկ. № 109.

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՏԵՂԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

I. ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Գծագրական չափագույներ կազմել։

$\frac{1}{4200}$ $\frac{1}{8400}$ $\frac{1}{12600}$ $\frac{1}{20000}$ $\frac{1}{50000}$ $\frac{1}{100000}$ $\frac{1}{126000}$ $\frac{1}{200000}$

2. Տրված են գծագրական չափագույները, գտնել համապատասխան թվականները.

100 մետր 1 սանտիմետրում. 100 յարդ 1 մատն.
500 մետր 1 սանտիմետրում. 500 ռուտեն » »
250 սաժեն 1 մատնաչափում. 1000 կլաֆտեր » »
10 վերստ 1 մատնաչափում.

3. Չափագույներ կազմել տվյալ ճշտությամբ.

100 մետր 1 սանտիմետրում, 2 մետր ճշտությամբ։
250 սաժ. 1 մատնաչափում 2,5 սաժ. ճշտությամբ։
500 սաժ. 1 վերշոկում, 5 սաժ. ճշտությամբ։
500 յարդ 1 մատնաչափ. մինչև 10 յարդ ճշտությամբ։

4. Քարտեզի չափագույը վորոշել հետևյալ պայմաններով.

Ջուգահեռականների միջի հեռավ. 5=2,88 մատնաչ.
» » » 10=5 սանտիմետր։
» » » 20=4,6 սանտիմետրի։
» » » 30=18,4 սանտիմետրի։

5. Պլանի չափագույը վորոշել հետևյալ պայմաններով։

Տեղանքի վրա առարկաների միջի հեռավորությունը 165 սաժեն է, իսկ պլանի վրա նրանց նկարների միջի հեռավորությունը՝ 1,6 մատնաչափ է։

Տեղանքի վրա առարկաների միջի հեռավորությունը 265 մետր է, իսկ նրանց նկարների միջի հեռավորությունը 1,32 սանտիմետր է։

6. Քայլերի չափագույցներ կազմել հետևյալ պայմաններով։

$\frac{1}{8400}$, յուրաքանչյուր 15 ժամ. = 43 քայլի։
$\frac{1}{21000}$, » 50 » = 144 »
$\frac{1}{10000}$, » 50 մետրը = 58 »
$\frac{1}{20000}$, » 40 » = 49 »

7. Ժամանակի չափագույցներ կազմել հետևյալ պայմաններով.

$\frac{1}{21000}$, յուրաքանչյուր ձին քայլով անցնում է 1 ժ.— 4 վտ. 300մ.
$\frac{1}{42000}$, » » վարգելով » » » »—9 » 250 »
$\frac{1}{50000}$, » » » » » » »—11 կիլոմետր.
$\frac{1}{80000}$, » » » » » » »—10,5 կիլոմետր։

II. ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Տվյալ պլանի (քարտեզի) վրա ցույց տալ ռելյեֆի զանազան մասերի տեղադրությունը։

2. Պլանի նեղսի թվանշերով որոշել հատվածի բարձրությունը։

3. Յերկու կետի բարձրագունությունը որոշել, յերբ նրանք գտնվում են մեկ բարձրության (խորության) վրա, և յերբ—զանազան բարձրությունների վրա։

4. Հորիզոնականների միջև գտնվող յերկու կետի բարձրագունությունը որոշել։

5. Պլանի տվյալ մասի վրա ռելյեֆի մասերի թվանշերը դնել տրված հատվածի բարձրության հետևյալ

6. Լանջերի ուղղությունը որոշել հետևյալ պայմաններով. ա) հատվածի բարձրությունը = $\frac{1}{2}$ սաժ., իսկ հորիզոնականների միջի հեռավորությունը 20 սաժ., բ) հատվածի բարձրությունը 5 մետրի, իսկ հորիզոնականների միջի հեռավորությունը—114 մետրի։

7. Տվյալ պլանի համար հարթագծերի չափագույց կազմել։

8. Տվյալ ուղղությամբ լրիվ սրաժատ կազմել։

9. Տվյալ ուղղությամբ կրճատ սրաժատ կազմել։

10. Պլանի վրա որոշել, թե դիտակետից տվյալ ուղղությամբ վոր տեղերն են տեսանելի, վորն անտեսանելի։

11. Պլանի վրա ցույց տալ. ա) հարմար հրաձգային դիրքերը տվյալ ուղղությամբ հարձակվող վաշտի համար և այն տեղերը, վորտեղ վաշտը ծածկված կը լինի հակառակորդի աչքից։

12. Պլանի վրա տվյալ հատածի (տեկտորի) մեջ տեսանելի և անտեսանելի տեղամասերի սահմանները գծել։

13. Վաշտը տանել այսինչ տեղը գտնվող հակառակորդից թաքուն։

14. Այսինչ տեղը գտնվող դիտակետից տեսածիրը գծել։

III. ԶԱՆԱԶԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1. Պլանի վրա ցույց տված ուղղության ազիմուտը որոշել։

2. Քարտեզի վրա պարեկը տանել մի տեղից մյուս տեղը ազիմուտներով։

3. Պլանը կողմնորոշել աչքաչափի կողմերով։

4. Նույնը ժամացույցով։

5. Պլանի վրա ցույց տալ. ա) ծածկոցի մեջ, բ) ծածկոցի շարունակության վրա և գ) ծածկոցների հատման վրա գտնվող առարկաները։

ԲԱՌԱՑՈՒՅՑԱԿ

Ազիմուտ Азимут
Ալեձև տեղանք Волнистая местность
Ալիդադ Алидада
Ալիդադի հաշիվ Отсчет алидады
Ակօս Борозда, нарез
Ադատ (հյուսած ցանկ) Плетень
Աղճատում Искажение
Ամբարտակ Плотина
Անկման անկյուն Угол падения, понижения
Անկյունագծագրական գործիք Угломерный инструмент
Անկյունաչափ Транспортир
Անկյունաչափական գործիք Угломерный инструмент
Անհարթություն,—ներ (տեղանքի) Неровность,—и (местности)
Անձնական զննություն Личный осмотр
Անմատչելի (տեղանք) Недоступный (—ая местность)
Անշարժ պահպանություն Неподвижное охранение
Անրիկ Хомутик
Անցարան (գետի) Переправа (через реку)
Անցարան (նավակով) Перевоз на лодке
Աշտարակ Башня
Աչքաչափ Глазомер
Աչքաչափական հանույթ Глазомерная с'емка
Աչքի տարադետ Глазной диоптр
Առարկայական տարադետ Предметный диоптр
Առափնյա ճանապարհ Прибрежная дорога
Առջևի պլան Передний план
Աստրոլաբիա Астролябия
Ավազուտ Пески
Արկ Снаряд
Բարձունք Возвышенность, высота
Բարձրագունություն Превышение
Բարձրաչափ ալիդադ Алидада-высотомер
Բարձրության անկյուն Угол возвышения
Բարձրությունների աղյուսակ Таблица высот

Բարձրությունների տարբերություն Разница высот
Բացատ Поляна
Բացօթյակ Бивак
Բացարձակ բարձրություն Абсолютная высота
Բևեռային աստղ Полярная звезда
Բիր Колышек
Բլրակ Бугор
Բլուր Холм
Բլրավետ Бугристый
Բնակավայր Населенный пункт
Բնակավորում Расквартирование
Բնակարան-բացօթեքային Квартирно-бивачный
Բշտիկ (հարթաչափի) Пузырек (уровня)
Բոլորք Опушка, окраина

Գագաթ Вершина
Գազա-տեխնիկական միջոցներ Газо-технические средства
Գետին (ճանապարհի) Грунт (дороги)
Գետնուղի Грунтовая дорога
Գլանաձև Цилиндрический
Գլխավոր ուղղահայաց Главный перпендикуляр
Գծագրորեն Графически
Գծագրոց Планшет
Գծագրական նկար Графическое изображение
Գծագրական չափացույց Графический масштаб
Գծային չափացույց Линейный масштаб
Գծանկար Чертеж
Գծավորել Штриховать
Գծիկ Штрих
Գծիկների սանդղակ Шкала штрихов
Գյուղական ճանապարհ Проселочная дорога
Գնդակոծ Обстрел
Գոգ Лог
Գործիական հանույթ Инструментальная с'емка
Գորշ Серый
Գրաքար Графит
Գումմիգուտ (նիվկ) Гуммигут

Դուրավորում (պլանի) Иллюминовка (плана)

Դաղարք Привал
Դալար ցանկ Живая изгородь
Դաշտային գրքույկ Полевая книжка
Դաշտային ճանապարհ Полевая дорога
Դաշտային պահակ Полевой караул
Դարան Засада
Դարան գործել Устраивать засаду
Դարավանդ Плато
Դարատափ Терраса
Դարափուլ Обрыв
Դարչնագույն Коричневый
Դեպի առաջ տարազիտում Визирование вперед
Դիտակետ Наблюдательный пункт
Դիտաց (նշանաց) Прорезь прицела
Զառիվայր (լանջի) Покатость (ската)
Զեկուցագիր Донесение
Զեկուցագրի գրքույկ Книжка донесения
Զորավիգ Поддержка
Զրահամեքենա Бронемашина

Ընթացքի գիծ Ходовая линия
Ընթացուղի Маршрут

Թամբարդ Седловина
Թեոդոլիգ Теодолит
Թեվանցում Охват
Թեք Пологий
Թեքման անկյուն Угол наклонения
Թեքություն Наклон
Թիթեղ Пластинка
Թիկնանցում Обход
Թվական չափագույց Числовой, численный масштаб
Թվանիշ Отметка
Թփուտ Кусты, кустарник
Թուփ Куст

Ժամկետ Срок
Ժապավեն Лента

Իշխել Командовать
Իշխող բարձունք Командующая высота
Իշխում Командование

Լազվարդ (բերլինյան) Лазурь (берлинская)
Լանջ Скат
Լաստաշնաց գետ Сплавная река
Լաստակամուրջ Мост на плотах
Լաստանավ Паром
Լեռնագիծ Бергштрих
Լեռնանցք Перевал
Լեռնոտ տեղանք Гористая местность
Լճակ Пруд
Լուսավոր կողմնացույց Светящийся компас
Լվացույթ Отмывка
Լրիվ տրամատ Полная профиль

Խաչմերուկ (ճանապարհների) Перекресток (дорог)
Խար Фураж
Խարիսխ Базис
Խողովակ Трубка
Խոշոր չափագույց Крупный масштаб
Խոտորնակի — կի Поперечный
Խոտորնակի չափագույց Поперечный масштаб
Խորագիր Легенда
Խորշ Складка
Խրամանգ Канава
Խրուտ Топь
Խճուղի Шоссе

Ծալ (լանջի) Перегиб ската
Ծալք Складка
Ծածկարան Закрытие, укрытие
Ծածկորդ Створ
Ծանծաղուտ Мель
Ծխահան Труба (дымовая)

Ծծմբային եթեր Серный эфир

Կալ Гумно
Կածան Тропа
Կամայական Произвольный
Կամայորեն Произвольно
Կայարան Станция
Կանգառում Остановка
Կանգնելու կետ Точка стояния
Կապան Дефиле
Կապոտած գծիկներ Вязаные штрихи
Կատար Гребень
Կատարողական աշխատանք Исполнительная работа
Կարգ Разряд
Կարկին Циркуль
Կարկինի մատ Ножка циркуля
Կարմին Кармин
Կեչի ծառ Береза
Կետագիծ Пунктирная линия, пунктир
Կերպարան Фигура
Կիսագործիական հանուք Полуинструментальная с'емка
Կիսահակադարձ հատում Полуобратная засечка
Կիսահորիզոնական Полугоризонталь
Կիրառելի մարտավարություն Прикладная тактика
Կիրճ Овраг
Կլաֆտեր Клафтер (прусская мера)
Կմախք Остов
Կոտրված գիծ Ломаная линия
Կտոր (շղթայի) Звено (цепи)
Կտրտուկ տեղանք Пересеченная местность
Կտրուճ Вырез
Կոթառ Муфта
Կոհակավետ (տեղանք) Волнистая местность
Կողմնացույց Компас
Կողմորոշել,—վել Ориентировать, ся
Կոճղ Пень
Կրակային կապ Огневая связь

Կրծքաչափ բարձրություն Грудная высота
Կրճատ պրոֆիլ Сокращенная профиль

Հակադարձ համեմատական Обратно пропорциональный
Հակադարձ հատում Обратная засечка
Հակադարձ տարադիտում Обратное визирование
Հակահրդեհային միջոցներ Противопожарные средства
Հակընդդեմ մարտ Встречный бой
Համախմման գլխավոր կետ Главная точка схода
Համամիտում Сход
Համաստեղություն Созвездие
Համարավոր ուղեկալ Номерная застава
Համեմատականություն Пропорциональность
Հանորդ С'емщик
Հանուք С'емка
Հաշվեվության տոմս Отчетная карточка
Հաջորդական պաշտպանություն Последовательная оборона
Հավասարակողմ յեռանկյունի Равносторонний треугольник
Հավաք Сбор
Հատակ Дно
Հատիկ (հրացանի) Мушка (винтовки)
Հատուկ (անտառային) Просека (лесная)
Հատում Засечка
Հատվածի հարթություն Плоскость сечения
Հատվածի բարձրություն высота сечения
Հարաբերական չափացույց Относительный масштаб
Հարդարել (գծանկարը) Отделать чертеж
Հարթագիծ Заложение
Հարթագծել Проэктировать
Հարթագծերի աղյուսակ Таблица заложений
Հարթագծերի չափացույց Масштаб заложений
Հարթագծերի սանդղակ Шкала заложений
Հարթաչափ Уровень (инструмент)
Հարթապատկեր Проэкция
Հարթապատկերի հարթություն Плоскость проэкции
Հարթություն Плоскость
Հարվածականություն, հարվածելիություն Поражаемость
Հարևանցի զննություն Поверхностный осмотр

Հեղեղատ Овраг, балка
Հեղեղում (գետի) Разлив (реки)
Հենակետ Опорный пункт
Հեռագրագիծ Телеграфная линия
Հեռագրասյուն Телеграфный столб
Հեռադիտակ Труба (подзорная)
Հեռախոսագիծ Телефонная линия
Հեռանկար Перспектива
Հեռաչափ Дальномер
Հեռատեսիլ Перспективный
Հեռատեսիլ հանույթ Перспективная съемка
Հետախուզություն Разведка
Հրետանային կրանք Артиллерийский парк
Հորիզոնական Горизонталь,—ный
Հորիզոնական հարթություն Горизонтальная плоскость
Հորիզոնի գիծ Линия горизонта
Հողաթումբ Насыпь
Հողակույտ Насыпь
Հողափոս Глинистый обрыв
Հողմաղաց Ветряная мельница
Հովիտ Долина
Հոն (գետի) Брод (через реку)
Հուշատետր Записная книжка

Ձիգ Выстрел
Ձմեռնային ճանապարհ Зимняя дорога
Ձող Жердь
Ձորակ Лощина
Ձվարդ Овел

Ղեվանդ (սարի) Уступ (горы)

Ճահիճ Болото
Ճենապղպ Тушь
Ճեղան Фашина
Ճեղանուղի Фашинная дорога, гать
Ճեղք Прорез

Մագնիսական միջօրեական Магнитный меридиан

Մագնիսական սլաք Магнитная стрелка
Մազիկ Волосок
Մակագիր (պլանի, քարտեզի վրա) Надпись (на плане, карте)
Մակարդակ Уровень
Մայրի ծառ Сосна
Մանր չափագույց Мелкий масштаб
Մատչելի (տեղանք) Доступный (—ая местность)
Մատույց Подступ
Մատուռ Часовня
Մարգագետին Луг
Մարզ Межа
Մարտաժաս Боевая часть
Մարտավարական քարտեզ Тактическая карта
Մարտավարություն Тактика
Մաքետ Макет
Մեծ Արջ Большая Медведица
Մեռյալ տարածություն Мертвое пространство
Մետրական չափ Метрическая мера
Մերք Петля
Միջանտառակ Перелесок
Միջին պլան Средний план
Միջօրեի գիծ Полуденная линия
Մնայուն մեծություն Постоянная величина
Մոմլաթ Клеенка
Մորագույն Малиновый (цвет)
Մոտոցիկլ Мотоцикл,—лет

Յարդ Ярд (английская мера)
Յերթաշարժ Походное движение
Յելակետ Исходная точка
Յեզերագիծ Береговая линия
Յեզիգնուտ Камыши
Յերիզ Тесьма
Յերկաթալար Проволока
Յերկայնակի Продольний
Յերկդիտակ Бинокль
Յերկրաչափություն Геодезия

Յեռկրաչափական ցանց Геометрическая сетка
Յեռանկյունավորում Триангуляция
Յետևի պլան Задний план
Յեռոտանի Тренога, штатив

Նավագնաց գետ Судоходная река
Նավակամուրջ Мост на судах
Նավակայք Пристань
Նավարկելի գետ Судоходная река
Նիշ Заметка, отметка
Նշանաձող Веха
Նորմալ չափացույց Нормальный масштаб
Նրբափողոց Переулок

Շավիղ Тропинка
Շարժական կամուրջ Разводный мост
Շեղակի կրակ Косоприцельный огонь
Շերտ Полоса
Շոշափող Касательный
Շրջապատություն (ուրվագծի) Обход (контура)
Շրջազննում Рекогносцировка
Շրջանցում Обход
Շրջառում (թևի) Охват (фланга)
Շրփածք Растушевка

Ոժանդակ Резерв
Ոլոր (ճանապարհի) Изгиб (дороги)
Ոսլա Крахмал
Որապահ մաս Дежурная часть

Ուղեկալ Застава
Ուղեցույց Проводник, указатель дорог
Ուղիղ հատում Прямая засечка
Ուղիղ տարազիտում Прямое визирование
Ուղղաձիգ հարթություն Вертикальная плоскость
Ուղղորդ Крутой
Ուղղորդություն Крутость, крутизна
Ուրվանկար Набросок

Ուրվագիծ Контур
Ուրվագծային (պայմանական նշան) Контурный (условный знак)
Ուրվագծել առարկան գծագրքի վրա Набросать предмет на планшет

Չափասեղան Мензула
Չափացույց Масштаб
Չափացույցի հիմք Основание масштаба
Չափացույցի հնարավոր ճշտություն Возможная точность масштаба
Չափացույցի ճշտություն Точность масштаба
Չափացույցի պահանջելի ճշտություն Требуемая точность масштаба
Չափացույցի տվյալ ճշտություն Данная точность масштаба
Չափացուցական (պայմանական նշան) масштабный (условный знак)

Պահապան ջոկատ Сторожевой отряд
Պահպանական ոժանդակ Сторожевой резерв
Պահպանողական շերտ Полоса охранения
Պայմանական նշան Условный знак
Պայմանաբար Условно
Պայմանական տրաժատ Условная профиль
Պանդոկ Корчма, кабак
Պաշտպանակ прикрытие
Պատկեր Фигура
Պատկերավոր հարթություն Картинная плоскость
Պարանավոր ոդապարիկ Привязной шар, аэростат
Պլան План
Պոստուղի Почтовая дорога
Պուրակ Роща

Ջրաղացարան Пильная мельница
Ջրարբ Водопой
Ջրբաժան (գիծ) Водораздель (—льная линия)
Ջրհեղք Водослив
Ջրհավաք գիծ Водосоединительная линия

Ռազմական գործողությունների մատյան Журнал военных действий

Ռազմա-հանրապարհային քարտեզ Военно-дорожная карта
Ռազմավարական քարտեզ Стратегическая карта
Ռելյեֆ Рельеф
Ռմբասայլ, արկղասայլ Зарядной ящик
Ռուտեն Рутен (прусская мера)

Սահանապուռ Шлюз
Սահմանասյուն Пограничный столб
Սաղարթավոր անտառ Лиственный лес
Սանդր Котловина
Սանդղավանդ Уступ
Սեղմիչ պտուտակ Зажимной винт
Սեպ Колышек, бирка
Սեպիա (մուգ դարչնագույն դեղ) Сепия
Սեռ Хребет
Սլաք Стрелка
Սկզբնական կետ Начальная точка
Սկզբնական նիշեր Предварительные заметки
Սղոցարան Лесопильня
Սուսր Сурик
Սպունգ Губка
Տատրոտ Подошва
Տավարաթուղթ Картон, папка
Տավարացում (գծերի) Утолщение (линий)
Տավերավորում Затенение
Տավերարկել Оттенять
Տավերոտ կողմ Теневая сторона
Տրածայր գագաթ Пик

Վահանակ Щитик, бляха
վայրհջք Спуск
Վարգ Рысь
վարգելով Рысью
Վերակարգ Наряд
Վերելք Под'ем
Վերջապահ Арьергард
Վերստանոց քարտեզ Верстовая карта

Վերստասյուն (սյուն) Верстовой столб
Վոլորտ Сфера
Վտակ Приток

Տանկ Танк
Տափակ գագաթ Плоская вершина
Տարադեա Диоптр
Տարադիտական քանոն Визирная линейка
Տարադիտման կետ Точка визирования
Տարադիտում Визирование
Տեղագրական (պլան) Топографический план
Տեղագրություն Топография
Տեղական առարկա Местный предмет
Տեղանք Местность
Տեղավորություն Расположение
Տեղափոխություն Передвижение
Տեղավորում Расположение
Տեսադիր Обзор
Տեսության և անտեսության դաշտեր Поля видимости и невидимости
Տնդիկ Будка
Տուազ Туаз (французская мера)
Տրամադիծ Диаметр
Տրամատ Профиль

Ցանկապատ Изгородь
Ցից (չխկայի) Кол (цепной)

Փախատակ Перебежчик
Փակ կոր գիծ Сомкнутая кривая линия
Փակ տեղանք Закрытая местность
Փամփշտի յոկանիվ Патронная двуколка
Փայտուղի Деревянная мостовая
Փարոս Маяк
Փշատերև անտառ Хвойный лес
Փոս Яма, ров
Փորատ Паз
Փորձնական հրաձգություն Пристрелка

Փորվածք Выемка
Փոքր Արջ Малая Медведица
Փռվածք Подстилка
Փուլ Обрыв

Քանոն Линейка, рейка
Քանորդ Частное
Քարայծենի Замша
Քարավազները (գետի) Пороги (реки)
Քարափ Утес
Քարահանք Каменоломня
Քարշակ (հրանոթի) Передок (орудия)
Քարտեզ Карта
Քևլք Аллюр
Քիմիական արկ Химический снаряд
Քողարկիչ Маскировщик
Քողարկում Маскировка
Քողարկական խալաթ Маскировочный халат

Ֆոտոգրամետրիա Фотограметрия
Ֆորմուլա Формула

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԱ Ա. ՍԵԱՆՑԻ ԱՆՎԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄՈՒԶԵՅԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղանքի ազդեցությունը զորքերի գործողությունների վրա 3
Տեղանքին ծանոթանալու միջոցները 5
Ռազմական տեղագրության առարկան 7
Դաղափար հորիզոնական հարթապատկերի մասին . . . 8

ԳԼՈՒԽ I.

ԴԱՂԱՓԱՐ ՉԱՓԱՑՈՒԹՅԱՆ (ՄԱՍՇՏԱԲԻ) ՄԱՍԻՆ

Դաղափար չափացույցի մասին 15
Թվական չափացույց 15
Գծային չափացույց 18
Գծային չափացույցից օգտվելը 19
Անտորնակի չափացույց 21
Անտորնակի չափացույցից օգտվելու օրինակները . . . 23
Թվական չափացույցից գծագրականին անցնելը յեվ ընդհակառակը 24
Չափացույցի վորոշումը աշխարհագրական ցանցի, վերատացույցների յեվ պլանը տեղանքի հետ համեմատելու միջոցով 27

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Տեղական առարկաներ 29
Պայմանական նշանների գծագրելը 34
Պլանների գունավորումը 38

ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՆՀԱՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ՆԿԱՐԵԼԸ

Տեղանքի ռելյեֆը 39
Հորիզոնականներ 44
Տրամատների կազմելը 50
Տեսության յեվ անտեսության դաշտեր 55

Իշխամի վորոշումը 57
Ուղղորդության վորոշումը հորիզոնականներով . . 58
Գծիկներ 62
Ուղղորդության վորոշումը գծիկներով 66
Իշխամի վորոշումը գծիկներով 66
Լվացում ու շրվածք 69

ԳԼՈՒԽ II.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՇՏԱՓԱՐ ՀԱՆՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ինչ և հանուքը։ Հանուքների ժամանակ կատարվող գործողությունները։ Հանուքների բաժանումը 71
Կետերի ու գծերի նշանակումը տեղանքի վրա 72
Իսկական յեվ մագնիսական միջօրեականներ։ Կողմնացույց։ Ազիմուտ, նրա վորոշելը, նկարելն ու կիրառելը . . . 73
Կողմորոշում։ Կողմորոշման զանազան յեղանակները . 77
Գծերի չափելը 83
Անկյունների չափելը։ Յերկու տեսակի գործիքներ՝ անկյունաչափական յեվ անկյունագծագրական։ Աչքաչափական հանուքի համար գործածվող գործիքները . . . 90
Պլանի վրա կետեր յեվ ուղղություններ նկարելը։ Հատումներ 91

ԳԼՈՒԽ III.

ՌԱԶՄԱ-ԱՉՔԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒԹ

Ռազմա-աչքաչափական հանուքի անհրաժեշտությունը յեվ այդ կատարելու գլխավոր պայմանները։ Նախարդակ յեվ խորագիր 96
Ռազմա-աչքաչափական հանուքին յենթակա առարկաների ընտրությունը 98
Չափացույցի ընտրությունը 101
Աշխատանքի ընդհանուր ընթացքը։ Տեղական առարկաները նկարելու յեղանակները 102
Անհարթությունների հանուքը։ Անհարթությունները բնորոշող, ջրբաժան ու ջրհավաք գծերը նկարելը։ Իշխամի յեվ ուղղորդության արտահայտելը։ Հորիզոնականները ընդհանրացնելը 110

Տեղամասերի հանուքը։ Փոքր ու մեծ տեղամասեր Շրջագայություն կազմակերպելը։ Կանգնելու կետի ատուգումը։ Թերակապ 119
Հանուքի ժամանակ անհրաժեշտ պայմանները 125
Հանուքը ծիով, նրա առավելություններն ու թերությունները։ Աշխատանքի առանձնահատկությունը 127
Առանց գործիքների հանուքն ու քարտեզների լրացումը . . 129
Ռազմա-աչքաչափական պլանի վերջնական հարդարումը (նախարդակելը) 130

ԳԼՈՒԽ IV.

ՀԵՌԱՏԵՍԻԼ ՀԱՆՈՒԹ

Հեռատեսիլ հանուքի եությունը։ Նրա նշանակությունը . . 133
Նախապատրաստական յեվ կատարողական աշխատանքներ։ Հորիզոնի գիծը յեվ գլխավոր ուղղահայացը . . . 134
Գծագրոցի պատրաստելը 135
Կանգնելու կետի ընտրությունն ու նկարելը 135
Հորիզոնի գիծն ու գլխավոր ուղղահայացը վորոշելն ու նկարելը 136
Տեղամասի սահմանների վորոշումը 138
Տեղամասն ըստ ճակատի յեվ բարձրության բաժանելը . . 139
Տեղական առարկաները նկարելը 141
Աշխատանքի ընդհանուր ընթացքը հանուքի ժամանակ։ Յեզրափակում 148

ԳԼՈՒԽ V.

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր գաղափար տեղագրական հետախուզության-ների մասին 150
Ռազմական հետախուզության տարբերությունը աչքաչափական հանուքից 153
Հաշվեկռվության տոմսեր 156
Բնակավայրերի հետախուզությունը 160
Անտառների » 163
Բարձունքների » 166

Հեղեղատների հետախուզությունը 168
Ընթացուղու » 169
Ընթացուղու հետախուզությունը «նիշերով» 171
Ջրերի հետախուզությունը 174
Գետերը 175
Ճահիճները 179
Սեփական ղիրքի հետախուզությունը 180
Բացօթեզային, բնակարանային ու բնակարան բացօթեզային տեղավորության հետախուզությունը . . . 185
Անշարժ պահպանության շրջանի հետախուզությունը . . . 188
Հակառակորդի դիրքի հետախուզությունը 192
Հետախուզությունների ժամանակ պատահող բացերն ու սխալները 193

ԳԼՈՒԽ VI

ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պլանների ու քարտեզների բաժանումն ըստ իրենց նշանակության 195
Ռուսական յեվ այլերկրյա քարտեզներ 196
Պլաններ ու քարտեզներ արտանկագրելը 199

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված № 1. Կիսագործիական հանութ։ Գաղափար կիսագործիական հանութի մասին 200
Կիսագործիական հանութների ժամանակ գործադրվող գործիքները 200
Կիսագործիական հանութ կատարելը . . 210
Մանրամասնությունները նկարելը . . . 214
Տեղանքի անհարթությունները նկարելը 220
Հավելված № 2. Հարթագծերի աղյուսակից օգտվելը 232
» № 3. Յերկայնության չափերը 234
» № 4. Յերկայնության չափերի մոտավոր մեծությունը 237
» № 5. Ռազմական տեղագրության դասընթացի վերաբերյալ խնդիրներ 239
ԲԱՌԱՑՈՒՑԱԿ 242
ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ 259

ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

Յերես	վեր.	ներք.	Տպված է.	Պետք է լինի.
25	8	—	ստացած	ստացած
42	—	4	այսպես	այսպիսի
50	—	13	խնդիրնեի	խնդիրների
53	—	12	նմանությանից	նմանությունից
69	1	—	շքվայք	շքվածք
72	1	—	բնակությունչը	բնակչություն
79	4	—	տեչզանքի	տեղանքի
94	11	—	հաորդ	հաջորդ
95	—	8	վորոնեվիչ	վորենեվի
99	10	—	գորանցի	զորանցի
99	—	14	դարձյա	դարձյալ
154	—	3	նախորդակը	նախարդակը
157	3	—	գրավի	կը գրավի
172	—	3	կյուններբի	անկյուններբի
184	—	13	Սհոյալ	Միոյալ
193	5	—	փախստականների	փախստականների
198	8	—	բոբձրությունը	բարձրությունը
207	3	—	հաստեու	հաստելու
223	2	—	ժժենի	սժենի
227	5	—	տարտպիտոմ	տարաղիտուժ
248	—	8	овел	овал

ՀՀ Ազգային գրադարան
NL0291140

13 473