

Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

-293-

Ա. ԲՈԳԴԱՆՈՎ

ԿԱՐՄԻՐ ԲԱՆԱԿԱՅԻՆԻ
Հ Ո Ւ Ծ Ա Տ Ե Տ Ր
ՍԱՊՅՈՐԱ-ՔՈՂԱՐԿԱՅԻՆ
Գ Ո Ր Ծ Ի Մ Ա Ս Ի Ն

Պ Ե Տ Ն Ր Ա Տ
Ց Ե Ր Ե Վ Ա Ն

1932

-293-

18 DEC 2017

Պրոխտարմեր բոլոր յեկրմերի, միացե՛ք

Մ. ԲՈԳԴԱՆՈՎ

ԿԱՐՄԻՐ ԲԱՆԱԿԱՅԻ ՆԻ
ՀՈՒԺԱՏԵՏՐ
ՍԱՊՅՈՐԱ-ՔՈՂԱՐԿԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԻ ՄԱՍԻՆ



ՀԱՍՏԱՑՆԵՑՎԱԾ Ե Բ. Գ. Կ. Բ. ՀԱՐՑԱՐԱ-
ԳԻՏԱԿԱՆ ԶՈՐԹԵՐԻ ՏԵՍՏՈՒԹՅԱՆ ՀԵՑ

ՊԵՏՏՐԱՏ
ՑԵՐԵՎԱՆ

1932

- 805 -

ԽՆՁ Ե ՍԱԳՅՈՐԱՔՈՂԱՐԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸ

1. Վայրը, վարտեղ մարտ և մղվում, ազդում և զորքերի մարտական գործողությունների հաջողության վրա: Նա կարող է հեշտացնել կամ դժվարեցնել մարտական խնդրի կատարումը: Զանազան տեսակի ճարտարագիտական աշխատանքներով կարելի չէ վերացնել վայրի այն թերությունները, վորոնք խանգարում են մարտ մղելուն:

2. Այդ աշխատանքների մի մասը խնքը հետևագործն է կատարում: Ավելի բարդ աշխատանքները, վորոնք առանձնահատուկ նախապատրաստություն են պահանջում (ամուր քալատարաններ, հրամանատարական կետեր, զիտակետեր, ճանապարհներ, կամուրջներ և այլն), կատարում են ճարտարագիտական զորքերը:

3. Զորական ճարտարագիտական զործն այն ճարտարագիտական աշխատանքներն են, վոր զորքերը պետք է ինքնուրույն կերպով կատարեն: Զորական ճարտարագիտական զործը հետևագործի համար բաժանվում է սպայորական, քուղարկային, ճանապարհային և անցաբանային



1-334699

մասերի, Բացի դրանից նրա մեջ է մտնում և գաղտալին տնտեսական շենքերի կառուցումն:

4. Սապյորական գործի մեջ մտնում է թուզու-տոցների և արգելքների կառուցումը: Քողար-կային գործն ընդգրկում է մեր գործերը և կա-ռուցվածքները հակառակորդի աչքից ծածկելու յեղանակները և տալիս է նրանց դասավորման կեղծ պատկերը:

5. Ամեն մի մարտիկ պետք է գիտենա սապյո-րա-քողարկային գործը և կարողանա այն կիրառել մարտական տարրեր պարագաներում: Աշտորեն կիրառելով սապյորա-քողարկային գործը, հետե-վագործը կկաջողանա նվազագույն կորուստներով հակառակորդին մեծամեծ քնասներ պատճառել:

6. Վայրին հարմարվելը, խրամատավորվելը և քողարկվելն այն միջոցներն են, վոր սգնում են հետեվագործին մարտական գործողությունների մեջ հաջողութուն ձեռք բերել նվազագույն կո-րուստներով: Մարտիկի վայրին հարմարվելն այն է, վոր մարտիկը կարողանա՝

ա) այնպես տեղավորվել, վոր հարմար լինի հակառակորդին զնդակոծել իր առջևում և կա-րելի լինի իր կրակով հարկանին ոգնել:

բ) հենարան գտնել հրացանի համար, վորպես զի կրակի գիպկությունն ավելանա:

գ) ծածկվել հակառակորդի աչքից ու կրակից: Խրամատավորվելն այն է, վոր իրենց մոտ ունե-ցած ամրաշինական գործիքներով մարտիկները կարողանան զանազան թաղստոցներ կառուցել:

2. ԱՄՐԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

7. Ամրաշինական կոչվում է այն գործիքը, վորը գործադրվում է խրամատավորվելու համար: Դա լինում է փոքր՝ անձամբ կրելի և մեծ՝ սայ-լով կրելի:

Ամրաշինական փոքր գործիքը մարտական պա-րագայում գտնվում է մարտիկի վրա. մեծ գոր-ծիքը գտնվում է գումակում և միայն հատուկ պատվերի համաձայն բերվում է աշխատանքի վայրը:

8. Հետևուկի փոքր՝ անձամբ կրելի ամրաշի-նության գործիքն է՝ փոքր թին և փոքր կա-ցինը (նկար 1 և 2):


Մեծ՝ սայլով կրելի ամրաշինության գործիքն է՝ մեծ թի (նկ. 3), թեթև և ծանր կացին, յեր-կուսին (թուխ ու մարկեղ, նկ. 4), լինգ (նկ. 5), միջակտուր սղոց (խղար, նկ. 6) և չերկաթալար (մավթուկ) կտրելու մկրատ (նկ. 7):

9. Մտարերիք փոքր և մեծ թիու չափերը՝

վորպեզի, խրամատ փորելիս, կարողանալ զբանց
ողջապարծել վորպես շափ (գործիքների չափերը
սանտիմետրներով տես դժանկարներում):



Նկ. 1. փորք թի




Նկ. 2.

10. Ամրաշինութեան դործիքը պահպանելը աշն-
պես, ինչպես հրացանը: Աշխատելուց հետո դրան
հողից մաքրելը, սրբելը և լուղիւր: Յուրա յեղա-
նակին թող, վոր գործիքը քրտնի, և ապա
մաքրելը:


3. ՆՅՈՒԹԵՐ, ՎՈՐՈՆՔ ԳՈՐԾԱԳՐՎՈՒՄ ԵՆ
ՍԱԳՅՈՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

11. Սապօրական գործի ընթացքում գործա-
դրվում են՝ հող, ճիւղ, քար, հող (ցնեխու պարկ, փայտ,
վողորդ և փշոտ յերկաթալար, յերկաթակապեր,
մեխեր: Ճիւղ՝ բուսահողի վերին շերտն և խոտով

և արմախըով, կտրտվում և կանոնավոր կտոր-
ներով (40 սանտիմետր յերկարութեամբ, 20 սմ.



Նկ. 3. մեծ թի.




Նկ. 4. յերկտին
(թոխը ու մարկեղ)


(լայնութեամբ և 10 սմ. հաստութեամբ), վորտնք
կտրվում են կտեճով:

Փայտերը գործադրվում և արհեստական ար-

գելքներ շինելու համար: Այդ փշալարեր կոճը
(կարժր) քաշն ե 50 կիլոգրամ. կոճի վրա կա



Նկ. 5. լինգ.



Նկ. 6. միջուկաուր սղաց (խզար).



Նկ. 7. յերկաթալար (մալթալ կարելու մկրատ).

326 մետր փշալար: Յերկաթալարերով փշա-
լարն ամրացնում են ցցերին:

4. ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՋԻԳՆԵՐԻ ՔՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ՄԱՐՏՈՒՄ.

12. Անդգուշ կարմիր բանակայինն հակա-
ռակորդը կարող ե հայտարերել մի շարք նշան-
ներով, վերոնք կոչվում են փղարկահան նշան-
ներ:

Այդպիսի նշանների թվին են պատկանում՝
սեղում դասավորված ժամանակ—գլխի և ուսերի
գծագրութունը, սպառազինման առարկաների,
հանդերձանքի և հագուստեղենի փայլը, գլխի
խիստ արագ բարձրացնելը, ձեռների խիստ ա-
րագ շարժումները, շարժման ժամանակ—ինչպես
և տեղում դտնված ժամանակ, վտտների ու ձեռ-
ների շարժումները, ամբողջ հասակով (առանց
կռանալու) վաղեվաղը կատարելը:

Գիշեր ժամանակ իրեն կարելի չե մատնել ա-
մենից առաջ քայլերի ձայնով, խոսակցությամբ,
զենքի և հանդերձանքի շաչյունով, այլ և ծխա-
խոտի կրակով:

13. Խնամքով քողարկվիր տեղում դասավոր-
վելիս: Յեթե հագուստեղենի և հանդերձանքի
այս կամ այն մասերը փայլվում են, ապա վա-
ղորագ նրանց ծածկիր:

Անպայմանորեն ոգագործիր՝

ա) տեղանքի ամեն տեսակի անհարթությունները՝ փոսեր, առուններ, կոշտեր, թմբեր, բլրակներ, արկերից առաջացած ձագարներ և այլն.

բ) բուսականություն և դանդաղ տեղական առարկաներ՝ ծառ, թուփ, կոճղ, ցանկապատ, կանաչ խոտ, խոտի դեղ և այլն.

գ) տեղական առարկաների ստվերը.

դ) այն տեղերը, վերոնց գույնը նմանվում է հագուստի գույնին:

Այդ տեղերը դրավիր աչք հաշվով, վոր հնարավորություն ունենա հարմարությունը դիտել հակառակորդին, կրակել և անձամբ ծածկված մնալ հակառակորդի դիտողությունից:

14. Նույնպես խնամքով քողարկվիր տեղափոխությունների ժամանակ՝

ա) ընտրիր այնպիսի տեղեր, վորոնց գույնը հարմարվում է հագուստեղենի գույնին.

բ) աշխատիր դանակ տեղական առարկաների ստվերում.

գ) ծածկվիր տեղանքի անհարթություններով (թմբերով, բլրակներով), բուսականությամբ (թուփերով, կանաչ խոտով, ցանքսով) և տեղական առարկաներով (շենք, քար, ցանկապատ), սա-

կայն միշտ հիշիր, վոր հակառակորդի հրետանին հեշտություն մը փորձնական կրակ և բացում աչդ առարկաների վրա.

դ) հակառակորդից մոտիկ դանակելիս, մի ծածկոցից մյուսը սողալով անցիր:

ե) բաց տեղում ճակատի յերկայնություն մը վազեցնել մի անիր.

զ) միանգամայն բաց տեղերը վազելով անցիր. վազեցնել անելիս դետնից արագություն մը բարձրացիր և նույնպես արագություն մը պահելիս: Վազեցնել անելիս, հնարավորության չափ շատ կռացիր.

հ) բուսականություն մը ծածկված տեղում քողարկվիր խոտի, ծղոտի ոգնությամբ: Շարժվելիս, հագուստեղենի և հանդերձանքի մեջ ճշդեղեր խրիր. հագուստիդ և հանդերձանքիդ խոտե փրնշեր կապիր: Բաց տեղում այդպիսի բան մի անիր.

ը) առաջին իսկ հնարավորություն դեպքում ոգավիր կամուֆլաժական և քողարկային խալաթներից և շիմներից (նկ. 8, 9, 10):

Կամուֆլաժական խալաթը սովորական խալաթ է, վորն ունի շրմ գլուխը ծածկելու համար. նա նախընտրված է դանդաղ գույնի խոշոր պուլտերով: Բողարկային խալաթը (մասկ-խալաթը) խոտով

ծածկված տեղի տեսք ունի. դա բաղկացած է հենքից (թելի ցանց), վրին ամրացնում են խսիրի փնջեր, ներկված շրջապատող վալբի գուլնի համեմատ:



Նկ. 8. Քողարկային խալաթ Նկ. 9. Կամուֆլաժակտն (գործ է անվում խոտով ծածկված տեղում).

Քողարկող շենքը գլուխը ծածկելու համար է և պատրաստվում է միևնույն նյութից, ինչվոր քողարկային խալաթը:

թ) Լավ սարքիւր և կապկալիւր հագուստեղենի և հանդերձանքի բոլոր մասերն այնպես, վոր լըխկլխկող և չխչխկող մասեր չլինեն:



Նկար 10.

ժ) Յեթե լուսարձակի ճառագայթի տակ ընկնես անմիջապես կանգ առ: Յեթե քեզ վրա յե գալիս լուսարձակի ճառագայթը, արագութեամբ պռկիւր գետնին և երացանդ իջեցրու, վոր սվինի փալլը չերկա:

5. ԽՐԱԾԱՏԸ ՅԵՎ ՆՐԱ ՄԱՍԵՐԸ

15. Հրաձգային խրամատ կոչվում է այն ամենահասարակ թագստոցը հրաձիգների համար՝ վորը՝

ա) հաբմարութեան է տալիս կրակելու համար (հենարան),


բ) հրաձիգներին ծածկում է հակառակորդի դիտողութեանից և կրակից (փոսը և հողաթումբը) և

դ) հարմար հաղորդակցություն և ստեղծում ձեռնարկի ցերեպնությամբ:

Հրաձգալին կամ գնդացրային բլիշ—խրամատ կոչվում և այն ծածկարանը, վորն անհատ հրաձիգները կամ գնդացրորդներն են փորում տարաշինության գործիքները սգնությամբ:

16. Ուսումնաւիրը և լավ իմացիր խրամատի մասերի անունները և նրանց ամենագլխավոր չափերը (նկ. 11):

Խրամատի կամ բլիշի մասերն են, պատվար, փոս և թիկունքի պատվար (տրավերս):



Նկ. 11 Խրամատի մասերը (կարվածքը)

Պատվարը՝ թեք հողաթումբն է, դեպի հակառակորդի կողմն ուղղված:

Կրակի գիծը՝ պատվարի յեզրն է, վորտեղ զբրված են հրաձիգների հրացանները և վորտեղից հրացաններով կրակում են:

Պատվարի հասուրբյունը՝ չափվում է հողա-

թիքի լայնությամբ: Վորպեսզի հրացանի գնդակը չծակի անցնի պատվարի միջով, նրա հասուրբյունը միջին կարծրություն ունեցող գետնի մէջ $1\frac{1}{2}$ մետրից պակաս չպետք է լինի:

Պատվարի բարձրւթյունը՝ դա գետնի մակերեփույթից մինչև կրակի գիծն յեղած բարձրությունն է:

Թիկունքի պատվարը (սրավերս)՝ փոսի յետևի հողաթումբն է. ծառայում է հրաձիգներին թիկունքից պաշտպանելու համար արկերի կտրտանքներից և շրագնելի գնդակներից:

Պատոցը (բերմա)՝ այն յետքաշն է գետնի մակերևույթի վրա, վորը գտնվում է հողաթմբի և փոսի միջև՝ 10—15 սանտիմետր լայնությամբ. ծառայում է հողաթումբը փլվելուց պաշտպանելու համար և հեշտացնում է խրամատից դուրս ցատկելը. միաժամանակ ծառայում է մարտի ժամանակ փամփուշտ դարսելու համար:

6. ԱՆՀԱՏ ՀՐԱՁԻԳՆԵՐԻ ԽՐԱՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ.

17. ա) Յեթե ժամանակ ունես և բնական ծածկարան ել չկա, սկսիլ խրամատ փորել, բայց նախ նայիր, թե արդյոք վորեւ տուրկա չի խանգարում քո գնդակոծին:

բ) Առանձին հրաձգային բջիջը փոքր փոքր թիով:

գ) Հրաձգային բջջի փորելու տեղն ընտրիր այն հաշվով, վոր հարմար լինի կրակ վարել և միաժամանակ լավ քողարկվել:

դ) Հրաձգային բջիջ փորելու համար պառկիր ձախ կողքի վրա, հրացանդ դիր քեզնից աջ՝ մեկ-նաժ ձեռքիդ լեքկարությամբ, սվինով դեպի հակառակորդը, հանիր թին պատյանի միջից և խրիր գետնի մեջ:

Աշխատիր յերկու ձեռքով, սկզբում թին բռնիր ուղղահայաց, ապա թեք, տափուրիկով դեպի հակառակորդը (նկ. 12, 13, 14):

յե) Աշխատելու ժամանակ հնարավորության չափ գլուխդ շարունակ ցած պահիր:

զ) Փորածդ հողը թափիր առաջ և հողաթումբ պատրաստիր քո առջևում:

18. ա) Յ թե պետք է խրամատ փորել հակառակորդի կրակի տակ, ապա փոսը (բջիջը) փորիր պառկած կրակելու համար: Փորվածքի մեջ պետք է տեղավորվի իրանդ ու վոտներդ: Փորվածքի խորությունն ու հողաթմբի բարձրությունը պետք է լինի անձամբ կրելի փոքր թիու տափուրիկի լեքկայնության չափ (20 սանտիմետր) (նկ. 15):



Նկ. 12. Մարտիկի դրությունը աշխատելու սկզբի մոմենտին:



Նկ. 13. Աշխատողի սկզբից (հիմ կարգը) դրությունը

1-334624

բ) Յեթե հնարավորութիւնն էա, փորվածքի լերկացնութիւնն ու լայնութիւնը մեծացրու մեկ մետրի չափ, իսկ խորութիւնը մինչև 60



Նկ. 14. Ճիմի բարձրացնելը.



Նկ. 15. Խրամատ պռկած կրակելու համար.

սանախմետր: Հողն սկզբում թափիր առջևդ հողաթմբի վրա, իսկ հետո յետևդ, թիկունքի պատվար (տրավերս) ստեղծելու համար, կատանա

բջիջ—խրամատ ծնկած կրակելու համար (նկ. 16):

գ) Յեթե խորութիւնը հասցնես մեկ մետրի չափ, կատանա բջիջ-խրամատ փոքի հասակից կանգնած կրակելու համար (նկ. 17): Փոսի հա-



Նկ. 16. Խրամատ ծնկած կրակելու համար (տրամատը).



Նկ. 17. Խրամատ կանգնած կրակելու համար (կարվածքը).

տակից մինչև պատվարի կրակի գիծը լեղած բարձրութիւնը հավասար է 1,40 մետրի և կոչվում է կրծքի բարձրութիւն:

19. ա) Աշխատիր բջիջ-խրամատն ախպես փո-
րել, վոր քո աշխատելն ու բջիջը հակառակորդի
աչքին աննկատելի մնան:

բ) Ակսիր պառկած փորել, անցիր նստած փո-
րելուն ախ ժամանակ, լերը բավարար բարձ-
րություն ունեցող ծածկարան կստեղծվի:

գ) Փորածդ հողն ախպես թափիր, վոր բարձր
կույտ չստացվի: Պատվարը շինիր հենց սկզբից
վոչ բարձր, թեք հողաթմբի ձևով, վորը ձուլվի
ընթացումի տեղանքի հետ:

դ) Բջիջը քաղաքի ձեռքի տակ լեղած նյու-
թերով, նմանեցնելով ընթացումի տեղանքի տես-
քին և գույնին. հակառակորդի դիտողությունից
պատվարը ծածկիր ճշտելով կամ խոտով:

7. Զեռ-Քի ԳՆԴԱՑԻՐՆԵՐԻ ՔՈՂԱՐԿՈՒՄՆ ՈՒ
ԽՐԱՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ.

20. Գնդացիքը տեղում դասավորված ժամանակ՝
ա) տեղավորիր նրան վայրի ծալքերում (ձո-
րեր և ձորակներ).

բ) գնդացիքն ու նրա համրանքը (համրանե-
րին) տեղավորիր բուսականության և տեղական
առարկաների յետևում. այդ տեղական առար-
կաներն ընտրիր այն հաշվով, վոր առնում ըն-
կած վայրը լավ գնդակածվի:

գ) գնդացիքը տեղավորիր սավերում կամ տե-
ղանքի մոլթ ֆոնի վրա.

դ) ծառերի և թփերի ճյուղերից աշխատական
դիմակ պատրաստիր:

21. Գնդացիքը տեղափոխելիս՝

ա) խուսափիր մարդկանց կուտակվելուց.

բ) ոգտվիր վայրի ծալքերից (ձորերից, ձորակ-
ներից և առուններից).

գ) գնդացիքը ծածկելու համար ոգտվիր բու-
սականությունից և տեղական առարկաներից:


22. Գնդացիքով հարմար կրակելու, այլ և զըն-
դացիքը, նշանառուին և ոգնականին հակառա-
կորդի աչքից ու կրակից ծածկելու համար պատ-
րաստիր ծածկարան (գնդացիքային բջիջ):

Բջիջ-խրամատի համար լավ տեսած իր և զըն-
դակոծ ունեցող տեղ ընտրիր այն հաշվով, վոր
հեշտ լինի գնդացիքը քողարկել:

Բջիջը փորելու համար ընկերոջդ հետ պառկիր
այն տեղի լետևում, վորտեղ վորոշելու գնել զըն-
դացիքը և սկսիր փոս փորել նույն լեղանակով,
ինչպես վոր միայնակ հրաձիգն է խրամատա-
վորվում: Հողը թափիր առաջ, բացց ախպես, վոր
գնդացիքի հարթակի (պողչաղկալի) վրա չթափվի:

Սկզբում բջիջը պատրաստիր պոռկած կրա-


կելու համար: Այնուհետև բջիջը խորացրու ծընկած և փոսի հատակին կանգնած կրակելու համար (նկ. 18, 19, 20): Փոսը փորելուց հետո հավասարեցրու և մաքրի՛ր զնդացիների համար պատ-



Նկ. 18. Գնդացր ային խրամատ պառկած կրակելու համար.



Նկ. 19. Գնդացրային խրամատ ծնկած կրակելու համար.



Նկ. 20. Գնդացրային խրամատ կանգնած կրակելու համար.

րաստած հարթակը, հավասարաչափ հարթացրու պատվարը և զնդացիքը դիր հարթակի վրա: Գնդացրի խրամատը փորում են զնգացրուին շոկի մեկ լիքելու հրաձիգների Մնացած համար-

ները շարունակում են կռավարել մարտական խնդիրը:

3. ՀՐԱՁԻԳ ՋՈՅԻ ԽՐԱՄԱՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՒ ՔՈՂԱՐԿՈՒՄԸ.

23. Լրիվ տրամատի (պրոֆիլի) խրամատ կոչվում է այն խրամատը, վորն աստիճան ունի հրաձիգների համար և փոս ունի անցուղարձի համար, վորի ընդհանուր խորութիւնն է $1\frac{1}{2}$ մետր: Փոսի խորութիւնն աստիճանից ցած կես մետր է:

24. Հակառակորդի կրակի տակ հրաձգային խրամատ (նկ. 21) փորիր հետևյալ կարգով՝

ա) փորիր հրաձգային բջիջ պառկած կրակելու համար.

բ) խորացրու և լայնացրու այն ծնկած կրակելու բջիի ծավալի չափ.

գ) այնուհետև ծնկած կրակելու բջիջը խորացրու փոսի հատակից կանգնած կրակելու բջիի ծավալի չափ.

դ) միացիր հարևանիդ բջիի հետ 60 սանտիմ. խորութիւն փոսով (սողալով զնալու համար).

լե) այդ փոսը խորացրու մեկ մետրի չափ (խրամատի լերկայնութիւմը կռացած զնալու համար).

կ) խորացրու ալ գոտը մինչև $1\frac{1}{2}$ մետր, ստորճան թողնելով հրաձգների համար:

25. Հազառա լորդից հետո գտնված ժամանակ խրամատավորվելիս, խրամատի տեղն ընտրելուց և ծրելուց հետո, միանգամից սկսիր փորել ամբողջ խրամատը, առանց վերևում հիշված հաջորդականություներ պահպանելու:



նկ. 21. Հրաձգային խրամատ (ընդհանուր տեսքը).

26. Խրամատը փորելիս պահպանիր քողարկման հետևյալ կանոնները՝

ա) Թույլ մի տուր, վոր մոտիկում գտնվեն ավելորդ մարդիկ.

բ) խրամատի համար ռահրաժեշտ նյութերը

(ճիմ, ձողեր, զերաններ, ճյուղեր՝ քողարկման համար) պատրաստիր ծածկված տեղում և աստիճանաբար բեր աշխատանքի վայրը.

գ) նյութերի մնացորդներն անմիջապես հեռացրու.

դ) խրամատից մոտիկ ճիմ մի կտրիր, խոտը մի արորիր, բուսականությունը մի վոչնչացնի.

յե) փորելու ընթացքում թույլ մի տա, վոր հողի բարձր կույտեր գոյանան.

զ) կանաչով պատած տեղում խրամատ կառուցելիս պատվարը ծածկիր ճիմով:

9. ԾԱԾԿՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

27. Մարտում ծածկված հաղորդակցությունը կիրառվում ե՝

ա) փամփուշտ և այլ ռազմամթերք մատուցելու համար.

բ) պարեն մատակարարելու համար.

գ) նեցուկները մոտ բերելու համար.

դ) զորամասերին փոխելու համար.

յե) կարգադրություններ փոխանցելու համար.

զ) վիրավորներին դուրս տանելու համար:

28. Վերոհիշյալ նպատակներով՝

ա) փնտռում են այնպիսի ուղիներ, վորոնցով

կատարված շարժումներն աննկատելի լինեն հա-
կառակորդի համար՝ ձորեր, ձորակներ, թփուտ.



Նկ. 22. Դիմակ-ցանկապատ յերկաթալարի վրա.




Նկ. 23. Խրամուղի՝ սողալով գնալու համար.

բ) սարքում են դիմակներ ճյուղերով հյուսված
յերկաթալարի ցանկապատի ձևով (Նկ. 22)

գ) փորում են խրամուղիներ, վոր լինում են
յերեք տեսակի՝ սողալով գնալու համար, կռացած



Նկ. 24. Խրամուղի՝ կռացած գնալու համար.



Նկ. 25. Խրամուղի՝ ամբողջ հասակով գնալու համար.

գնալու համար և ամբողջ հասակով շարժվելու համար (նկ. 23, 24, 25):

Փոսի խորութիւնը լինում է՝ սողալով գնալու համար 60 սմ., կռացած գնալու համար 1 մետր, ամբողջ հասակով գնալու համար $1\frac{1}{2}$ մետր:

10. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐ


29. Արհեստական արգելքները կառուցվում են հեղհաղորդի մեր հրաքանալին և գնդացիւրային կրակի տակ կասեցնելու համար:




Նկ. 26. Փշալարի պատնեղ.

30. Ամենից հաճախ կառուցվում են հետևյալ արհեստական արգելքները՝ փշալարի պատնեղ (նկ. 26), փշալարի ցանց փայտե ցցերի վրա (նկ. 27), խաչափառք հեծաններ (նկ. 28) և վողնուկներ (նկ. 29):


Բացի արհեստական արգելքների հիշված տեսակներից շինվում են նաև թակարդներ և սայ-




Նկ. 27. Փշալարի ցանց ցցերի վրա.



Նկ. 28. Խաչափառք հեծան.



Նկ. 29. Ղաղնուկ.




Նկ. 30. Թակարդ.



Նկ. 31. Սայթաք.

թաքներ: Այս արգելքների առավելությունը
զրափայտանկատելիությունն է:

Յեթի արհեստական արգելքներ կառուցելու
ընթացում անտառ կամ, ապա կտրած ծառերի
վրասերը սրում և պատրաստում են աշխարհ
(Նկ. 32) կամ շարժական (Նկ. 33) արգելանառ:





Նկ. 32. Աշխարհ (տեղական) արգելանառ. ներքևում
ցույց է տրված ծառերը գետինն ամրացնելու յեղանակը:

Ծառերը դեռ դեն ցրելն ավելի դժվարացնելու
համար, զրափայտանկատելիությունն են գետինն
և պատում են փշալարով:

31. Արհեստական արգելքները կարելի է քո-
ղաբիլի:

ա) դասավորելով նրանց ցածր տեղերում, կարճ
թիփուտի յետևում, բարձր խոտի յետևում ախ-

պես, վոր նրանք հակառակորդի համար նկատելի չըլինեն.



Նկ. 33. Շարժական արգելանառ.

անցքեր փնտռի փշալարի մեջ, իսկ չփնտրված լարերը կարատի լերկաթալար կտրելու միջոցով:

բ) գործադրելով ալնպիսի նյութեր, վորոնց գույնը հարմարվում է շրջապատող վայրի գույնին. (ամռանը ցցերի գույնը մուգ պետք է լինի, ձմռանը՝ բաց գույնի):

32. Արհեստական արգելքները կտրելի լեզվերի հրետանային կըրակով, տանկերով կամ պայթուցիկ լիքերով (վառուղով): Ռմբակոծության ժամանակ հետո քաղված անցքերում մընում են փաթաթված փշալարը և չփնտրված լարերը:

Գլոհելիս

11. ՏՆՂԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՆԵԼԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ.

33. Ոգտագործի արկից առաջացած ձագաբը, առուն, վորպես պատրաստի թաքստոց, իսկ առաջին հնարավորության դեպքում հարմարեցրու դրան վորպես բջիջ-խրամատ:

34. Առանձին ցանկապատն ոգտագործի վորպես դիմակ. բջիջ-խրամատը տեղավորի դրա լեռուում.

35. Քարի պատը բռնի միայն այն դեպքում, լերը դա տեսանելի է հակառակորդին:

36. Քարի շենքերը լիովին պատսպարում են հրացանային և գնդացրային կրակից, սակայն թշնամու հրետանին հեշտությանմը կարողանում է կրակել դրանց վրա, իսկ արկ դիպչելու դեպքում կորուստներն ավելանում են քարի կտորտանքների պատճառով:

37. Անտառում դասավորվի վոր թե նրա լեզերքում, ալ մի քիչ դեպի խորքը կամ 100 մետրի չափ լեզերքի առջևում. դրանով կզժվարեցնես հակառակորդի հրետանու փորձնական հրաձգությունը:

Անտառում խրամատի փոսն այնքան էլ խոր

և լայն մի շինիր. պատվարը բարձր շինիր. պատվար պատրաստելու համար ոգտադործիր կոտորած ծառերը:

38. Գարջարոտ գետնի վրա պատվարը շինիր բերովի նյութից, փոս մի շինիր:

39. Ծահճի կամ թաց մարգագետնի մեջ փոս մի փորիր: Կանգնելուդ տեղում ձախ փռիր: Պատվարը շինիր բերովի նյութից:

12. ՉԱՆԱՉԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

40. Հողային աշխատանքների ժամանակ (խրամատներ, խրամադիրներ, ապաստարաններ), յեթե գետինը փխրուն կամ հեշտ փլվող և, կողերը պահիր ճիմով, հյուսացանցով, ձողերով, տախտակով (նկ. 34, 35):

41. Հրաձգի զլուխը զնդակներից պատասպարելու համար պատվարի մեջ շինում են բաց կամ ծածկված հրակնատներ՝ փայտից, հողից կամ հողով լցրած պարկերից (նկ. 36, 37):

42. Արկի բեկորներից և զնդակներից պաշտպանվելու համար խրամատների, զնդացրային հարթակների, դիտակետերի և խրամադիրների դիվանդանում կառուցում են քիքով ծածկացներ, Բաբաններ, ծածկեր, (նկ. 38): Դրանց պետք և

այնպես կառուցել, վոր նրանք մեր զնդակներն և հակառակորդի կողմը դիտելուն չխանգարեն:



Նկ. 34. Խրամատի կողի պատվածքը ձողերով:




Նկ. 35. Խրամատի կողի պատվածքը տախտակներով:

Վորպես նյութ ամենից ավելի շատ գործածական են տախտակը, ձողերը և հողը:

43. Արամատում հրապաշար, պարեն և քուր
պահելու համար առջևի կողմի մեջ շինում են




Նկ. 36. Ծածկված հրակնատներ.



Նկ. 37. Բաց հրակնատներ.

պատրհաններ, վերոնց փխրուն հողի դեպքում
սլատում են տախտակով, ձողերով (Նկ. 39),



Նկ. 38. Ծածկ (կարվածքը).



Ն. 39. Պատրհաններ խրամատում.

44. Ամեն տեսակի աշխատանք կատարելիս ան-
պայման պահպանիր բոլարկման միջոցներ.

13. ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՎՅԵ ՀԱՐՎԱԾԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

45. Վորքան արագ կատարվեն սապյորա-քողարկային աշխատանքներն, այնքան հաջողությամբ ավելի նվազ կորուստներով ձեռք կը բերվի մարտում:

Հաստատ իմացիր սապյորա-քողարկային աշխատանքների հետևյալ նորմաները. —

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐԸ ՄԻՋԻՆ (ԲՈՒՍԱԿԱՆ)
ԳԵՏՆԻ ՀԱՄԱՐ, ՑԵՐԵԿՈՎ, ԱՇԽԱՏՆԵՐԸ.


Աշխատանքների անունները	Փոքր թիով	Մեծ թիով
ա) Բջիջ-խրամատ պատկած կրակելու համար . . .	10—15 րոպ.	—
բ) Բջիջ-խրամատ ծնկած կրակելու համար . . .	1—1½ ժամ	—
դ) Բջիջ-խրամատ փոսի հատակին կանգնած կրակելու համար . . .	1½—3½ ժ.	1—2½ ժամ
դ) Հասարակ խրամատ հրաձիգ ջոկի համար փոսի հատակին կանգնած կրակելու համար, 18 մետր յերկայնություն . . .	4 ժամ	2½/4—ժամ
յե) Նույնը, բայց լրիվ տրամադր . . .	7½ ժամ	5 ժամ

Մեծ թվերի մեջ (ա, բ, գ կետերում) մտնում են այն ժամանակը, վորն անհրաժեշտ է փոքրելու, պատվարը հավասարեցնելու, քողարկելու և կողերը պատելու համար:

Ավագուտ հողում ժամանակը կարճանում, իսկ կավահողում յերկարում է մեկ յերթորդի չափով: Մուխ գիշերով փոքրելու ժամանակը միջին հաշվով յերկարում է յերկու անգամ:

46. Սոցիալիստական մրցման և հարվածայնության ճանապարհով ձգտիր բարձրացնելու աշխատանքների տեմպը և գերակատարելու այլ նորմերը:

Պրակտիկան ցույց է տվել, վոր բերված նորմաները կարելի լին գերակատարել, պահպանելով միաժամանակ աշխատանքների բարձր վորակը:



1. Ի՞նչ է սապյորա-քողարկային զործը	3
2. Ամբաշինական զործիքներ	5
3. Նյութեր, վերանք գործադրվում են սապյորական զործի ընթացքում	6
4. Առանձին հրաձիգների քողարկումը մարտում	9
5. Խրամատը և նրա մասերը	13
6. Անհատ հրաձիգների խրամատավորումը	15
7. Զեպի գնդացիների քողարկումն ու խրամա- տավորումը	20
8. Հրաձիգ ջոկի խրամատավորումն ու քողարկումն	23
9. Ծածկված հաղորդակցություններ	25
10. Արհեստական արգելքներ	28
11. Տեղական առարկաների համարեցնելը պաշտպա- նության համար	33
12. Զանազան աշխատանքներ	34
13. Սոցիալիստական մրցակցություն և հարվածա- նություն	38

ԹԱՐԳՄ. Լ. ՄԿՐՏՁՍԱՆ
ԽՄՐ. Պ. ԱՅԱՅԱՆ

Պետրոսի Ժապարան

Պատվեր 7459 (Բ).

Պատվեր 1311.

Տիրաժ 4000.

ՀՀ Ազգային գրադարան
NL0977321

ԳԻՆԵ 10 ԿՈՊ.

1

3346



**ПАМЯТКА КРАСНОАРМЕЙЦУ ПО
САПЕРНО-МАСКИРОВОЧНОМУ ДЕЛУ**

Госиздат ССР Армении
Эривань — 1932